



Installer, déployer et utiliser **StockApp** du premier clic au quotidien.

Guide unifié d'installation (administrateur / développeur) et d'utilisation quotidienne (utilisateur final). Couvre le mode hors-ligne (standalone, serveur LAN, client LAN) et le mode cloud.

Trois parties : **I. Installation** — construire le pack et produire l'installateur Windows ;
II. Utilisation — démarrer, choisir son mode, naviguer les 9 modules, sauvegarder ;
III. Annexes — variables d'environnement, dépannage rapide, récapitulatif. Le client final n'a aucun pré-requis : tout est embarqué dans l'installateur.

Sommaire

Document en trois parties, du build de l'installateur jusqu'à l'usage quotidien par l'utilisateur final.

PARTIE I — INSTALLATION (ADMINISTRATEUR / DÉVELOPPEUR)

1. Pré-requis machine de build
2. Préparer les binaires portables (MariaDB, Node, Bun)
3. Construire le pack
4. Produire l'installateur Windows
5. Tester avant livraison & checklist
6. Configuration du pare-feu (mode serveur)

PARTIE II — UTILISATION QUOTIDIENNE (UTILISATEUR FINAL)

1. Démarrer l'application
2. Premier lancement : choisir son mode (1/2/3)
3. Se connecter & sécuriser le compte admin
4. Le tableau de bord
5. Les 9 modules métier
6. Mode réseau (plusieurs PC)
7. Sauvegardes (manuel & automatique)
8. Arrêter & bonnes pratiques

PARTIE III — ANNEXES

1. Variables d'environnement
2. Dépannage rapide
3. Récapitulatif & documentation associée

À qui s'adresse ce guide ?

Partie I à la personne qui prépare et déploie l'application. **Partie II** à l'utilisateur final (commerçant, vendeur, gérant).

Partie III à tous. Le client final n'a **aucun** pré-requis : tout (base de données, runtimes, application) est embarqué dans l'installateur.

PARTIE I — INSTALLATION

Construire et déployer StockApp

La machine de build a besoin d'Internet une seule fois (récupération des dépendances). Ensuite, le pack livré au client n'a plus besoin de rien.

1 Pré-requis machine de build

Outil	Rôle	Lien
Node.js 20+ + npm	Compilation frontend / backend	nodejs.org
Bun (recommandé)	Runtime backend plus rapide	bun.sh
Git	Cloner le dépôt	git-scm.com
Inno Setup 6	Produire l'installeur .exe	jrsoftware.org
PowerShell 5.1+	Exécuter les scripts de build	fourni avec Windows

⚠ Machine cliente

La machine cliente n'a **aucun** de ces pré-requis : tout est embarqué dans l'installeur.

2 Préparer les binaires portables

Le dossier `offline-pack/bin/` doit contenir les exécutables **non versionnés** (trop volumineux). À télécharger une fois :

2.1 · MariaDB portable

ZIP Windows x64 → mariadb.org/download.
Décompresser dans `offline-pack\bin\mariadb\bin\` (`mysqld.exe`, `mysql.exe`, `mysqldump.exe`).

2.2 · Node.js portable

Windows Binary (.zip) 64-bit → nodejs.org/download. Décompresser dans `offline-pack\bin\node\` (`node.exe`, `npm.cmd`).

2.3 · Bun (optionnel)

`bun.exe` (Windows-x64) → releases GitHub. Placer dans `offline-pack\bin\bun\bun.exe`. Si absent, le lanceur bascule automatiquement sur Node.

2.4 · Icône (optionnel)

`offline-pack\bin\app.ico` : utilisée pour les raccourcis bureau et menu Démarrer générés par l'installeur.

3 Construire le pack

Depuis une console PowerShell :

```
cd C:\netbean\St_Article_1\offline-pack\scripts
.\build-pack.ps1
```

Paramètres utiles

Paramètre	Effet
-RepoRoot C:\netbean\St_Article_1	Dossier source
-OutDir C:\StockApp	Dossier de sortie (défaut)
-SkipFrontendBuild	Ne pas rebuild le frontend
-SkipBackendInstall	Ne pas réinstaller les dépendances backend

Ce que fait le script

- 1 Crée la structure `bin/`, `data/`, `logs/`, `database/`, `scripts/`.
- 2 Copie le **backend** + installe ses dépendances (Bun, sinon npm).
- 3 Copie le **frontend**, lance `npm install` + `npm run build`.
- 4 Copie le **schéma SQL** (`schema-mysql.sql` + `seed-admin.sql`).
- 5 Copie les **scripts** de lancement.
- 6 Copie **MariaDB portable** et **Node portable** depuis `offline-pack\bin\`.
- 7 Génère un `.gitignore` (exclut les données runtime).

4 Produire l'installeur Windows

```
cd C:\netbean\St_Article_1\offline-pack\installer
iscc stockapp.iss
```

- ➔ Génère `offline-pack\installer\output\StockApp-Setup-1.0.0.exe`.

Ce que fait l'installeur

- ▶ Copie tout dans `C:\Program Files\StockApp`.
- ▶ Crée un raccourci **menu Démarrer** + (option) **bureau**.
- ▶ Exclut `logs\`, `data\mysql\`, `config.env` (le client repart à zéro).
- ▶ À la désinstallation : supprime `logs\` et `data\` (client prévenu).
- ▶ Lance l'application à la fin de l'installation.

💡 Alternative sans installeur

Zipper `C:\StockApp` et le remettre tel quel. Le client le décompresse et double-clique sur `start.bat`. Aucune installation administrative n'est requise (sauf pare-feu en mode serveur).

5 Tester avant livraison

Sur la machine de build :

```
cd C:\StockApp
.\start.bat
```

- 1 Choisir le mode **standalone** dans l'assistant.
- 2 Vérifier que les **3 services** démarrent (MariaDB, backend, frontend).
- 3 Le navigateur doit s'ouvrir sur `http://localhost:3000`.
- 4 Se connecter avec `admin / admin123`.
- 5 **Ctrl+C** dans la console pour arrêter proprement.

⚠ Avant livraison

Supprimez `C:\StockApp\data\mysql\` et `C:\StockApp\data\.schema-initialized` pour que le client démarre avec une base **vierge**.

Checklist de livraison

- ☐ `bin\mariadb\bin\mysqld.exe` présent
- ☐ `bin\node\node.exe` présent
- ☐ `frontend\.next` présent (build de production)
- ☐ `backend\node_modules` présent
- ☐ `database\schema-mysql.sql` + `seed-admin.sql` présents
- ☐ `start.bat` + `scripts\` présents
- ☐ `data\` et `config.env` **absents** (vierge pour le client)
- ☐ Test de démarrage en standalone réussi
- ☐ `.exe` Inno Setup généré (si livraison par installateur)

6 Pare-feu (mode serveur uniquement)

Sur le **PC serveur**, ouvrir une console **en tant qu'administrateur** :

```
cd C:\StockApp\scripts
.\install-firewall-rules.ps1
```

Crée les règles entrantes **3000** (frontend) et **3005** (backend). Profils **Privé** et **Domaine** uniquement (jamais Public).

Port	Service	Ouvrir sur le pare-feu ?
3000	Frontend Next.js	✅ en mode serveur
3005	Backend Hono	❌ non (proxifié par le frontend)
3306	MySQL / MariaDB	❌ déconseillé

PARTIE II — UTILISATION QUOTIDIENNE

Démarrer et choisir son mode

Cette partie s'adresse à l'**utilisateur final**. Deux étapes suffisent au quotidien : double-cliquer sur l'icône, puis travailler.

7 Démarrer l'application

- 1 Double-cliquez sur l'icône **StockApp** (bureau ou menu Démarrer), ou sur `start.bat` dans `C:\StockApp`.
- 2 Une **fenêtre noire** (console) s'ouvre : **ne la fermez pas**.
- 3 Au premier lancement, un **assistant** s'affiche (voir §8).

Séquence de démarrage normale

```
>>> Démarrage de la base de données (MariaDB)
      [OK] Base de données prête
>>> Démarrage du backend (port 3005)
      [OK] Backend prêt
>>> Démarrage du frontend (port 3000)
      [OK] Frontend prêt
```

Le navigateur **s'ouvre tout seul** sur la bonne adresse.

⚠ Ne pas fermer la fenêtre noire

En **standalone / serveur** : l'application s'arrête pour tout le monde. En **client** : seul votre affichage se ferme. Pour arrêter proprement : **Ctrl + C** puis répondre **O**. Ne fermez **jamais** avec le X rouge en cours de travail (base potentiellement instable).

8 Premier lancement : choisir son mode

L'assistant demande comment vous allez utiliser l'application :

```
Comment allez-vous utiliser l'application ?
[1] Ce PC uniquement (mode standalone)
[2] Ce PC SERT de serveur pour le réseau (LAN)
[3] Ce PC est un CLIENT (se connecter à un serveur existant)

Votre choix (1/2/3) [défaut: 1]
```

Choix	Quand ?	Ce qui démarre
1 STANDALONE	Un seul PC	Base + backend + frontend sur ce PC
2 SERVEUR LAN	Ce PC centralise les données pour d'autres	Idem + accessible au LAN
3 CLIENT LAN	Un serveur existe déjà sur le réseau	Seul le navigateur

En mode client : saisir l'IP du serveur

```
Adresse IP du PC serveur (ex: 192.168.1.50)
```

💡 Trouver l'IP du serveur (mode client)

Sur le PC serveur, ouvrir une console et taper `ipconfig`. Chercher « **Adresse IPv4** » (ex: 192.168.1.50). Demander une **réservation DHCP** ou IP fixe pour qu'elle ne change pas.

Validation

L'assistant affiche un récapitulatif → taper **O** (ou Entrée) pour valider.

Mode	MySQL local	Backend local	Frontend	URL d'accès
Standalone	✓	✓	✓	http://localhost:3000
Serveur LAN	✓	✓	✓	http://<IP-serveur>:3000
Client LAN	✗	✗	navigateur	http://<IP-serveur>:3000

9 Se connecter & sécuriser le compte

Identifiants par défaut

Utilisateur : admin
Mot de passe : admin123

Changer le mot de passe (OBLIGATOIRE)

Dès la première connexion :

1. Aller dans **Paramètres** → **Utilisateurs** (ou **Mon profil**).
2. Modifier le mot de passe du compte `admin`.
3. **Le noter en lieu sûr** — en mode offline, il n'y a pas de récupération automatique par e-mail.

10 Le tableau de bord

Page d'accueil après connexion. Il présente :

- ▶ **Chiffre d'affaires**, stock global, **valorisation**.
- ▶ Indicateurs mis à jour en temps réel, avec **ligne de totaux dynamique** (prix unitaire, prix de vente, stock, valorisation) tenant compte des filtres.
- ▶ Sélecteur de **business unit** (multi-tenant) et d'**exercice**.
- ▶ Indicateur de **base de données** connectée (MySQL local ou Supabase cloud).
- ▶ **Thème clair / sombre**.

Bon réflexe

Le tableau de bord est la **vue de pilotage** : CA en temps réel, valorisation du stock, alertes de seuil. Avant toute session de saisie, un coup d'œil au dashboard permet de repérer les ruptures et les impayés.

11 Les modules métier — 1/2

StockApp est organisé en **9 modules** accessibles depuis le menu.

Module	Contenu	Fonctions clés
 Tableau de bord	Vue synthétique de l'activité	CA, stock, valorisation, totaux dynamiques, multi-tenant
 Articles & Stock	Catalogue, familles, stock	Prix d'achat, marge , TVA, prix de vente, seuils, étiquettes imprimables
 Clients	Fiches clients et encours	CA par client, historique paiements, encours et échéancier
 Fournisseurs	Fiches fournisseurs et dettes	Factures d'achat, suivi des dettes
 Commerce	Ventes : BL, factures, proforma	Création, modification, PDF , retours / avoirs

Commerce — le cœur de l'activité

- ▶ **Bons de livraison (BL)** : créer, modifier, détailler, imprimer en PDF.
- ▶ **Factures** : émission, suivi, lien avec les BL.
- ▶ **Proforma** : devis destiné au client.
- ▶ **Retours / Avoirs** : déduction du solde client, reportés dans les paiements.

Flux type d'une vente

BL (livraison) → transformation en **facture** → **encaissement** → mise à jour automatique du **stock** et du **CA client**. Tout reste cohérent sans double saisie.

11 Les modules métier — 2/2

Module	Contenu	Fonctions clés
 Achats	Achats fournisseurs	BL fournisseurs, factures d'achat, statistiques
 Finances & Paiements	Paielements et trésorerie	Encaissements, impayés , échéances, avoirs (montant net)
 Fiscal	Déclarations fiscales	État G50 , paramètres fiscaux, exercices
 Paramètres & Admin	Utilisateurs et configuration	Rôles ADMIN/USER, business units, paramètres société

Finances & Paiements — piloter la trésorerie

- ▶ **Encaissements** : ajout, historique, échéancier.
- ▶ **Impayés** et **retard de paiement** suivis automatiquement.
- ▶ **Avoirs** déduits du solde client.
- ▶ **États récapitulatifs** des paiements (montant net).
- ▶ **Dettes** fournisseurs.

Fiscal & **Administration**

- ▶ **État G50** et paramètres fiscaux (TVA, exercices).
- ▶ **Utilisateurs** : création, profils ADMIN/USER, permissions.
- ▶ **Business units** (multi-tenant) et paramètres société.

Mobile

Interfaces allégées **mobile** (BL, factures) pour tablette et smartphone — saisie rapide en mobilité sur le réseau LAN.

Impression PDF

BL, facture, proforma au format PDF professionnel : montant en lettres, coordonnées société, alignement soigné.

12 Mode réseau (plusieurs PC)

12.1 · Préparer le PC serveur

- 1 Installer StockApp et choisir le mode **2 SERVEUR**.
- 2 Noter l'**IP LAN** affichée par l'assistant (ex: `192.168.1.50`).
- 3 Transmettre cette IP aux utilisateurs des PC clients.
- 4 Ouvrir les ports du pare-feu (voir §6).

12.2 · Configurer un PC client

- 1 Installer StockApp (ou copier le dossier).
- 2 Au premier lancement, choisir **3 CLIENT**.
- 3 Saisir l'IP du serveur (ex: `192.168.1.50`).
- 4 Le navigateur s'ouvre sur `http://192.168.1.50:3000`.

12.3 · Règles à respecter en réseau

Règle	Pourquoi
 Le PC serveur doit rester allumé	Les clients ne peuvent plus travailler s'il est éteint.
 Tous les PC sur le même réseau	LAN (Wi-Fi ou câble) partagé.
 Fixer l'IP du serveur	Demander une réservation DHCP ou IP fixe .
 Sauvegarder régulièrement	Voir §13.

⚠ Spécificité du mode serveur

La **base de données** et le **backend** ne tournent **que sur le PC serveur**. Les PC clients n'exécutent que le navigateur — ils consomment donc peu de ressources, mais sont dépendants de la disponibilité du serveur.

13 Sauvegardes

En mode offline, votre responsabilité

Personne d'autre que vous ne protège vos données. Une sauvegarde quotidienne est **indispensable**.

13.1 · Sauvegarde manuelle

Sur le PC serveur (ou standalone), console administrateur :

```
powershell.exe -File "C:\StockApp\scripts\backup.ps1" `
-OutputDir "D:\Mes Sauvegardes"
```

Crée un fichier horodaté : `stockapp_2025_bu01_2026-06-18_2200.sql`.

13.2 · Sauvegarde automatique (recommandé)

Planification quotidienne à 22h00 via le **Planificateur de tâches Windows** :

```
schtasks /Create /TN "StockApp Backup" `
/TR "powershell.exe -File C:\StockApp\scripts\backup.ps1 -AppRoot C:\StockApp" `
/SC DAILY /ST 22:00 /RL HIGHEST
```

Les sauvegardes de plus de **30 jours** sont supprimées automatiquement.

13.3 · Bonnes pratiques

- ▶  **Copier les sauvegardes sur un disque externe / clé USB** (au moins 1×/semaine).
- ▶  **Tester la restauration** de temps en temps.
- ▶  **Sauvegarder avant** toute mise à jour ou modification importante.

14 Arrêter & bonnes pratiques

Ctrl + C dans la fenêtre noire → répondre **O**.

- ▶  Ne jamais éteindre le PC serveur en coupant le courant : toujours **Ctrl+C** puis attendre.
- ▶  Sauvegarder chaque jour.
- ▶  Changer les mots de passe par défaut.
- ▶  Garder le PC serveur sur une **IP fixe** (en LAN).
- ▶  Noter l'emplacement des sauvegardes et les tester.

PARTIE III — ANNEXES

Variables d'environnement

Ces fichiers sont **générés automatiquement** par le lanceur selon le mode choisi (standalone / serveur / client). Documentés dans `offline-pack\config\` pour référence.

15 Frontend — frontend\.env.local

```
NEXT_PUBLIC_OFFLINE_MODE=standalone # standalone | server | client
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3005/api
NEXT_PUBLIC_BACKEND_PORT=3005
NEXT_PUBLIC_DB_TYPE=mysql # toujours mysql en offline
NEXT_PUBLIC_TENANT=2025_bu01
PORT=3000
NODE_ENV=production
```

Backend — backend\.env

```
PORT=3005
NODE_ENV=production
MYSQL_HOST=127.0.0.1
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_DATABASE=2025_bu01
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=
AUTH_MYSQL_DATABASE=stock_management_auth
CORS_ORIGINS=http://localhost:3000,http://127.0.0.1:3000
```

● Règle d'or du mode offline

En mode offline, **ne pas définir** les variables `SUPABASE_*` / `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_*`, sinon l'application tente de contacter le cloud.

i Variable clé

`NEXT_PUBLIC_OFFLINE_MODE` pilote tout : `standalone` (1 PC), `server` (PC serveur accessible au LAN) ou `client` (PC léger pointant vers un serveur). Choisie via l'assistant au premier lancement.

16 Dépannage rapide

Problème	Solution rapide
Rien ne se passe au double-clic	Lancer depuis une console : <code>cd C:\StockApp && start.bat</code>
« MariaDB n'a pas démarré »	Port 3306 pris ? <code>netstat -ano findstr :3306</code>
« Le backend n'a pas démarré »	MySQL démarré avant ? Voir <code>logs\stockapp.log</code>
Navigateur « page inaccessible »	Vérifier <code>curl http://localhost:3000</code> sur le serveur
Clients LAN injoignables	Pare-feu ? IP serveur correcte ? <code>ping <IP></code> depuis le client
Identifiants refusés	Réinjecter <code>seed-admin.sql</code> via <code>mysql.exe</code>
Mot de passe oublié	Voir <code>GUIDE_DEPANNAGE_OFFLINE.md</code> §8 (reset SQL)
Port déjà utilisé	<code>netstat -ano findstr :3000</code> puis tuer le PID

Dépannage détaillé

`docs/GUIDE_DEPANNAGE_OFFLINE.md` — 14 sections par symptôme, avec commandes de diagnostic et procédures de restauration.

17 Récapitulatif

Action	Comment
Construire le pack	<code>offline-pack\scripts\build-pack.ps1</code>
Générer l'installateur	<code>iscc offline-pack\installer\stockapp.iss</code>
Démarrer	Double-clic sur StockApp (ou <code>start.bat</code>)
Arrêter	Ctrl + C dans la fenêtre noire
URL d'accès	Standalone/serveur : <code>http://localhost:3000</code> — Client : <code>http://<IP-serveur>:3000</code>
Identifiants par défaut	<code>admin / admin123</code> (à changer)
Sauvegarder	<code>scripts\backup.ps1</code> (manuel ou planifié)
Logs	<code>C:\StockApp\logs\stockapp.log</code>
Aide / dépannage	<code>docs/GUIDE_DEPANNAGE_OFFLINE.md</code>

Du build au quotidien, **tout est tracé** dans ce guide.

StockApp s'installe en un double-clic grâce à un installeur Windows auto-suffisant, puis se lance au quotidien sans aucune compétence technique. Que l'usage soit standalone, en réseau LAN ou dans le cloud, les mêmes modules, les mêmes données, le même confort.

Documentation associée — présentation actionnaires, guide d'installation, guide d'utilisation, architecture, dépannage : disponibles dans `offline-pack/docs/` .