Guide d'installation

Gescom

Version 1.12 — 28 octobre 2026 — tous les cas d'installation.

Les trois programmes, tous les cas : un seul poste, plusieurs caisses, le serveur, Gescom Équipe, la mise à jour et les problèmes courants.

Imprimé le 28/10/2026

1. Les trois programmes

Programme	Fichier	Taille	Droits administrateur	Où l'installer
Gescom (la caisse)	`Gescom_1.12.0_x64-setup.exe`	214 Mo	non	sur chaque poste qui vend
Gescom Serveur	`Gescom-Serveur_0.2.0_x64-setup.exe`	4 Mo	**oui**	sur l'ordinateur qui garde la base, quand il y a plusieurs caisses
Gescom Équipe (personnel, paie, suivi clients)	`Gescom Equipe_0.1.0_x64-setup.exe`	3 Mo	non	sur le poste du patron ou de qui fait la paie

La base — les ventes, le stock, la caisse, le personnel — est tenue par un **serveur**. Une caisse ne garde rien : tout ce qu'elle affiche vient du serveur. Même sur un seul ordinateur, la caisse lance un serveur à côté d'elle ; on ne le voit pas.

L'installeur de la caisse contient WebView2 (le moteur d'affichage de Windows) : il s'installe sans Internet. Celui d'Équipe ne le contient pas — il est déjà là sur Windows 11, ou après la caisse.

Les versions vont ensemble. Une caisse d'une autre version que son serveur refuse de se connecter. On met à jour le serveur et toutes les caisses le même jour (chapitre 10).

2. Choisir son cas

Votre boutique	Ce qu'on installe	Chapitre
Un seul ordinateur	la caisse (et Équipe si on fait la paie)	3
Deux caisses ou plus	Gescom Serveur sur l'ordinateur principal, la caisse sur chaque poste	4
Deux caisses, sans installer le serveur	la caisse partout ; un poste garde la base pour les autres — **déconseillé**	5
Base sur PostgreSQL (gros volume, technicien)	Gescom Serveur réglé sur PostgreSQL	6
La paie et le suivi des clients	Gescom Équipe, après la caisse du même poste	7
Une caisse de plus, un poste renommé	rien à réinstaller ailleurs	8
On avait un seul ordinateur, on passe à plusieurs caisses	une opération à faire avec soin	9

Conseil : dès deux caisses, prendre le cas du chapitre 4. Le serveur y tourne comme un **service Windows** : il démarre avec l'ordinateur, avant même qu'on ouvre une session, et se relance tout seul s'il tombe.

3. Un seul ordinateur

1. Lancer `Gescom_1.12.0_x64-setup.exe` (double-clic, pas besoin d'être administrateur). Suivre l'assistant.
2. Ouvrir **Gescom**. Au premier démarrage, l'écran **« Comment travaille ce poste ? »** demande, une seule fois, le rôle du poste. Choisir **« Ce poste garde la base »**.
3. Gescom affiche « Démarrage du serveur de ce poste… » puis l'écran de connexion. Rien à saisir : il prend le port 40000, ou le suivant libre de 40000 à 40100 si un autre programme l'occupe, et le retient.
4. Se connecter avec le compte **admin** (le patron). Une base neuve a deux comptes, `admin` et `employe` ; chacun **doit changer son mot de passe** à la première connexion.

Où sont les données : `C:\Users\<votre nom>\AppData\Roaming\ml.gescom.app\` — la base `gescom.db`, le réglage du poste `poste.json`, le journal, et le dossier `sauvegardes` (une copie par jour, quatorze gardées).

> Ne copiez pas `Gescom.exe` sur une clé USB ou dans un autre dossier : déplacé, il refuse de démarrer (« Ce fichier Gescom.exe a été déplacé hors de son dossier d'installation »). Vos données ne sont pas touchées. Il faut passer par l'installeur.

Si l'écran « Le serveur de ce poste ne répond pas » s'affiche, il dit pourquoi et propose **Réessayer** : voir le chapitre 14.

4. Plusieurs caisses avec Gescom Serveur

4.1 Le serveur, sur l'ordinateur principal

Choisir un ordinateur **qui reste allumé** pendant les heures d'ouverture.

1. Clic droit sur `Gescom-Serveur_0.2.0_x64-setup.exe` → **Exécuter en tant qu'administrateur**. Windows peut afficher « éditeur inconnu » : le certificat est celui de Gescom, pas d'un grand éditeur. Accepter.
2. Page **« Configuration du serveur »** (une seule fois) :

Question	Réponse habituelle
Base de données	laisser la valeur proposée : un fichier dans `C:\ProgramData\Gescom` (pour PostgreSQL, chapitre 6)
Port d'écoute	**40000** — les caisses ne joignent qu'un port de 40000 à 40100

3. L'installeur fait le reste :
   - il copie le service et sa fenêtre dans `C:\Program Files\Gescom Serveur` ;
   - il fait reconnaître le certificat Gescom par cet ordinateur ;
   - il ouvre le **pare-feu** : TCP 40000 à 40100, et UDP 40000 pour « Rechercher le serveur » — réseaux Domaine et Privé seulement ;
   - il installe et démarre le service Windows **GescomServeur** ;
   - il ajoute au menu Démarrer → Gescom : **Gescom Serveur** (la fenêtre), Console du serveur, Journal du serveur, Configuration du serveur.
4. Ouvrir **Gescom Serveur**. Sa carte **Réseau** donne le **nom du poste** et son adresse : c'est ce que les caisses chercheront.

> Le réseau Wi-Fi du magasin doit être en **Privé** dans Windows, pas en Public : sinon le pare-feu bloque les caisses.

> Une adresse **fixe** pour cet ordinateur vaut mieux (réglage de la box). Sinon, un jour, la box en donne une autre ; les caisses le retrouvent par « Rechercher le serveur », mais il faut le faire.

Si un fichier `C:\ProgramData\Gescom\serveur.json` existe déjà, la page de configuration est sautée : l'ancienne configuration est gardée.

4.2 Chaque caisse

1. Lancer `Gescom_1.12.0_x64-setup.exe` sur le poste.
2. Ouvrir **Gescom**. À **« Comment travaille ce poste ? »**, choisir **« Ce poste est une caisse d'un autre poste »**.
3. Écran **« Brancher ce poste »** :

- cliquer **Rechercher le serveur** : en deux secondes, le serveur apparaît par son nom ; cliquer dessus remplit l'adresse ;
- sinon taper l'**Adresse du serveur** à la main : son nom ou son IP (`192.168.1.10`), avec `:40001` seulement si le port n'est pas 40000 ;
- donner un **Nom de ce poste** (« Caisse 1 ») ;
- cliquer **Essayer** : « Serveur joignable » doit s'afficher ;
- cliquer **Enregistrer** (il ne s'active qu'après un essai réussi).

4. Se connecter.

4.3 Une caisse sur l'ordinateur du serveur

Installer la caisse comme sur les autres postes et choisir aussi **« Ce poste est une caisse d'un autre poste »**, puis **Rechercher le serveur** : il se trouve lui-même. La caisse et le service partagent alors la même base, celle de `C:\ProgramData\Gescom`.

5. Plusieurs caisses sans installer le serveur (déconseillé)

C'est possible : un poste choisit « Ce poste garde la base », les autres « Ce poste est une caisse d'un autre poste » et le trouvent. Mais :

- le serveur de ce poste **s'arrête quand on ferme sa session Windows** ;
- l'installeur de la caisse **n'ouvre pas le pare-feu** (il n'a pas les droits administrateur) : les autres caisses sont bloquées tant qu'un technicien ne l'ouvre pas à la main (TCP 40000 à 40100, UDP 40000).

Pour plusieurs caisses, préférer le chapitre 4.

6. Le serveur sur PostgreSQL

Pour un technicien. À préparer **avant** l'installation :

1. PostgreSQL installé, avec une base vide créée pour Gescom (Gescom ne crée pas la base, il crée ses tables au premier démarrage).
2. Un compte propriétaire de cette base.

À la page « Configuration du serveur », mettre l'adresse de la base :

```
postgresql://utilisateur:motdepasse@127.0.0.1:5432/gescom
```

Le mot de passe reste dans `C:\ProgramData\Gescom\serveur.json`, lisible par les administrateurs de cet ordinateur seulement ; il n'est envoyé nulle part.

Le compte limité (recommandé : chaque dossier ne voit que ses lignes, même en cas d'erreur du programme). Une fois, puis **après chaque mise à jour** :

```
"C:\Program Files\Gescom Serveur\gescom-serveur.exe" --base <adresse du
propriétaire> --compte-limite gescom_app
```

La commande crée le compte `gescom_app` et dit quoi mettre dans la clé `base` de `serveur.json`. Redémarrer ensuite le service.

Les sauvegardes passent par `pg_dump`, cherché dans le PATH puis dans `C:\Program Files\PostgreSQL\*\bin`. Sous le compte limité, la sauvegarde a besoin de l'adresse du propriétaire dans la variable d'environnement `GESCOM_PG_SAUVEGARDE` — à vérifier sur place qu'elle est bien lue par le service.

7. Gescom Équipe

Gescom Équipe n'a **ni base ni réglage à elle** : elle parle au même serveur que la caisse **du même poste**, avec les mêmes comptes et les mêmes droits.

1. **D'abord la caisse**, installée et branchée sur ce poste (chapitre 3 ou 4).
2. Lancer `Gescom Equipe_0.1.0_x64-setup.exe`.
3. Ouvrir **Gescom Équipe**, se connecter avec son compte habituel, choisir le dossier s'il y en a plusieurs.

Poste	Équipe fonctionne ?
Un seul ordinateur (« Ce poste garde la base »)	oui
Une caisse branchée sur un serveur	oui
L'ordinateur du serveur, avec sa caisse	oui
L'ordinateur du serveur, **sans** caisse	oui si le serveur écoute sur 40000
Un poste **sans caisse**, serveur ailleurs	**non** : rien ne permet de lui donner l'adresse. Installer aussi la caisse et la brancher (chapitre 4.2)

Ce que chacun voit dépend de ses droits (Paramètres → Utilisateurs → Permissions, dans la caisse). Le détail : le manuel de Gescom Équipe.

8. Ajouter, renommer, changer de rôle

- **Une caisse de plus** : chapitre 4.2 sur le nouveau poste. Rien à faire sur le serveur.
- **Renommer un poste, changer son serveur, changer son rôle** : **Paramètres → Réseau** (permission « gérer les postes »).
  - « En faire une caisse d'un autre poste » : **Tester** (obligatoire), ou **Rechercher le serveur**, puis Enregistrer.
  - « Ce poste garde la base » : une confirmation prévient que les ventes du poste principal n'y sont pas.

> Paramètres → Réseau demande d'être **connecté**. Si une caisse ne trouve plus du tout son serveur, l'écran de connexion n'offre pas de lien pour en changer : voir le chapitre 14.

9. D'un seul ordinateur à plusieurs caisses

Attention : installer Gescom Serveur sur un ordinateur qui travaille déjà seul (« Ce poste garde la base ») ne reprend **pas** ses données. Le service démarre sur une base **neuve et vide** dans `C:\ProgramData\Gescom`, et la caisse de ce poste s'y branche : elle paraît vide.

La façon sûre — **non encore essayée en vrai, à faire avec un technicien** :

1. Sur l'ordinateur unique : **Paramètres → Sauvegarde → Sauvegarder maintenant**. Noter où la copie est rangée. Fermer Gescom.
2. Installer Gescom Serveur sur l'ordinateur qui sera le principal (chapitre 4.1).
3. Dans une invite de commandes **en administrateur** sur cet ordinateur, arrêter le service, remettre la copie dans **sa** base, le relancer :

```
sc stop GescomServeur
"C:\Program Files\Gescom Serveur\gescom-serveur.exe" --restaurer <chemin de la
copie> --base C:\ProgramData\Gescom\gescom.db
sc start GescomServeur
```

La commande vérifie la copie avant de la mettre en place et garde l'ancienne base à côté (`…avant-restauration-<date>`). **Ne pas oublier `--base`** : sans lui, la copie irait dans la base de l'utilisateur Windows, pas dans celle du service. 4. Sur l'ancien ordinateur unique : **Paramètres → Réseau → En faire une caisse d'un autre poste**, puis Rechercher le serveur. 5. Vérifier sur une caisse : les dernières ventes, le stock, la caisse du jour.

10. Mettre à jour

Toujours le même jour, dans cet ordre : le serveur, puis chaque caisse, puis Équipe. Faire une sauvegarde avant.

Programme	Comment	Ce qui est gardé
Gescom Serveur	relancer le nouvel installeur en administrateur : il arrête le service, remplace, relance	`serveur.json`, la base, les sauvegardes, le journal (la page de configuration ne revient pas)
Gescom (caisse)	lancer le nouvel installeur par-dessus	la base, `poste.json`, les sauvegardes
Gescom Équipe	lancer le nouvel installeur par-dessus	son réglage

Au premier démarrage après une mise à jour, **le serveur adapte la base tout seul** (nouvelles colonnes, nouvelles tables). Sur PostgreSQL sous le compte limité, relancer la commande `--compte-limite` (chapitre 6).

11. Changer le port ou l'écoute du serveur

Dans **Gescom Serveur** (ou la console), carte **Réseau** → « Changer le port ou l'écoute » → **Appliquer…** → **Changer et redémarrer le serveur**.

- Seulement **sur l'ordinateur du serveur**, par un compte qui peut modifier les paramètres. Impossible sur un poste unique : « le port est géré par Gescom ».
- L'écran dit avant combien de caisses sont connectées : **elles perdent le serveur** et doivent le retrouver (Rechercher le serveur).

> À éviter sans nécessité : une caisse déconnectée ne peut pas ouvrir Paramètres → Réseau avant de se reconnecter (chapitre 14).

12. Désinstaller

Programme	Ce qui part	Ce qui reste
Gescom Serveur	le service, les règles du pare-feu, les programmes, les raccourcis	**`C:\ProgramData\Gescom`** : la base, `serveur.json`, les sauvegardes, le journal
Gescom (caisse)	les programmes, les raccourcis	`AppData\Roaming\ml.gescom.app` — **sauf si on coche la case qui supprime les données de l'application**
Gescom Équipe	le programme	son réglage, sauf la même case

> **Sur un ordinateur unique, ne cochez jamais la case qui supprime les données de l'application** en désinstallant Gescom : elle efface la base, les sauvegardes et le réglage du poste. Copiez d'abord le dossier `sauvegardes` sur une clé USB.

13. Sauvegarder et restaurer

- **Automatique** : le serveur vérifie cinq minutes après son démarrage puis chaque heure ; si la dernière copie a vingt-quatre heures, il en fait une. **Quatorze** copies gardées.
- **Où** : un seul ordinateur → `AppData\Roaming\ml.gescom.app\sauvegardes` ; Gescom Serveur → `C:\ProgramData\Gescom\sauvegardes` ; un autre dossier se choisit dans **Paramètres** → **Sauvegarde**.
- **À la main** : Paramètres → Sauvegarde → **Sauvegarder maintenant**, ou la console du serveur → Administration.
- **Hors de la boutique** : chaque samedi, copier le dossier `sauvegardes` sur une clé USB gardée ailleurs.

Restaurer ne se fait pas à l'écran : serveur arrêté, en ligne de commande, avec `--restaurer <copie>` **et** `--base <la base à remplacer>` (chapitre 9, étape 3). L'ancienne base est gardée à côté.

14. Problèmes courants

Ce qu'on voit	Pourquoi	Que faire
« éditeur inconnu » / SmartScreen	la caisse n'est pas signée, le serveur l'est par Gescom	« Informations complémentaires » → « Exécuter quand même »
« Ce fichier Gescom.exe a été déplacé hors de son dossier d'installation »	le programme a été copié	lancer Gescom depuis le menu Démarrer, ou réinstaller
« Le serveur de ce poste ne répond pas » (un seul ordinateur)	le serveur intégré n'a pas démarré ; la raison est écrite	Réessayer ; si « introuvable » : réinstaller Gescom ; si « aucun port libre » : fermer le programme qui occupe 40000
« Serveur injoignable (…) » sur une caisse	serveur arrêté, ordinateur principal éteint, réseau, ou adresse changée	ouvrir **Gescom Serveur** sur le principal : « Le serveur ne tourne pas » → **Démarrer le service** ; vérifier le réseau Privé
« Aucun serveur Gescom n'a répondu sur ce réseau »	pare-feu (UDP 40000), autre réseau Wi-Fi, serveur arrêté	taper l'adresse à la main ; vérifier le pare-feu
Une caisse ne trouve plus le serveur et on ne peut pas se connecter pour changer l'adresse	l'écran de connexion n'a pas de lien vers le réglage du réseau	remettre le serveur à son ancienne adresse ou son ancien port, se connecter, puis Paramètres → Réseau ; à défaut, un technicien corrige `poste.json`
« HORLOGE_RECULE — L'horloge de l'ordinateur qui garde la base recule… »	l'heure de l'ordinateur a été reculée	remettre l'heure juste ; si elle était en avance, le patron confirme dans Paramètres → Horloge
« Le … est hors des dates de travail »	l'exercice est fini	le patron le prolonge ou en ouvre un nouveau (manuel d'utilisation)
La caisse paraît vide après l'installation du serveur	c'est la base neuve du service	chapitre 9
« Impossible d'écouter sur … » au journal du serveur	un autre Gescom tourne déjà sur l'ordinateur	n'en garder qu'un

Les journaux : `C:\ProgramData\Gescom\serveur.log` (le serveur) ; à côté de la base pour un ordinateur unique. Ils disent l'heure, ce qui a été refusé et pourquoi ; jamais de mot de passe.

15. Ce qui n'a pas encore été essayé en vrai

Ce guide est écrit d'après le programme. N'ont pas encore été faits sur une vraie machine, par un essai complet : l'installation du service en administrateur, la fenêtre Gescom Serveur et son accord administrateur, la recherche du serveur entre deux ordinateurs, le changement de port, le passage d'un ordinateur unique à plusieurs caisses (chapitre 9), et la désinstallation de la caisse. En cas de doute sur l'un d'eux, faire une sauvegarde d'abord.