

ИНСТРУКЦИИ

МИГРАЦИЯ РОЛЕЙ

Содержание

| 1 | Вве | едение | 2 |
|---|-----|---|----|
| 2 | Ми | грация системных ролей | 3 |
| 3 | Ми | грация предустановленных ролей | 4 |
| | 3.1 | Миграция Enrollment Administrator, helpdesk, Security Architect, User Administrator | 4 |
| | 3.2 | Миграция ALDPRO - Main Administrator | 4 |
| | 3.3 | Миграция ALDPRO - IT Security Specialist и ALDPRO - IT Specialist | 5 |
| | | 3.3.1 Предоставляемые права для ALDPRO - IT Specialist | 6 |
| | | 3.3.2 Предоставляемые права для ALDPRO - IT Security Specialist | 9 |
| 4 | Ми | грация пользовательских ролей | 14 |
| | 4.1 | Миграция пользовательских ролей, поставляемых по умолчанию в версии 2.4.0 | 14 |
| | 4.2 | Миграция пользовательских ролей, созданных до обновления портала управ- | |
| | | ления | 14 |

Введение

При обновлении ALD Pro до версии 2.4.0 выполняется миграция ролей и привилегий обновляемой Системы.

Все события миграции регистрируются в журналах на контроллере домена по пути /opt/rbta/migration:

- в директории «migrate_user_roco_roles» хранятся журналы миграции ролей ALDPRO IT Security Specialist, ALDPRO IT Specialist и пользовательских ролей, созданных до обновления портала управления;
- в директории «migrate_roles_main_and_regional_administrator» хранятся журналы миграции роли ALD PRO Main Administrator и создания роли ALD Pro Regional Administrator
- в директории «create_preset_roles» хранятся журналы миграции, создающей пользовательские роли, поставляемые по умолчанию в версии 2.4.0.

Описанные выше директории появляются по пути /opt/rbta/migration только в том случае, если миграция запускалась хотя бы один раз.

Миграция системных ролей

Все системные роли мигрируются полностью и в том же составе. В результате миграции:

- замена привилегий во время миграции в системных ролях не выполняется;
- в БД сохраняются системные роли, назначенные на пользователей (в интерфейсе портала управления системные роли, назначенные на пользователей, не отображаются и не выполняются).

Миграция предустановленных ролей

3.1. Миграция Enrollment Administrator, helpdesk, Security Architect, User Administrator

Enrollment Administrator, helpdesk, Security Architect, User Administrator до версии 2.4.0 были предустановленными ролями. После обновления на версию 2.4.0:

- эти роли становятся системными (тип «Системная»), и меняется их поведение в портале управления (работать с ними теперь можно, как с системными ролями. См. раздел Системные роли)
- в БД сохраняются существующие до обновления назначения пользователей на роли Enrollment Administrator, helpdesk, Security Architect, User Administrator
- В БД сохраняются все существующие до обновления привязки привилегий и разрешений для данных ролей (см. Руководство Администратора раздел 2.2.6)

3.2. Миграция ALDPRO - Main Administrator

В результате миграции на версию 2.4.0 для роли ALD PRO - Main Administrator выполняется:

- тип роли остается «Предустановленная»;
- роль привязывается к корню домена с установленным признаком «Включая дочерние подразделения»;
- для всех привилегий, которые могут быть ограничены сайтом, устанавливается привязка ко всем сайтам;
- роль остается назначенной на всех пользователей и группы пользователей, на которых была назначена до обновления;
- по результатам миграции роль автоматически переводится Системой в состояние «Активна».

Важно: Для получения возможности после обновления до версии 2.4.0 делегировать роли средствами портала управления необходимо, чтобы до начала обновления на роль ALD PRO - Main Administrator был назначен хотя бы один пользователь.

3.3. Миграция ALDPRO - IT Security Specialist и ALDPRO - IT Specialist

В результате миграции на версию 2.4.0 для ролей ALDPRO - IT Security Specialist и ALDPRO - IT Specialist выполняется:

- тип ролей ALDPRO IT Security Specialist и ALDPRO IT Specialist становится «Пользовательская»;
- названия ролей не меняются
- роли привязываются к корню домена с установленным признаком «Включая дочерние подразделения»;
- для всех привилегий, которые могут быть ограничены сайтом, устанавливается привязка ко всем сайтам;
- роли остаются назначенными на всех пользователей и группы пользователей, на которых были назначены до обновления.

В связи с приобретением дополнительных привилегий для мигрированных ролей ALDPRO - IT Security Specialist и ALDPRO - IT Specialist добавляются следующие доступы к подразделам портала управления:

| Раз- | ALDPRO - IT | ALDPRO - IT | Привилегии в 2.4.0, которые предоставляют доступ к под- |
|---------------|---------------|--------------|---|
| дел/Подраздел | Specialist до | Specialist в | разделам |
| | 2.4.0 | 2.4.0 после | |
| | | миграции | |
| Управление | - | + | Поскольку роли ALDPRO - IT Specialist было доступно чте- |
| доменом/Доп. | | | ние групповых политик назначенных на подразделения, |
| Параметры | | | пользователей и компьютеры, в 2.4.0 требуются новые |
| групповых | | | привилегии: • Computer Group Policy Additional Parameters |
| политик | | | - Read • User Group Policy Additional Parameters - Read |
| Управление | - | + | Users and Groups Settings - Read |
| доменом/ | | | |
| Пользовате- | | | |
| ли и группы | | | |
| Групповые | - | + | Поскольку роли ALDPRO - IT Specialist было доступно чте- |
| полити- | | | ние групповых политик назначенных на подразделения, |
| ки/Групповые | | | пользователей и компьютеры, в 2.4.0 требуется новая при- |
| политики | | | вилегия: • Group Policies - Read |

| Раздел/ Под- | ALDPRO - | ALDPRO - IT | Привилегии в 2.4.0, которые предоставляют доступ |
|--------------|---------------|---------------------|---|
| раздел | IT Security | Security Specialist | к подразделам |
| | Specialist до | в 2.4.0 после | |
| | 2.4.0 | миграции | |
| Установка и | - | + | Поскольку ранее администратору ALDPRO - IT |
| обновление | | | Security Specialist было доступно изменение конфи- |
| ПО/ Политики | | | гураций политик программного обеспечения, то в |
| ПО | | | текущей парадигме прав доступа требуются следу- |
| | | | ющие привилегии для управления политиками ПО: |
| | | | Software Policies - Read • Software Policies - Modify |
| | | | Software Policies Configurations - Manage • Software |
| | | | Policies Membership - Manage |
| Установка и | - | + | Для корректной работы политик ПО, ALDPRO - IT |
| обновление | | | Security Specialist необходимо чтение каталога ПО: |
| ПО/ Каталог | | | Software Catalog - Read |
| ПО | | | |
| Роли и служ- | - | + | Для корректной работы с подсистемами, ALDPRO |
| бы сайта/ | | | - IT Security Specialist необходим доступ к чтению |
| Служба раз- | | | DNS: • DNS Zones - Read • DNS Forward Zones - Read |
| решения | | | |
| имен | | | |

3.3.1. Предоставляемые права для ALDPRO - IT Specialist

Права, предоставляемые роли «ALDPRO - IT Specialist» по умолчанию после миграции со старших версий. Доступы могут измениться после внесения изменений в состав привилегий.

| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права |
|--------------------------------|--|
| Автоматизация/ | 1.Installation Server Computers - Manage - Позволяет осуществлять полное управ- |
| Установка ОС по | ление компьютерами в рамках серверов установки 2. Installation Server Profiles - |
| сети | Manage - Дает возможность управлять профилями загрузки 3. Installation Servers - |
| 00171 | Create - Позволяет создавать серверы установки в системе 4. Installation Servers - |
| | Drop - Дает возможность удалять существующие серверы установки 5. Installation |
| | Servers - Modify - Позволяет изменять настройки и конфигурации существующих |
| | серверов установки 6. Installation Servers - Read - Предоставляет доступ для чте- |
| | ния к информации о серверах установки |
| Автоматизация/ | 1. Automation Tasks Journal - Read - Предоставляет возможность просматривать |
| Задания автомати- | журнал заданий автоматизации 2. Automation Tasks Membership - Manage - Дает |
| зации | право управлять участниками заданий автоматизации |
| Управление доме- | Users and Groups Settings - Read - Предоставляет доступ для чтения к настройкам |
| ном/ Пользователи | пользователей и групп |
| и группы | |
| Управление доме- | 1.User Group Policy Additional Parameters - Read - Предоставляет возможность |
| ном/ Доп. парамет- | только для чтения для просмотра дополнительных параметров групповых политик |
| ры групповых поли- | для пользователей 2. Computer Group Policy Additional Parameters - Read - Предо- |
| ТИК | ставляет доступ для чтения к дополнительным параметрам групповых политик, при- |
| | меняемых к компьютерам |
| Управление доме- | 1.Replication Agreements - Add - Позволяет добавлять новые соглашения о репли- |
| ном/ Сайты и служ- | кации 2. Replication Agreements - Delete - Дает возможность удалять существую- |
| бы | щие соглашения о репликации 3. Replication Agreements - Modify - Позволяет изме- |
| | нять параметры существующих соглашений о репликации 4. Replication Agreements |
| | - Read - Предоставляет доступ только для чтения к соглашениям о репликации |
| | 5. Domain Controllers - Create - Позволяет создавать новые контроллеры домена |
| | в системе. 6. Domain Controllers - Drop - Дает возможность удалять существую- |
| | щие контроллеры домена 7. Domain Controllers - Modify - Позволяет изменять |
| | параметры и настройки существующих контроллеров домена. 8. Domain Controllers |
| | - Read - Предоставляет доступ для чтения к информации о контроллерах доме- |
| | на9. Site Parameters - Add - Позволяет добавлять новые параметры конфигурации |
| | сайтов 10. Site Parameters - Delete - Дает возможность удалять существующие |
| | параметры сайтов 11. Site Parameters - Modify - Позволяет изменять существую- |
| | щие параметры сайта 12. Site Parameters - Read - Предоставляет доступ только |
| | для чтения к параметрам сайтов 13. Site Domain Controllers - Add - Позволяет |
| | назначить контроллер домена на сайт14. Sites - Read - Позволяет просматривать |
| Vanopaouus | информацию о сайтах в системе Domain Info - Read - Предоставляет возможность просматривать информацию о |
| Управление до- меном/ Общая | |
| меном/ Общая информация | домене |
| Управление доме- | 1. Automation Task Attributes - Manage - Позволяет управлять атрибутами заданий |
| ном/ Каталог зада- | автоматизации 2. Automation Task Script - Manage - Дает возможность управлять |
| ний автоматизации | скриптами заданий автоматизации 3. Automation Tasks - Manage - Предоставляет |
| abiomainsaquin | полный контроль заданий автоматизации 4. Automation Tasks - Read - Предо- |
| | ставляет доступ для чтения к заданиям автоматизации 5. Automation Tasks Folders |
| | - Manage - Позволяет управлять папками в рамках заданий автоматизации |
| Пользователи | Organization units - Read - Предоставляет доступ для чтения к организационным |
| и компьютеры/ | единицам |
| Организационная | |
| структура | |
| | continues on payt page |

Таблица 3.1 – продолжение с предыдущей страницы

| Воздол/ Подросле | Продостария од права |
|--------------------|---|
| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права |
| Пользователи | 1.Computer groups - Add - Позволяет создавать новые группы компьютеров в систе- |
| и компьютеры/ | ме. 2. Computer groups - Delete - Дает возможность удалять существующие группы |
| Группы компьюте- | компьютеров 3. Computer groups - Modify - Позволяет изменять параметры и со- |
| ров | став существующих групп компьютеров 4. Computer groups - Read - Предоставляет |
| | доступ только для чтения к информации о группах компьютеров 5. Computer groups |
| | - Set group membership - Позволяет управлять членством компьютеров в опреде- |
| | ленных группах 6. Computer groups - Set organization unit - Позволяет назначать |
| | или изменять подразделение (OU) для групп компьютеров |
| Пользователи | User groups - Read - Предоставляет доступ для чтения к пользовательским группам |
| и компьютеры/ | |
| Группы пользова- | |
| телей | |
| Пользователи | Users - Read - Предоставляет доступ только для чтения к пользовательским учет- |
| и компьютеры/ | ным записям |
| Пользователи | |
| Пользователи | 1.Computers - Delete - Позволяет удалять учетные записи компьютеров из системы |
| и компьютеры/ | 2. Computers - Modify - Дает возможность изменять свойства и настройки суще- |
| Компьютеры | ствующих учетных записей компьютеров 3. Computers - Read - Предоставляет |
| | доступ для чтения к информации о компьютерах в системе 4. Computers - Remote |
| | access - Позволяет осуществлять удаленный доступ к компьютерам 5. Computers |
| | - Set organization unit - Позволяет назначать или изменять подразделения (OU) |
| | для учетных записей компьютеров |
| Групповые поли- | Group Policies - Read - Предоставляет доступ только для чтения к существующим |
| тики/ Групповые | групповым политикам |
| политики | Трупповым политикам |
| Роли и службы | 1.Print Servers - Create - Позволяет создавать новые серверы печати в системе |
| сайта/ Служба | 2. Print Servers - Drop - Дает возможность удалять существующие серверы печати |
| печати | из системы 3. Print Servers - Modify - Позволяет изменять настройки и конфигу- |
| ПСЧАТИ | рации существующих серверов печати 4. Print Servers - Read - Предоставляет |
| | доступ для чтения к информации о серверах печати 5. Printers - Manage - Позволя- |
| | ет управлять принтерами, подключенными к серверам печати, включая добавление, |
| | удаление и изменение настроек |
| Роли и службы | 1.DHCP - Read - Предоставляет доступ для чтения к DHCP 2. DHCP Configuration |
| сайта/ Служба | - Modify - Позволяет изменять конфигурации DHCP-сервера 3. DHCP Servers - |
| динамической | Create - Дает возможность создавать новые DHCP-серверы 4. DHCP Servers - |
| настройки узла | Drop - Позволяет удалять существующие DHCP-серверы 5. DHCP Servers - Modify |
| настройки узла | - Позволяет удалять существующие DHCP-серверы 3. DHCP Servers - Modify - Позволяет вносить изменения в существующие DHCP-серверы |
| Dogue 14 ogsprés 1 | 2 1 2 1 |
| Роли и службы | 1.DNS Forward Zones - Add - Позволяет добавлять новые перенаправления запро- |
| сайта/ Служба | сов DNS 2. DNS Forward Zones - Delete - Дает возможность удалять существующие |
| разрешения имён | перенаправления запросов DNS 3. DNS Forward Zones - Delete - Позволяет измениять комфикуродими существующих породоправлений запросов DNS 4. DNS Forward |
| | нять конфигурацию существующих перенаправлений запросов DNS 4. DNS Forward |
| | Zones - Read - Предоставляет доступ для чтения к информации о перенаправле- |
| | нии запросов DNS 5. DNS Global Configurations - Manage - Позволяет управлять |
| | глобальными конфигурациями DNS 6. DNS Zones - Manage - Дает возможность |
| | управлять DNS-зонами, включая создание, изменение и удаление зон 7. DNS Zones |
| D | - Read - Предоставляет доступ только для чтения к информации о DNS-зонах |
| Роли и службы | 1.Root NTP Servers - Create - Позволяет создавать новые корневые NTP-серверы |
| сайта/ Служба | 2. Root NTP Servers - Drop - Дает возможность удалять существующие корневые |
| синхронизации | NTP-серверы из конфигурации системы 3. NTP Servers - Read - Предоставляет |
| времени | доступ для чтения к информации о NTP-серверах 4. External NTP Servers - Create |
| | - Позволяет добавлять новые внешние NTP-серверы 5. External NTP Servers - Drop |
| | - Дает возможность удалять внешние NTP-серверы из конфигурации системы |
| | continues on next page |

Таблица 3.1 – продолжение с предыдущей страницы

| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права | | |
|-------------------|--|--|--|
| Установка и об- | 1. Software Templates - Manage - Позволяет управлять шаблонами программно- | | |
| | | | |
| Каталог ПО | всем программным обеспечением в системе 3. Software Catalog - Read - Предо- | | |
| 110.100.101.110 | ставляет доступ только для чтения к каталогу программного обеспечения 4. Software | | |
| | Groups - Manage - Позволяет управлять группами программного обеспечения 5. | | |
| | Software Packages - Manage - Дает возможность управлять программными пакета- | | |
| | ми в системе 6. Software Parameters - Manage - Позволяет управлять параметрами, | | |
| | связанными с программным обеспечением | | |
| Установка и об- | 1.Software Policies - Add - Позволяет добавлять новые политики программного | | |
| новление ПО/ | обеспечения в системе 2. Software Policies - Delete - Дает возможность удалять | | |
| Политики ПО | существующие политики программного обеспечения 3. Software Policies - Modify - | | |
| 110/1/1/1/10 | Позволяет изменять существующие политики программного обеспечения 4. Software | | |
| | Policies - Read - Обеспечивает доступ только для чтения к текущим политиками | | |
| | программного обеспечения 5. Software Policies Configurations - Manage - Позволя- | | |
| | ет управлять конфигурациями, связанными с политиками программного обеспечения | | |
| | 6. Software Policies Membership - Manage - Позволяет управлять членством в | | |
| | политиках программного обеспечения | | |
| Установка и об- | 1.Repositories - Add - Позволяет создавать новые репозитории в системе | | |
| новление ПО/ | 2. Repositories - Delete - Дает возможность удалять существующие репозитории из | | |
| Репозитории ПО | системы 3. Repositories - Modify - Позволяет изменять параметры и содержимое | | |
| ' | существующих репозиториев 4. Repositories - Read - Предоставляет доступ для | | |
| | чтения к информации о репозиториях 5. Repository Servers - Create - Позволяет | | |
| | создавать новые сервера-репозитории в системе 6. Repository Servers - Drop - Да- | | |
| | ет возможность удалять существующие сервера-репозитории 7. Repository Servers - | | |
| | Modify - Позволяет изменять конфигурацию и параметры существующих серверов- | | |
| | репозиториев 8. Repository Servers - Read - Предоставляет доступ только для | | |
| | чтения к серверам-репозиториям 9. Repository Versions - Manage - Позволяет | | |
| | управлять версиями программных пакетов и репозиториев | | |
| Установка и об- | 1. Update Policies - Add - Позволяет добавлять новые политики обновления в систе- | | |
| новление ПО/ | ме 2. Update Policies - Delete - Дает возможность удалять существующие политики | | |
| Политики обновле- | обновления 3. Update Policies - Modify - Позволяет изменять параметры существу- | | |
| ния ALD Pro | ющих политик обновления 4. Update Policies - Read - Предоставляет доступ только | | |
| | для чтения к существующим политикам обновления 5. Update Policies Computers - | | |
| | Manage - Позволяет управлять применением политик обновления к конкретным | | |
| | компьютерам или группам компьютеров 6. Update Policies Sources list - Manage - | | |
| | Дает возможность управлять списком источников обновлений | | |
| Доступ только че- | IPA Servers - Read - Предоставляет доступ для чтения к информации об IPA серве- | | |
| рез БД и АРІ | pax | | |

3.3.2. Предоставляемые права для ALDPRO - IT Security Specialist

Права, предоставляемые роли «ALDPRO - IT Security Specialist» по умолчанию после миграции со старших версий. Доступы могут измениться после внесения изменений в состав привилегий.

| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права |
|--------------------|---|
| Автоматизация/ | 1. Automation Tasks Journal - Read - Предоставляет возможность просматривать |
| Задания автомати- | журнал заданий автоматизации 2. Automation Tasks Membership - Manage - Дает |
| зации | право управлять участниками заданий автоматизации |
| Управление доме- | 1.Site Parameters - Read - Предоставляет возможность просматривать параметры |
| ном/ Сайты и служ- | конфигурации сайтов 2. Sites - Read - Даёт доступ для чтения к информации о сайтах |
| бы | в домене 3. Domain Controllers - Read - Позволяет просматривать информацию о |
| | контроллерах домена 4. Replication Agreements - Read - Обеспечивает доступ для |
| | чтения к соглашениям о репликации |
| Управление доме- | 1. Users and Groups Settings - Мападе - Позволяет управлять настройками поль- |
| ном/ Пользователи | зователей и групп в системе 2. Users and Groups Settings - Read - Предоставляет |
| и группы | доступ для чтения к настройкам пользователей и групп |
| Управление доме- | 1.Role Privileges - Add - Позволяет добавлять новые привилегии к существующим |
| ном/ Роли и права | ролям 2. Role Privileges - Delete - Дает возможность удалять привилегии из ролей |
| доступа | 3. Role Privileges - Modify - Позволяет изменять существующие привилегии в ролях |
| | ролями 4. Roles - Add - Позволяет создавать новые роли в систем 5. Roles - Delete |
| | - Позволяет удалять существующие роли 6. Roles - Modify - Дает возможность |
| | изменять параметры существующих ролей 7. Roles - Read - Предоставляет доступ |
| | для чтения к существующим ролям 8. Roles Membership - Manage - Позволяет |
| | управлять членством в ролях, включая добавление или удаление пользователей или |
| | групп из определенных ролей |
| Управление до- | Domain Info - Read - Предоставляет возможность просматривать информацию о |
| меном/ Общая | домене |
| информация | |
| Управление доме- | 1.Computer Group Policy Additional Parameters - Manage - Позволяет управлять |
| ном/ Доп. парамет- | дополнительными параметрами групповых политик для компьютеров 2. Computer |
| ры групповых поли- | Group Policy Additional Parameters - Read - Предоставляет возможность про- |
| ТИК | сматривать дополнительные параметры групповых политик для компьютеров 3. User |
| | Group Policy Additional Parameters - Manage - Позволяет управлять дополни- |
| | тельными параметрами групповых политик для пользователей 4. User Group Policy |
| | Additional Parameters - Read - Предоставляет возможность только для чтения |
| | дополнительных параметров групповых политик для пользователей |
| Управление доме- | 1.Kerberos Configurations - Manage - Позволяет управлять конфигурациями |
| ном/ Службы и па- | Kerberos в системе 2. Kerberos Services - Add - Дает возможность добавлять но- |
| раметры Kerberos | вые Kerberos службы в систему 3. Kerberos Services - Delete - Позволяет удалять |
| | существующие Kerberos службы 4. Kerberos Services - Modify - Предоставляет воз- |
| | можность изменять параметры существующих Kerberos служб 5. Kerberos Services - |
| | Read - Предоставляет доступ только для чтения к информации о Kerberos службах |
| Управление доме- | 1. Automation Task Attributes - Manage - Позволяет управлять атрибутами заданий |
| ном/ Каталог зада- | автоматизации 2. Automation Task Script - Manage - Дает возможность управлять |
| ний автоматизации | скриптами, связанными с заданиями автоматизации 3. Automation Tasks - Manage |
| | - Позволяет управлять заданиями автоматизации, включая их создание, изменение |
| | 4. Automation Tasks - Read - Предоставляет возможность только просматривать |
| | задания автоматизации 5. Automation Tasks Folders - Manage - Позволяет управ- |
| | лять папками, содержащими задания автоматизации |
| Журнал событий/ | 1.Event Log Servers - Create - Позволяет создавать новые серверы журналов со- |
| Серверы журнала | бытий в системе 2. Event Log Servers - Drop - Дает возможность удалять суще- |
| событий | ствующие серверы журналов событий из системы 3. Event Log Servers - Modify - |
| | Позволяет изменять конфигурации и настройки существующих серверов журналов |
| | событий 4. Event Log Servers - Read - Предоставляет доступ для чтения к инфор- |
| | мации о серверах журналов событий |
| | continues on next nage |

Таблица 3.2 – продолжение с предыдущей страницы

| Паслица 3.2 — продолжение с предыдущей страницы | | |
|---|--|--|
| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права | |
| Журнал событий/ | 1. Event Registration Rules - Add - Позволяет добавлять новые правила регистра- | |
| Настройка сбора | ции событий в системе 2. Event Registration Rules - Delete - Дает возможность | |
| журналов событий | удалять существующие правила регистрации событий. 3. Event Registration Rules - | |
| | Modify - Позволяет изменять параметры и условия существующих правил регистра- | |
| | ции событий 4. Event Registration Rules - Read - Предоставляет доступ только для | |
| | чтения к правилам регистрации событий | |
| Роли и службы | 1.File Server Folders - Manage - Предоставляет возможность управлять папками на | |
| сайта/ Общий | файловых серверах. 2. File Servers - Create - Позволяет создавать новые файловые | |
| доступ к файлам | серверы в системе 3. File Servers - Drop - Дает возможность удалять существую- | |
| Hoory is spear a security | щие файловые серверы из системы 4. File Servers - Modify - Позволяет изменять | |
| | конфигурации и параметры существующих файловых серверов 5. File Servers - Read | |
| | - Предоставляет доступ только для чтения к информации о файловых серверах | |
| Danie in anima | | |
| Роли и службы | 1.DNS Forward Zones - Read - Предоставляет доступ для чтения к информации | |
| сайта/ Служба | о перенаправлении запросов DNS 2. DNS Zones - Read - Предоставляет доступ | |
| разрешения имён | только для чтения к информации о DNS-зонах | |
| Групповые поли- | 1. Password Policies - Add - Позволяет добавлять новые политики паролей в си- | |
| тики/ Политики па- | стему 2. Password Policies - Delete - Дает возможность удалять существующие | |
| ролей | политики паролей 3. Password Policies - Modify - Позволяет изменять настрой- | |
| | ки существующих политик паролей 4. Password Policies - Read - Предоставляет | |
| | доступ только для чтения к существующим политикам паролей | |
| Групповые поли- | 1.SUDO - Read - Предоставляет возможность просматривать текущие настрой- | |
| тики/ Политики по- | ки и конфигурации SUDO 2. SUDO Command Groups - Add - Позволяет добав- | |
| вышения привиле- | лять новые группы команд SUDO 3. SUDO Command Groups - Delete - Дает воз- | |
| гий | можность удалять существующие группы команд SUDO 4. SUDO Command Groups - | |
| | Modify - Позволяет изменять состав или параметры существующих групп команд | |
| | SUDO 5. SUDO Commands - Add - Предоставляет возможность добавлять отдель- | |
| | ные SUDO команды в группы или правила 6. SUDO Commands - Delete - Позво- | |
| | ляет удалять отдельные SUDO команды из их групп или правил 7. SUDO Commands | |
| | - Modify - Дает возможность изменять параметры существующих SUDO команд | |
| | 8. SUDO Parameters - Manage - Позволяет управлять параметрами конфигурации | |
| | SUDO 9. SUDO Rules - Add - Позволяет добавлять новые правила SUDO 10. SUDO | |
| | Rules - Delete - Позволяет удалять существующие правила SUDO 11. SUDO Rules | |
| | - Modify - Дает возможность изменять существующие правила SUDO | |
| Группорыю поли | | |
| Групповые поли- | 1. Group Policies - Add - Позволяет добавлять новые групповые политики в системе | |
| тики/ Групповые | 2. Group Policies - Delete - Дает возможность удалять существующие групповые | |
| политики | политики 3. Group Policies - Modify - Позволяет изменять настройки существу- | |
| | ющих групповых политик 4. Group Policies - Read - Предоставляет доступ толь- | |
| | ко для чтения к существующим групповым политикам 5. Group Policies Computer | |
| | Parameters - Manage - Позволяет управлять параметрами компьютеров в рамках | |
| | групповых политик 6. Group Policies User Parameters - Manage - Предоставляет | |
| | возможность управлять пользовательскими параметрами в рамках групповых поли- | |
| | тик 7. Group Policies Membership - Manage - Позволяет управлять членством в | |
| | групповых политиках | |
| | continues on next page | |

Таблица 3.2 – продолжение с предыдущей страницы

| | таолица 3.2 – продолжение с предыдущеи страницы |
|--------------------------|---|
| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права |
| Групповые поли- | 1. HBAC - Read - Предоставляет возможность просматривать настройки и правила |
| тики/ Политики до- | контроля доступа на основе хоста (HBAC) 2. HBAC Rules - Add - Позволяет до- |
| ступа к узлу | бавлять новые правила HBAC 3. HBAC Rules - Delete - Дает возможность удалять |
| | существующие правила HBAC 4. HBAC Rules - Modify - Позволяет изменять су- |
| | ществующие правила HBAC 5. HBAC Service Groups - Add - Позволяет создавать |
| | новые группы служб в рамках НВАС 6. HBAC Service Groups - Delete - Дает возмож- |
| | ность удалять существующие группы служб в рамках HBAC 7. HBAC Service Groups |
| | - Modify - Позволяет изменять состав или параметры существующих групп служб |
| | 8. HBAC Services - Add - Предоставляет возможность добавлять новые службы |
| | для контроля доступа в HBAC 9. HBAC Services - Delete - Позволяет удалять су- |
| | ществующие службы из списка контролируемых доступа 10. HBAC Services - Modify |
| | - Дает возможность изменять параметры существующих служб |
| Мониторинг / Вит- | Dashboards - Read - Предоставляет доступ для чтения к дашбордам системы |
| рины мониторинга | Базпроагиз - Neau - предоставляет доступ для чтения к дашоордам системы |
| l | |
| домена | 1.Monitoring Event Logs - Read - Предоставляет доступ только для чтения к жур- |
| Мониторинг/ Жур- | |
| нал событий мони- | налам событий мониторинга 2. Monitoring Servers - Create - Позволяет создавать |
| торинга | новые сервера для мониторинга в системе. 3. Monitoring Servers - Drop - Дает |
| | возможность удалять существующие сервера мониторинга из системы 4. Monitoring |
| | Servers - Modify - Позволяет изменять конфигурации и настройки существующих |
| | серверов мониторинга 5. Monitoring Servers - Read - Предоставляет доступ только |
| | для чтения к информации о серверах мониторинга |
| Установка и об- | Software Catalog - Read - Предоставляет доступ для чтения к каталогу программ- |
| новление ПО/ | ного обеспечения |
| Каталог ПО | |
| Установка и об- | 1. Software Policies - Modify - Позволяет изменять существующие политики про- |
| новление ПО/ | граммного обеспечения 2. Software Policies - Read - Предоставляет доступ |
| Политики ПО | для чтения к текущим политикам программного обеспечения 3. Software Policies |
| | Configurations - Manage - Позволяет управлять конфигурациями, связанными с |
| | политиками программного обеспечения |
| Модуль син- | 1.MS AD andALD Pro Controllers - Create - Позволяет создавать новые контролле- |
| хронизации/ | ры Microsoft Active Directory (AD) и ALD Pro 2. MS AD and ALD Pro Controllers - Drop |
| Настройки | - Дает возможность удалять существующие контроллеры Microsoft AD и ALD Pro из си- |
| | стемы 3. MS AD and ALD Pro Controllers - Modify - Позволяет изменять настройки |
| | и конфигурации существующих контроллеров Microsoft AD и ALD Pro 4. MS AD and |
| | ALD Pro Controllers - Read - Предоставляет доступ для чтения к информации о |
| | контроллерах Microsoft AD и ALD Pro |
| Модуль син- | 1. Attributes Mapping - Manage - Позволяет управлять отображением атрибутов в |
| хронизации/ | системе 2. Attributes Mapping - Read - Предоставляет доступ только для чтения к |
| Сопоставление | отображению атрибутов |
| атрибутов | |
| Модуль син- | 1. Organizational Units Mapping - Manage - Позволяет управлять сопоставлением |
| хронизации/ | подразделений (OU) 2. Organizational Units Mapping - Read - Предоставляет до- |
| Источники | ступ для чтения к сопоставлению подразделений 3. Synchronization Tree - Manage |
| | - Позволяет управлять деревом синхронизации в системе 4. Synchronization Tree - |
| | Read - Предоставляет доступ для чтения к дереву синхронизации |
| <u> </u> | continues on next page |

Таблица 3.2 – продолжение с предыдущей страницы

| | таолица 3.2 – продолжение с предыдущей страницы |
|--------------------------|--|
| Раздел/ Подраздел | Предоставляемые права |
| Пользователи | 1.Computer groups - Add - Позволяет создавать новые группы компьютеров в систе- |
| и компьютеры/ | ме 2. Computer groups - Delete - Дает возможность удалять существующие группы |
| Группы компьюте- | компьютеров 3. Computer groups - Modify - Позволяет изменять настройки и со- |
| ров | став существующих групп компьютеров 4. Computer groups - Read - Предоставляет |
| | доступ только для чтения к информации о группах компьютеров 5. Computer groups |
| | - Set group membership - Позволяет управлять членством компьютеров в опреде- |
| | ленных группах 6. Computer groups - Set organization unit - Позволяет назначать |
| | или изменять подразделение (OU) |
| Пользователи | 1.Computers - Delete - Позволяет удалять учетные записи компьютеров из системы |
| и компьютеры/ | 2. Computers - Modify - Дает возможность изменять свойства и настройки суще- |
| Компьютеры | ствующих учетных записей компьютеров 3. Computers - Read - Предоставляет |
| | доступ для чтения к информации о компьютерах в системе 4. Computers - Remote |
| | access - Позволяет осуществлять удаленный доступ к компьютерам 5. Computers - |
| | Set organization unit - Позволяет назначать или изменять подразделения (OU) для |
| | учетных записей компьютеров |
| Пользователи | 1. Organization Units - Add - Позволяет создавать новые подразделения (OU) в |
| и компьютеры/ | системе 2. Organization units - Delete - Дает возможность удалять существующие |
| Организационная | подразделения 3. Organization units - Modify - Позволяет изменять параметры |
| структура | существующих подразделения 4. Organization units - Read - Предоставляет доступ |
| | для чтения к организационным единицам |
| Пользователи | 1. User groups - Add - Позволяет создавать новые пользовательские группы в си- |
| и компьютеры/ | стеме 2. User groups - Delete - Дает возможность удалять существующие пользова- |
| Группы пользова- | тельские группы 3. User groups - Modify - Позволяет изменять параметры существу- |
| телей | ющих пользовательских групп 4. User groups - Read - Предоставляет доступ для |
| | чтения к пользовательским группам 5. User groups - Set group membership - Позво- |
| | ляет управлять членством пользователей в группах 6. User groups - Set organization |
| | unit - Позволяет назначать или изменять подразделение (OU) для пользовательских |
| | групп |
| Пользователи | 1. Users - Add - Позволяет добавлять новые пользовательские учетные записи в |
| и компьютеры/ | систему 2. Users - Modify - Позволяет изменять существующие пользовательские |
| Пользователи | учетные записи 3. Users - Read - Предоставляет доступ только для чтения к пользо- |
| | вательским учетным записям 4. Users - Set organization unit - Позволяет назначать |
| | или изменять подразделение (OU) для учетных записей 5. Users Password - Modify |
| — | - Дает возможность изменять пароли для учетных записей |
| Пользователи | 1. Users - Read trash - Позволяет просматривать учетные записи, которые были пе- |
| и компьютеры/ | ремещены в корзину 2. Users - Delete from trash - Дает возможность окончательно |
| Корзина | удалять пользовательские учетные записи из корзины 3. Users - Return from trash |
| | - Дает возможность восстанавливать из корзины пользовательские учетные записи, |
| | которые были ранее перемещены туда 4. Users - Move to trash - Дает возможность |
| Лоотуп толу <u>ко</u> уз | перемещать пользовательские учетные записи в корзину |
| Доступ только че- | IPA Servers - Read - Предоставляет доступ для чтения к информации об IPA серве- |
| рез БД и АРІ | pax |

Миграция пользовательских ролей

4.1. Миграция пользовательских ролей, поставляемых по умолчанию в версии 2.4.0

После обновления до версии 2.4.0 появляются новые пользовательские роли, установленные в Системе по умолчанию:

- роли на операции в каждом подразделе портала управления;
- роль на чтение всего портала управления;
- роль регионального администратора.

Для этих ролей выполняются следующие условия:

- тип ролей «Пользовательская»;
- роли привязываются к корню домена с установленным признаком «Включая дочерние подразделения»;
- для всех привилегий, которые могут быть ограничены сайтом, устанавливается привязка ко всем сайтам;
- на эти роли не делегированы пользователи и группы пользователей.

4.2. Миграция пользовательских ролей, созданных до обновления портала управления

В версию 2.4.0 переносятся все роли, созданные пользователями до обновления.

С версии 2.4.0 привязка к подразделению указывается для роли. Привилегии в составе роли, которым требуется привязка к подразделению, наследуют эту настройку от роли.

Привилегии одной роли, привязанные к разным подразделениям, в результате миграции будут распределены по нескольким ролям с учетом общей привязки к подразделению и признака «Включая дочерние подразделения».

Правила миграции пользовательских ролей:

- тип ролей сохраняется: «Пользовательская»;
- создается набор ролей по количеству привязок привилегий с учетом признака «Включая дочерние подразделения» в мигрируемой роли:
 - если в результате миграции из одной роли создается несколько ролей, для новых ролей в наборе к старому названию добавляется порядковый номер;
 - если в результате миграции из одной роли создается несколько ролей, каждая новая роль в наборе содержит все привилегии старой роли, которые не могут быть ограничены подразделением;
- если мигрируемая роль была в статусе «Активна», то все соответствующие ей новые роли будут активированы:
 - будет выполнена попытка делегировать все новые роли всем пользователям и группам пользователей, на которых была назначена старая роль:
 - * если некоторые пользователи выпадут из области действия привязки новой роли (т.е. подразделение новой роли и подразделение пользователя или хотя бы одного из пользователей в группе не совпадают с учетом признака «Включая дочерние подразделения» у новой роли), такой пользователь или группа не получат новую роль, в журнал миграции будет внесена запись об ошибке делегирования;
- если статус мигрируемой роли отличен от «Активна», то статус наследуется, и все пользователи и все группы переносятся во все новые роли:
 - при процедуре активации всех новых ролей будет происходить проверка возможности наличия перенесенных пользователей в каждой роли (с привязкой к конкретному подразделению);
 - привязку роли к подразделению можно сменить таким образом, чтобы подразделения всех пользователей, назначенных на роль, подпадали в область действия роли (обязательное условие успеха активации роли).