


Континент. Как обновить БРП из файла на Континент СОВ 4.0.2?

Типовое имя файла БРП – ids_update.json.gz.

Для установки БРП:


- 1. Подготовьте файл архива с БРП. Если он находится на съемном носителе подключите носитель к рабочему месту с установленным МК.
- 2. Откройте МК, перейдите в раздел "Система обнаружения вторжений" и войдите в подраздел "База решающих правил".
- 3. В панели инструментов нажмите кнопку "Импортировать".



На экране появится стандартное окно выбора файла.


4. Выберите файл архива с БРП и выполните загрузку.

Будет выполнена загрузка БРП и на экране появится сообщение: "Файл загружен".




5. Нажмите кнопку "ОК" в окне сообщения.

6. Нажмите кнопку вызова меню в левом верхнем углу окна МК и выберите пункт "Сохранить".





Изменения в конфигурации ЦУС будут применены.

7. Перед тем как «установить политику» нужно создать правило в «Политике COB». Перейдите в левом нижнем углу в «Систему обнаружения вторжений» и выберите «Политика COB»





Далее нажмите на кнопку «Правило», в таблице «Правила политики СОВ» появится запись нового правила. Заполните в таблице:






8. В главном окне МК перейдите в раздел "Структура" и нажмите кнопку "Установить политику".





Откроется окно для установки политик узлам сети.

- 9. Установите отметки у тех узлов (ЦУС и ДА), на которые должен быть загружен новый набор БРП, и нажмите кнопку "ОК" в окне запроса. Если в данный момент на ЦУС никакие другие задачи не выполняются, начнется выполнение добавленной задачи.
- 10. Для просмотра сведений о поставленных задачах нажмите на значок в нижнем правом углу главного окна МК. В правой части экрана отобразится список задач, отсортированный по времени их добавления. Статус «выполнена» будет свидетельствовать о завершении процедуры установки политик.



После установки политик загруженные правила отобразятся в окне МК.