Zugriff auf Apple Smartphones

Bei der Nutzung von Apple-Geräten (iPhone/iPad) unter Linux Mint mit **Nemo** ist ein direkter Zugriff auf den **DCIM-Ordner** via USB oft nicht möglich, da iOS die Dateisystem-Ebene standardmäßig sperrt und keinen klassischen Massenspeicher-Modus unterstützt. Der Dateimanager zeigt daher meist keine Ordnerstruktur an oder gibt Fehlermeldungen aus.

Um dennoch Zugriff auf die Fotos zu erhalten, sind folgende Lösungen aus der Community-Erfahrung relevant:

- **Befehlszeilen-Tool idevicebackup2**: Dies ist die empfohlene Methode für Backups und Zugriff. Installieren Sie das Paket libimobiledevice-utils und nutzen Sie den Befehl idevicebackup2 backup, um einen vollständigen Sicherungslauf zu starten, oder nutzen Sie spezifische Tools, die auf libimobiledevice basieren, um Inhalte zu extrahieren.
- **Warpinator**: Für den gezielten Transfer einzelner Verzeichnisse kann **Warpinator** genutzt werden. Dazu muss Warpinator auf dem iPhone (über Sideloading oder alternative App-Stores) und auf Linux Mint installiert sein. Wählen Sie auf dem iPhone die gewünschten Ordner (z. B. Fotos) und senden Sie diese via Warpinator an den Linux-Rechner.
- **Alternative Dateimanager**: Einige Nutzer berichten, dass andere Dateimanager wie **Nautilus** (GNOME Files) oder **Dolphin** (KDE) MTP-Verbindungen besser verarbeiten, jedoch bleibt das Problem bei iOS-Geräten aufgrund der iOS-Sicherheitsarchitektur bestehen.
- **Wireless Transfer**: Als alternativer, oft stabilerer Weg ohne Kabelprobleme wird die Nutzung von **Nextcloud**, **FTP-Servern** auf dem iPhone oder **iMazing** (über USB, benötigt aber oft macOS/Windows für den Treiber, unter Linux ist die Unterstützung eingeschränkt) diskutiert.

Zusammenfassend: Nemo kann den DCIM-Ordner eines iPhones unter Linux Mint aufgrund der iOS-Architektur **nicht direkt** als Dateisystem einbinden. Die effektivste Linux-native Lösung ist die Nutzung von **idevicebackup2** oder **Warpinator** für den Dateitransfer.

***

Zugriff mit der Terminaleingabe *ifuse iphone*

Der Zugriff ist über das Terminal mit dem Befehl ifuse möglich, erfordert jedoch unter Linux Mint 22.3 oft eine manuelle Einrichtung und das Pairing des Geräts, da die automatische Erkennung in Nemo fehlschlagen kann.

Linux Mint – Tipps zur Installation

1. Installation der notwendigen Pakete

Zuerst müssen die Bibliotheken für die Kommunikation mit iOS-Geräten installiert werden. Öffnen Sie ein Terminal und geben Sie ein:

sudo apt update

sudo apt install ifuse libimobiledevice6 libimobiledevice-utils gvfs-backends gvfs-fuse

2. Pairing (Kopplung) des iPhones

Bevor das Gerät gemountet werden kann, muss es explizit mit dem Computer "gepairt" werden.

1. Schließen Sie das iPhone per USB an.
2. Entsperren Sie das iPhone und bestätigen Sie die Meldung **"Diesem Computer vertrauen?"** mit Ihrem Code.
3. Führen Sie im Terminal folgenden Befehl aus, um die Pairing-Informationen zu erstellen:

idevicepair pair

Hinweis: Falls hier eine Fehlermeldung erscheint, versuchen Sie zuerst idevicepair unpair, trennen Sie das Kabel, schließen Sie es erneut an und wiederholen Sie den Pair-Befehl.

3. Mounten des Geräts

Erstellen Sie einen leeren Ordner, der als Einhängepunkt dient, und mounten Sie das iPhone dort:

mkdir ~/iphone_mount

ifuse ~/iphone_mount

Wenn der Befehl ohne Fehlermeldung durchläuft, finden Sie den **DCIM-Ordner** (mit Ihren Fotos) nun unter ~/iphone_mount/DCIM. Sie können die Dateien nun wie gewohnt kopieren.

4. Probleme beheben & Alternativen

Falls ifuse den Ordner zwar mountet, aber **DCIM leer ist** oder nicht anzeigt:

- **Pfad-Anpassung:** Manchmal mountet ifuse standardmäßig nur den Medien-Teil. Prüfen Sie, ob der Ordner unter ~/iphone_mount/DCIM oder ~/iphone_mount/var/mobile/Media/DCIM liegt.

- **Nemo-Trick:** Wie in Foren berichtet, kann es helfen, in Nemo manuell die Pfadzeile zu bearbeiten. Wenn Sie das iPhone in Nemo sehen, aber keinen DCIM-Ordner, klicken Sie in die Adresszeile und ändern Sie das Ende des Pfades von :3/ auf :1/. Dies schaltet oft von der reinen App-Ansicht zur Dateisystem-Ansicht mit DCIM um.
- **Unmounten:** Nach Beendigung der Arbeit sollten Sie das Gerät sicher auswerfen:

  fusermount -u ~/iphone_mount

Falls ifuse gar nicht funktioniert (z.B. bei sehr neuen iOS-Versionen), bleibt die Nutzung von **Warpinator** (für einzelne Dateien) oder der Befehl idevicebackup2 (für komplette Sicherungen) die stabilste Alternative unter Linux.

***