## Wärmelehre

### Grundlagen

Mol:  $1mol = N_A Atome = 6.02 \cdot 10^{23} Teilchen$ Atomar mass unit:  $1u = 1.66053 \cdot 10^{-27} kg$ 

Größe Atom:  $\approx 1 \cdot 10^{-10} m$ 

### Thermodynamik Idealer Gase

Ideale Gase:

Boltzmann Konstante:  $k_B=1,38\cdot 10^{-23}\frac{kg\cdot m^2}{s^2\cdot K}$  mittlere quadratische Geschindigkeit:  $\frac{1}{2}k_B\cdot T$  Abstand von Atomen unter Normaldruck:  $5\cdot 10^{-9}m$ 

Mittlere Geschwindigkeit:  $v = 0 \frac{m}{s}$ 

Mittlere Kinetische Energie:  $E = \frac{3}{2} m_{teilchen} v^2$ 

Allg. Gasgleichung:  $p \cdot V = N \cdot K_B \cdot T$ 

Teilchendichte:  $n = \frac{N}{V}$ 

Druck:  $p = \frac{F}{A}$ 

Druck in einer Flüssigkeit:  $p(h) = \rho \cdot h \cdot g$ 

Gleichverteilungssatz:  $E_{kin} = E_{tra} + Erot = \frac{f}{2} \cdot K_B \cdot t$ 

Barom. Höhenformel:  $p(h) = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{h_0}}$ 

Energiesatz:  $\Delta U = \Delta Q + \Delta W$ Innere Energie:  $U = \frac{f}{2}K_B \cdot T \cdot N$ Isentropenkoeffizient:  $\kappa = 1 + \frac{2}{f}$ 

Isotherme Zustandsänderung: | Isochore Zustandsänderung:

T = const $\Delta W = -NK_bT \ln(\frac{p_1}{p_2})$  $\Delta Q = -\Delta W = N \dot{K}_b T ln(\frac{p_1}{n^2})$  $\Delta U = 0$  $\Delta S = NK_b ln(\frac{p-1}{p_2})$ 

V = const; $\Delta W = 0$ 
$$\begin{split} \Delta Q &= \tfrac{f}{2} N K_b \Delta T = \tfrac{f}{2} \cdot V \Delta p \\ \Delta U &= \tfrac{f}{2} N K_b \Delta T = \tfrac{f}{2} \cdot V \Delta p \\ \Delta S &= \tfrac{f}{2} N K_b \to const. \end{split}$$

Adiabate Zustandsänderung:

Isobare Zustandsänderung:

p = const;

 $\Delta W = -pdV = NK_b \Delta T$ 

 $\Delta Q = (\frac{f}{2} - 1)p\Delta V$   $\Delta U = \frac{f}{2}NK_b\Delta T = \frac{f}{2}p\Delta V$   $\Delta S = (\frac{f}{2} - 1)p\frac{\Delta V}{T}$ 

 $p \cdot V^{\kappa} = const$  $\Delta W = p_1 V_1 \frac{f}{2} ((\frac{V_2}{V_1})^{\frac{f}{2}} - 1)$  $\Delta Q = 0$ 

 $\Delta U = 0$  $\Delta S = 0$ 

Wirkungsgrad:  $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{W_{ab}}{W_{zu}} = \frac{|\Delta W|}{|\Delta Q_h|}$ Carnot Wirkungsgrad:  $\frac{T_h - T_t}{T_h}$ 

Entropie:  $S = K_b ln(W), \Delta S = K_b ln(\frac{W_2}{W_1}) = \frac{\Delta Q}{T}$ Satz v. Stirling: ln(N!) = Nln(N) für N >> 0

### Thermodynamik Realer Gase

Van der Waals Gleichung:  $NK_bT=(P+aN^2\frac{1}{V^2})\cdot(V-Nb)\to p=\frac{NK_bT}{V-Nb}-\frac{N^2a}{V^2}$ 

### Wärmeleitung und Wärmeausdehnung

Wärmekapazität v = const:  $c_K = \frac{f}{2} \cdot N_A K_B$ Wärmekapazität p = const:  $c_K = (\frac{f}{2} + 1) N_A K_B$ Wärmestrom:  $Q'_{(t)} = q'A = -\lambda \cdot \frac{dT}{dx}$ Dulong-Petit'sche Regel:  $c_K = 3N_A K_B$ Wärmeausdehnung linear:  $\Delta L = \alpha L \Delta T$ 

Wärmeausdehnung Kubisch:  $\Delta V = \beta V \Delta T, \beta = 3\alpha$ 

Richmannsche Mischungsregel: TODO

Richmannsche Mischungsregel mit Wärmemengen: TODO

# Wellen und Optik

### Wellengleichung

Allg. Wellengleichung:

Lsg für ebene Wellen im  $R^1$ :  $A_{(x,t)} = A_0 \cdot \cos(\omega t - k * x_0), k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = \frac{2\pi}{T}$ 

Lsg für ebene Wellen im  $\mathbb{R}^3$ :

Lsg für Kreiswellen:  $A(x,y,t) = \frac{A_0}{\sqrt{r}} \cdot \cos(\omega t - |k| \cdot \sqrt{x^2 + y^2})$ 

Lsg für Zylinderwellen:

Lsg für Kugelwellen:  $A(x,y,t) = \frac{A_0}{r} \cdot cos(\omega t - |k| \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ 

Wellenlänge:  $\lambda = c \cdot T$ 

#### Interferenz

Interferenz:

### **Doppler Effekt**

Quelle ruht, Empfänger bewegt:  $f_E = f_Q(1 - \frac{v_E}{c})$ Empfänger ruht, Quelle bewegt:  $f_E = f_Q \cdot (\frac{1}{1 - \frac{V_Q}{c}})$ 

Beide bewegt:  $f_e = f_s \frac{c - V_s}{c - V_e}$ Oktave: 1 Oktave = Verdopplung der Frequenz = 12 Halbtöne  $f' \to f'': \frac{f''}{f'} = \frac{f'''}{f''} = x$  $x^{12} = 2 \to x = 2^{1/12}$ 

## **Brechung**

durch Transportschicht verursachter Gangunterschied