CONFIGURACIÓN PRINCIPAL DE TRABAJO

Neovim + Git Bash + latexmk + SumatraPDF

1. Compilación continua y tiempos

Desde Git Bash, situado en la carpeta del proyecto, ejecutar una sola vez:

```
latexmk -xelatex -synctex=1 -pvc -time general.tex
```

Dejar Git Bash abierto. Al guardar en Neovim con :w, latexmk detecta
los cambios, recompila y SumatraPDF actualiza el PDF abierto.
La opción -time muestra los tiempos de las ejecuciones del compilador.
Para detener la vigilancia: Ctrl+C en Git Bash.

2. Compilar solamente el capítulo de trabajo

En el preámbulo de general.tex, antes de \begin{document}:

```
\includeonly{cap-3}
```

Esto funciona si el capítulo está incorporado con \include{cap-3}
(no con \input{cap-3}). LaTeX conserva la numeración de capítulos
y puede recuperar referencias mediante los archivos auxiliares previos.

3. Volver a compilar el documento completo

```
% \includeonly{cap-3}
```

Agregar % al inicio de la línea, guardar con :w y esperar la compilación.
Si los capítulos están dentro de una subcarpeta, escribir la ruta en
\includeonly tal como aparece en sus correspondientes \include.

Secuencia de uso

Editar en Neovim → guardar con :w → latexmk recompila
→ SumatraPDF muestra el resultado → Git Bash sigue vigilando.

NEOVIM + LaTeX

Guía práctica para Windows · edición, compilación y visualización de PDF

Entorno recomendado: Neovim para editar, Git Bash para compilar con latexmk y SumatraPDF para visualizar sin cerrar el archivo. TeXworks y LuaLaTeX se presentan como alternativa.

Contenido: flujo de trabajo · apertura y edición · navegación · búsqueda · archivos · VimTeX · compilación y Biber · medición de tiempos · instalación · init.lua · SyncTeX · TeXworks · referencia rápida.

1. Flujo de trabajo recomendado

Abrir general.tex en Neovim, mantener general.pdf abierto en SumatraPDF, y ejecutar desde Git Bash (situado en la carpeta del proyecto):

```
latexmk -xelatex -synctex=1 general.tex
```

Luego de modificar archivos, guardar con :w. El PDF se actualiza en SumatraPDF cuando termina la compilación. Para no lanzar el comando cada vez, utilizar el modo continuo:

```
latexmk -xelatex -synctex=1 -pvc general.tex
```

Con -pvc, latexmk observa cambios y recompila automáticamente. Detener con Ctrl+C. Evitar dos procesos de compilación continua simultáneos (por ejemplo Git Bash y VimTeX).

Bibliografía con Biber

Si el proyecto utiliza biblatex con backend=biber, latexmk normalmente invoca Biber cuando es necesario. Si se requiere una intervención manual:

```
latexmk -xelatex general.tex
biber general
latexmk -xelatex general.tex
```

No hay que ejecutar siempre los tres comandos: en condiciones normales alcanza con latexmk.

2. Abrir Neovim y ubicar el proyecto

En PowerShell

```
cd F:\LATEX\neovim
nvim general.tex
```

O abrir directamente:

```
nvim F:\LATEX\neovim\general.tex
```

Dentro de Neovim (modo NORMAL)

Comando	Acción
:pwd	Mostrar directorio actual
:cd F:/LATEX/neovim	Cambiar al directorio del proyecto
:e general.tex	Abrir archivo
:Ex	Explorar archivos de la carpeta

En comandos internos de Neovim se recomienda utilizar barras / para las rutas de Windows.

3. Modos y edición esencial

NORMAL: navegar y ejecutar comandos. INSERT: escribir texto. VISUAL: seleccionar. Para volver a NORMAL desde INSERT, pulsar Esc.

Tecla	Acción
i / a	Insertar antes / después del cursor
o / O	Crear línea debajo / arriba
I / A	Insertar al principio / final de línea
s	Sustituir carácter y comenzar inserción
Esc	Volver a NORMAL
u / Ctrl+r	Deshacer / rehacer
dd / yy / p / P	Eliminar línea / copiar línea / pegar después / antes
x / cw / cc	Eliminar carácter / cambiar palabra / cambiar línea
.	Repetir la última modificación

4. Guardar, salir y renombrar

Comando	Acción
:w	Guardar archivo
:q	Cerrar (si no hay cambios pendientes)
:wq	Guardar y salir
:x	Guardar si hubo cambios y salir
:q!	Salir sin guardar
:wa	Guardar todos los buffers modificados
:qa	Salir de todas las ventanas
:w test.tex	Escribir una copia en test.tex (no cambia el archivo activo)
:saveas test.tex	Guardar con otro nombre y continuar editándolo

5. Buscar y reemplazar

Comando	Acción
/palabra	Buscar hacia adelante (Enter confirma)
?palabra	Buscar hacia atrás
n / N	Coincidencia siguiente / dirección contraria
* / #	Buscar palabra bajo el cursor hacia adelante / atrás
:%s/viejo/nuevo/g	Reemplazar todas las coincidencias del archivo
:%s/viejo/nuevo/gc	Reemplazar solicitando confirmación
:s/viejo/nuevo/g	Reemplazar en la línea actual

6. Desplazamiento rápido

Tecla	Acción
Ctrl+d / Ctrl+u	Bajar / subir media pantalla
Ctrl+f / Ctrl+b	Bajar / subir una pantalla
gg / G	Inicio / final del archivo
15G / :15	Ir a la línea 15
0 / ^ / $	Inicio absoluto / primer carácter / final de la línea
w / b	Una palabra adelante / atrás
{ / }	Párrafo anterior / siguiente
%	Saltar al delimitador correspondiente

7. Trabajar con varios archivos y ventanas

```
:e secciones/cap-4.tex
:split secciones/cap-4.tex
:vsplit secciones/cap-4.tex
```

Tecla o comando	Acción
Ctrl+w w	Cambiar a otra ventana
Ctrl+w h / l	Ventana izquierda / derecha
Ctrl+w j / k	Ventana inferior / superior
Ctrl+w q	Cerrar ventana actual
:ls	Listar buffers
:bn / :bp	Buffer siguiente / anterior
:b nombre	Cambiar al buffer indicado

8. Archivo principal del proyecto LaTeX

En un proyecto con general.tex en la raíz y capítulos en secciones/, agregar al inicio de cada capítulo:

```
% !TeX root = ../general.tex
```

Si está en la misma carpeta que el principal:

```
% !TeX root = general.tex
```

La ruta es relativa al archivo que contiene la directiva. Verificar el archivo principal detectado con :VimtexInfo. Si se modifica esta directiva y no se actualiza la detección, probar :VimtexReload.

9. Compilar con VimTeX

VimTeX requiere estar instalado y configurado. Los siguientes atajos suponen que se conserva el líder local predeterminado \.

Comando	Acción
\ll	Iniciar o alternar compilación continua
\lv / :VimtexView	Visualizar PDF
\lk / :VimtexStop	Detener compilador
\le	Ver errores
\lc / :VimtexClean	Limpiar archivos auxiliares
:VimtexCompile	Iniciar compilación
:VimtexInfo	Mostrar información del proyecto

Si hay problemas persistentes con archivos auxiliares:

```
:VimtexStop
:VimtexClean
:VimtexCompile
```

Limpiar no debe formar parte de cada compilación. Una opción sin VimTeX es :!latexmk -xelatex general.tex. Evitar :!latexmk -xelatex % si se está editando un capítulo: % representa el archivo actual.

10. Medir tiempos de compilación

En Git Bash sí está disponible el comando time:

```
time xelatex general.tex
time xelatex -synctex=0 general.tex
time xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -synctex=0 general.tex
time xelatex -draftmode general.tex
```

La opción -draftmode no genera el PDF final. Para medir el ciclo completo, incluida la bibliografía si corresponde:

```
time latexmk -xelatex general.tex
time latexmk -gg -xelatex general.tex
```

-gg obliga a reconstruir incluso cuando latexmk considera el proyecto actualizado. En PowerShell, medir mediante:

```
Measure-Command { latexmk -xelatex general.tex }
```

11. Instalación y comprobación

Instalar MiKTeX, Neovim, Git y SumatraPDF. Para la compilación con latexmk, disponer también de Perl. Verificar desde la terminal:

```
nvim --version
git --version
xelatex --version
lualatex --version
latexmk -v
biber --version
```

La configuración de Neovim se guarda habitualmente en:

```
C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Local\nvim\init.lua
```

Desde PowerShell, abrirlo con nvim "$env:LOCALAPPDATA\nvim\init.lua"; crear la carpeta si falta.

12. Configuración mínima de init.lua

Una única configuración con lazy.nvim, VimTeX, latexmk, XeLaTeX y SumatraPDF:

```
vim.g.maplocalleader = "\\"

local lazypath = vim.fn.stdpath("data") .. "/lazy/lazy.nvim"
if not vim.uv.fs_stat(lazypath) then
  vim.fn.system({
    "git", "clone", "--filter=blob:none",
    "https://github.com/folke/lazy.nvim.git", lazypath,
  })
end
vim.opt.rtp:prepend(lazypath)

require("lazy").setup({
  {
    "lervag/vimtex",
    lazy = false,
    init = function()
      vim.g.vimtex_view_method = "sumatrapdf"
      vim.g.vimtex_compiler_method = "latexmk"
      vim.g.vimtex_compiler_latexmk = {
        executable = "latexmk",
        options = {
          "-xelatex",
          "-synctex=1",
          "-interaction=nonstopmode",
          "-file-line-error",
        },
      }
    end,
  },
})
```

Guardar y reiniciar Neovim. Usar :Lazy para consultar plugins y :VimtexInfo para comprobar VimTeX. Si no se encuentra SumatraPDF, verificar su instalación y ruta.

13. Sincronización con SumatraPDF

Activar SyncTeX al compilar:

```
latexmk -xelatex -synctex=1 general.tex
```

Se genera general.synctex.gz. En VimTeX, :VimtexView o \lv permite abrir/enfocar el visor y usar búsqueda directa. Para buscar desde SumatraPDF hacia una instancia particular de Neovim se necesita configurar adicionalmente la búsqueda inversa; -synctex=1 no basta por sí solo.

14. Alternativa: TeXworks + LuaLaTeX

Abrir general.tex en TeXworks, seleccionar LuaLaTeX y compilar. El visor integrado permite consultar el PDF. Para proyectos con bibliografía, el ciclo automatizado es:

```
latexmk -lualatex general.tex
```

XeLaTeX y LuaLaTeX admiten fuentes OpenType y fontspec, pero no siempre producen resultados idénticos. Conviene elegir un motor estable para cada proyecto y verificar compatibilidad antes de cambiarlo.

15. Resumen de consulta inmediata

Necesito	Comando
Abrir documento	nvim general.tex
Insertar / volver a NORMAL	i / Esc
Guardar / salir	:w / :wq
Buscar / reemplazar	/texto / :%s/viejo/nuevo/g
Inicio / fin	gg / G
Abrir explorador	:Ex
Ver archivo principal	:VimtexInfo
Compilar	latexmk -xelatex -synctex=1 general.tex
Compilar automáticamente	latexmk -xelatex -synctex=1 -pvc general.tex
Ver PDF con VimTeX	\lv
Detener latexmk -pvc	Ctrl+C

Regla operativa: editar en Neovim → guardar con :w → compilar con latexmk (o mantener -pvc activo) → visualizar el PDF actualizado en SumatraPDF.

MODO VISUAL: selección y edición

Complemento de la guía. En Neovim, NORMAL permite desplazarse y ejecutar órdenes; VISUAL permite seleccionar un fragmento antes de actuar; INSERT permite escribir.

Entrar y salir de VISUAL

Tecla en NORMAL	Acción
v	Selección carácter por carácter
V	Seleccionar líneas completas
Ctrl+v	Selección rectangular o por columnas
Esc	Cancelar la selección y volver a NORMAL

Operaciones sobre una selección

Tecla	Efecto
y	Copiar la selección
d	Eliminar o cortar selección
p	Reemplazar selección con texto copiado (en VISUAL)
>	Aumentar sangría
<	Disminuir sangría
=	Ajustar automáticamente la sangría

Ejemplo: copiar tres líneas de LaTeX

Presionar Esc, posicionarse en la primera línea, pulsar V, bajar dos líneas con j, pulsar y, desplazarse al destino y pulsar p.

Comandos relacionados (modo NORMAL)

Comando	Acción
u / Ctrl+r	Deshacer / rehacer
dd / yy / p	Eliminar línea / copiar línea / pegar
:ls / :b#	Ver buffers / volver al buffer anterior
/texto / n / N	Buscar / siguiente / coincidencia contraria

Nota: al usar Ctrl+v en Windows Terminal puede intervenir el pegado de la terminal. Si eso ocurre, desde NORMAL se puede entrar a Visual Block mediante Ctrl+q en muchas configuraciones.

UNOKAI: indicador fuerte de INSERT

Configuración actual elegida: Unokai con barra de estado roja en INSERT, verde en NORMAL y azul en VISUAL. El indicador clásico -- INSERT -- permanece visible debajo de la barra.

Abrir la configuración

```
:e $LOCALAPPDATA/nvim/init.lua
```

Agregar el siguiente bloque al final del archivo existente. No reemplazar la configuración de lazy.nvim ni VimTeX. Si ya hay un bloque anterior que modifica StatusLine según el modo, sustituirlo para evitar duplicaciones.

```
vim.cmd.colorscheme("unokai")
vim.opt.showmode = true       -- muestra -- INSERT --
vim.opt.laststatus = 2
vim.opt.statusline = " %{mode()} %f %m %=%l:%c "

local colores_modo = {
  n = "#286B45",  -- NORMAL: verde
  i = "#D00000",  -- INSERT: rojo
  v = "#2463C5",  -- VISUAL: azul
  V = "#2463C5",
}

local function actualizar_barra()
  local modo = vim.api.nvim_get_mode().mode:sub(1, 1)
  vim.api.nvim_set_hl(0, "StatusLine", {
    fg = "#FFFFFF",
    bg = colores_modo[modo] or "#505050",
    bold = true,
  })
end

vim.api.nvim_create_autocmd({
  "ModeChanged", "VimEnter", "ColorScheme"
}, { callback = actualizar_barra })
actualizar_barra()
```

Guardar y aplicar

Presionar Esc, escribir :w, cerrar y abrir Neovim. Para revisar el tema activo: :colorscheme.

Si aparece el error «module modo_barra not found»: buscar /modo_barra en init.lua y eliminar la línea anterior que invoque require('modo_barra'); este bloque no utiliza ese módulo.

Nota: la barra roja corresponde a StatusLine (la línea con el nombre del archivo); no cambia el fondo del área donde se escribe LaTeX.

ANEXO · Sincronización bidireccional

Configuración comprobada: Neovim + VimTeX + LuaLaTeX/latexmk + SumatraPDF. F5 localiza en el PDF la línea del editor; doble clic en SumatraPDF abre el archivo .tex y posiciona el cursor en Neovim. Se usa un servidor fijo y un pequeño script de PowerShell.

1. Compilación continua con SyncTeX

```
latexmk -lualatex -synctex=1 -pvc -time general.tex
```

Ejecutar en Git Bash desde la carpeta del proyecto. Guardar con :w en Neovim para recompilar y actualizar SumatraPDF. Detener con Ctrl+C. Para trabajar con un capítulo individual, activar \includeonly{cap-3} en el preámbulo del archivo general.tex (requiere capítulos incorporados mediante \include).

2. De Neovim a SumatraPDF (F5)

En el archivo init.lua (abrirlo con :e $LOCALAPPDATA/nvim/init.lua), agregar este atajo sin reemplazar la configuración existente:

```
vim.keymap.set("n", "<F5>", "<cmd>VimtexView<CR>", {
  desc = "Sincronizar Neovim con SumatraPDF",
  silent = true,
})
```

Ubicar el cursor en el texto y presionar Esc y F5. La orden equivalente es :VimtexView. Es necesario compilar con -synctex=1.

3. Servidor estable para recibir el doble clic

Agregar al final de init.lua esta instrucción. Reiniciar Neovim después de guardar. Solo una instancia debe usar esta dirección fija.

```
vim.fn.serverstart("\\\\.\\pipe\\nvim-sumatra")
```

Verificar desde PowerShell, con Neovim abierto:

```
nvr --nostart --servername '\\.\pipe\nvim-sumatra' -c 'echo getcwd()'
```

La dirección indicada en :echo v:servername puede tener un número variable; eso es normal. El servidor fijo adicional es el que utiliza SumatraPDF.

ANEXO · Configuración de búsqueda inversa

4. Instalar Neovim Remote (nvr)

```
python --version
python -m pip install neovim-remote
nvr --version
```

En la instalación probada, Python 3.14.3 y nvr 2.5.1. Si nvr no se reconoce, agregar al PATH de usuario esta carpeta y abrir una nueva terminal:

```
C:\Users\moran\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts
```

La versión utilizada de nvr presentó una advertencia por pkg_resources. Para mantener compatibilidad en ese entorno se instaló setuptools<81:

```
python -m pip install "setuptools<81"
```

5. Script PowerShell que recibió los datos del PDF

Archivo guardado como C:\Users\moran\sumatra-neovim.ps1. Esta es la configuración que se probó correctamente para abrir cap-4.tex en la línea 100:

```
param(
    [string]$Archivo,
    [int]$Linea
)

$nvr = "$env:LOCALAPPDATA\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\nvr.exe"
$servidor = '\\.\pipe\nvim-sumatra'
$ruta = $Archivo.Replace('\', '/')

& $nvr --nostart --servername $servidor `
    -c "edit $ruta" `
    -c "$Linea"
```

Para probarlo desde PowerShell sin cambiar la política de ejecución permanente:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `
  "$HOME\sumatra-neovim.ps1" "F:\LATEX\neovim\cap-4.tex" 100
```

Nota: el script anterior reproduce la solución efectivamente probada. Si se usan carpetas o nombres de archivo con espacios o caracteres especiales, conviene adaptar el tratamiento de rutas antes de reutilizarlo.

6. Configuración dentro de SumatraPDF

Abrir Configuración → Opciones → Comando de búsqueda inversa y reemplazar la configuración anterior de VS Code por:

```
powershell.exe -NoProfile -WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass
-File "C:\Users\moran\sumatra-neovim.ps1" "%f" %l
```

%f contiene la ruta del archivo fuente y %l su número de línea. Hacer doble clic en un párrafo del PDF: SumatraPDF transmite ambos datos y Neovim salta al archivo y posición correspondientes. El visor y Neovim deben estar abiertos.

ANEXO · Verificación y problemas frecuentes

7. Pruebas concretas que funcionaron

```
nvr --nostart --servername '\\.\pipe\nvim-sumatra' `
  -c 'edit F:/LATEX/neovim/cap-4.tex' -c '100'
```

La prueba abrió cap-4.tex y movió el cursor hasta la línea 100. Posteriormente, el script y el doble clic en SumatraPDF funcionaron correctamente.

8. Si vuelve a fallar

Se abre una terminal adicional: comprobar que el comando de búsqueda inversa apunte al script de PowerShell y use -WindowStyle Hidden y -NoProfile.

No encuentra el servidor: comprobar que Neovim siga abierto y que haya arrancado el servidor fijo. Utilizar --nostart en las pruebas para impedir que nvr cree otra instancia.

E325 / archivo .swp: indica otra sesión sobre el mismo archivo o un cierre inesperado. Revisar si existen instancias de Neovim abiertas; recuperar cambios con R si es necesario y guardar antes de eliminar archivos swap. Evitar dos procesos editando el mismo .tex.

Advertencia E45 readonly: verificar si se abrió el archivo en solo lectura a raíz de un swap o por permisos. No forzar el guardado sin comprobar cuál es la copia activa.

La búsqueda inversa no mueve el cursor: comprobar que el PDF corresponda a la última compilación y que exista el archivo general.synctex.gz. La sincronización requiere que la compilación no use -synctex=0.

9. Resumen del flujo habitual

Acción	Cómo hacerlo
Editar y guardar	Neovim: i → texto → Esc → :w
Compilar automáticamente	Git Bash: latexmk -lualatex -synctex=1 -pvc -time general.tex
Neovim → PDF	F5 (VimtexView)
PDF → Neovim	Doble clic en SumatraPDF (script + nvr)
Detener compilación	Ctrl+C en Git Bash

ANEXO · Configuración final de Neovim

Actualización del 13/10/2026. Complementa las 13 páginas anteriores y documenta la configuración final comprobada para editar LaTeX en Windows. No sustituye los procedimientos de SyncTeX ni la guía de compilación.

1. Complementos y compatibilidad

El cambio que quedó funcionando es nvim-scrollview, con una barra vertical por ventana (explorador netrw y editor .tex). En Windows Terminal se comprobó que permite desplazar el documento con el mouse.

```
require("lazy").setup({
  {
    "lervag/vimtex",
    tag = "v2.17",
    lazy = false,
    init = function()
      -- CONSERVAR aqui la configuracion actual de VimTeX,
      -- latexmk y SumatraPDF.
    end,
  },
  {
    "dstein64/nvim-scrollview",
    lazy = false,
    opts = { current_only = false },
  },
})
```

Atención: el bloque es una plantilla estructural. No reemplazar el contenido real del bloque `init = function()` de VimTeX. Conservar `tag = "v2.17"`: en esta instalación se utilizó para corregir una incompatibilidad que apareció al actualizar VimTeX. No dejar simultáneamente activo el antiguo complemento `petertriho/nvim-scrollbar`.

2. Ajuste de líneas entre palabras (Word Wrap)

Configuración que permitió leer párrafos largos sin partir arbitrariamente las palabras. No introduce saltos físicos en el archivo .tex.

```
vim.opt.wrap = true
vim.opt.linebreak = true
```

Para probarlo temporalmente en el archivo abierto: `:set wrap linebreak`. Para conservarlo después de reiniciar, añadir las dos líneas Lua anteriores al final de `init.lua`.

3. Explorador de carpetas y tema

```
vim.api.nvim_set_current_dir("F:/LATEX/neovim")
vim.g.netrw_winsize = 25
vim.g.netrw_liststyle = 3
vim.cmd.colorscheme("unokai")
```

El explorador integrado se abre manualmente con `:Lex`, que también puede cerrarlo si ya está abierto. Si ya existe una apertura automática configurada mediante `VimEnter`, mantener una sola. El ancho puede regularse desde netrw con `:vertical resize 30`.

ANEXO · Selección y portapapeles

4. Modos NORMAL, VISUAL e INSERT

Modo / acción	Cómo hacerlo
NORMAL	Esc: navegar, buscar y ejecutar comandos
VISUAL por caracteres	v y mover cursor
VISUAL por líneas	V y mover cursor
VISUAL rectangular	Ctrl+v (según la terminal puede requerir otra combinación)
Seleccionar todo el archivo	Esc → gg → V → G
Copiar selección internamente	y
Pegar dentro de Neovim	p
Deshacer / rehacer	u / Ctrl+r

5. Copiar a otras aplicaciones de Windows

El comando y copia al registro de Neovim. Para pegar directamente en Word, un navegador o ChatGPT conviene usar explícitamente el registro +, que corresponde al portapapeles del sistema cuando existe un proveedor disponible.

```
ggVG"+y        "Seleccionar todo y copiar a Windows
:%y+           "Copiar todo sin seleccionarlo
"+y            "Copiar la seleccion VISUAL a Windows
```

Si se desea usar directamente y para el portapapeles de Windows, agregar a `init.lua`:

```
vim.opt.clipboard = "unnamedplus"
```

Para verificar compatibilidad: `:checkhealth vim.provider` (según versión, `:checkhealth`) y revisar la sección de portapapeles. Si falla "+y o `:%y+`, hay que comprobar la disponibilidad del proveedor; habilitar la opción no lo instala automáticamente.

6. Búsqueda, navegación y comandos pegados

Acción	Comando / tecla
Buscar hacia adelante	/palabra + Enter
Buscar hacia atrás	?palabra + Enter
Siguiente / anterior	n / N
Palabra bajo el cursor	*
Quitar resaltado	:noh
Ir al inicio / final	gg / G
Abrir init.lua	:e $LOCALAPPDATA/nvim/init.lua

Para introducir un comando que ya copiaste con `:`, evitá duplicarlo: si primero abriste la línea de órdenes con `:`, pegá el comando sin ese carácter inicial. En Windows Terminal, pegar el texto completo en modo NORMAL no siempre activa la línea de órdenes.

ANEXO · Resumen operativo y diagnóstico

7. Flujo ya validado con SumatraPDF

Acción	Configuración comprobada
Editor	Neovim 0.12.2; VimTeX fijado a v2.17
Compilación continua	Git Bash: latexmk -lualatex -synctex=1 -pvc -time general.tex
Del código al PDF	F5 = :VimtexView
Del PDF al código	Doble clic en SumatraPDF; script sumatra-neovim.ps1 + nvr
Carpeta habitual	F:/LATEX/neovim
Tema y modos	Unokai; barra de modo con rojo para INSERT
Paneles verticales	netrw (árbol) + nvim-scrollview (scrollbars)

8. Verificaciones rápidas

```
:pwd              "Directorio de trabajo actual
:set filetype?     "tex para archivos LaTeX
:VimtexInfo        "VimTeX inicializado
:Lazy              "Estado de complementos
:checkhealth       "Diagnostico general
:messages          "Ultimos avisos y errores
```

Si F5 deja de funcionar: confirmar que `:VimtexInfo` existe y que VimTeX continúa con la versión fijada. Si falla al actualizar complementos, revisar el bloque `tag = "v2.17"` antes de cambiar otras opciones.

Si aparece E325: Neovim detectó un archivo swap. Comprobar si hay otra sesión editando el mismo archivo; recuperar cambios antes de eliminar el archivo de recuperación. Nunca borrar a ciegas un swap que pueda contener trabajo no guardado.

Si init.lua produce E5112: suele deberse a una llave o cierre de función incorrecto. Dentro de `require("lazy").setup({...})`, cada complemento debe tener su propio bloque y la función `init = function()` debe cerrarse con `end,` antes de comenzar el siguiente complemento.

9. Nota sobre las barras de desplazamiento

En esta instalación se eligió `dstein64/nvim-scrollview` tras probar `petertriho/nvim-scrollbar`. El nuevo complemento mostró barras en ambos paneles y permitió interacción con el mouse. Su comportamiento puede depender de la terminal y de la opción `mouse`.

Para comprobar o activar los eventos del mouse en Neovim: `:set mouse?` y, si hace falta, `:set mouse=a`.

Objetivo final: editar capítulos LaTeX con palabras ajustadas correctamente, navegar en los paneles con barras verticales y mantener la sincronización F5 / doble clic con SumatraPDF sin interrumpir la compilación continua.