Instalar Neovim en otra computadora

Reproducir el entorno Windows para LaTeX: nvim-tree, VimTeX, SumatraPDF, barras interactivas, portapapeles y recuperación.

Objetivo: trasladar la configuración que ya funciona, sin volver a construirla desde cero. Las rutas de ejemplo pertenecen a la computadora original y deben adaptarse si cambian el usuario, la unidad o la carpeta del proyecto.

1. Qué respaldar en la computadora original

- Configuración principal: `C:\Users\moran\AppData\Local\nvim\init.lua`.
- Sincronización inversa de SumatraPDF: `C:\Users\moran\sumatra-neovim.ps1` (si sigue en esa ubicación).
- Tema Unokai: si fue instalado manualmente, copiar también sus archivos desde la carpeta de configuración o de datos de Neovim; no figura declarado en Lazy.
- Opcional: configuración de Windows Terminal, fuente JetBrains Mono, ajustes de SumatraPDF, atajos, notas y guía PDF.

Importante: el archivo `init.lua` contiene referencias a rutas específicas de la primera PC. Copiarlo no basta para que la sincronización PDF funcione automáticamente.

2. Guardarlo en GitHub

Usar el repositorio tinkatul/configuraciones, por ejemplo con esta estructura:

```
configuraciones/
  neovim/init.lua
  sumatrapdf/sumatra-neovim.ps1
  README.md
```

Página del repositorio: github.com/tinkatul/configuraciones. Revisar las rutas personales y posibles credenciales antes de publicar. GitHub no sustituye un respaldo del proyecto LaTeX.

3. Programas necesarios en la nueva PC

Componente	Función
Neovim	Editor
Git for Windows	Clonar el repositorio; instalar Lazy
TeX Live (incluye latexmk)	Compilar documentos TeX
SumatraPDF	Visualizar PDF y sincronizar con editor
Python + neovim-remote (nvr)	Doble clic en SumatraPDF para regresar al .tex
PowerShell	Ejecutar el script de sincronización inversa

Sitios: neovim.io · git-scm.com · tug.org/texlive · sumatrapdfreader.org · python.org

4. Copiar init.lua en la computadora nueva

Una vez instalado Neovim, abrir PowerShell:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:LOCALAPPDATA\nvim"
```

Copiar allí `init.lua` desde la copia local o desde GitHub. No es necesario copiar los complementos de Lazy: se descargan de nuevo.

Si preferís clonar el repositorio completo en Git Bash:

```
git clone https://github.com/tinkatul/configuraciones.git
```

Después copiar el archivo `neovim/init.lua` a `%LOCALAPPDATA%\nvim\init.lua`. Si el repositorio es privado, Git pedirá autenticación.

5. Adaptar las rutas dentro de init.lua

A. Carpeta predeterminada: cambiar la ruta de la tesis por la que exista en la nueva PC.

```
vim.api.nvim_set_current_dir("F:/LATEX/neovim")
```

Por ejemplo, si la copia nueva está en D:, usar `D:/Documentos/Tesis`. La carpeta debe existir antes de abrir Neovim.

B. Ejecutable SumatraPDF: adaptar la ruta real donde esté instalado. Si se instala por usuario puede usarse:

```
vim.g.vimtex_view_general_viewer =
```

```
  vim.fn.expand("$LOCALAPPDATA") .. "/SumatraPDF/SumatraPDF.exe"
```

Si SumatraPDF está en Archivos de programa, utilizar su ruta completa. En Windows, se recomienda usar / dentro de rutas Lua.

C. Servidor Neovim: conservar la línea del canal `\\.\pipe\nvim-sumatra`, pero no abrir dos instancias que intenten usar el mismo nombre de servidor.

6. Instalar complementos

Abrir Neovim con Git disponible y ejecutar:

```
:Lazy sync
```

Cerrar Lazy con q y reiniciar Neovim. Deben quedar operativos:

- VimTeX fijado a `v2.17` según la configuración validada.
- nvim-tree + nvim-web-devicons: árbol lateral, sin el bloqueo de doble clic observado con netrw.
- nvim-scrollview: barras verticales; Unokai: tema, si sus archivos están disponibles.

Si Unokai no está instalado en la nueva PC, la línea `vim.cmd.colorscheme("unokai")` puede generar un error. Instalar o copiar el tema antes del primer inicio, o comentarla temporalmente.

7. Compilación continua y sincronización PDF

En Git Bash, entrar en la carpeta que contiene `general.tex`:

```
cd /f/LATEX/neovim
```

```
latexmk -xelatex -synctex=1 -pvc -time general.tex
```

Cambiar la ruta y el nombre del archivo principal según el proyecto. -pvc mantiene la compilación continua; detenerla con Ctrl+C. También se puede compilar desde otra ubicación con `latexmk -cd ... "ruta/general.tex"`.

En Neovim, F5 ejecuta `VimtexView` para avanzar hacia SumatraPDF. El documento debe disponer de PDF y datos SyncTeX actualizados.

Sincronización inversa: copiar el script `sumatra-neovim.ps1`, instalar el paquete Python `neovim-remote` y configurar en SumatraPDF el comando de búsqueda inversa:

```
powershell.exe -NoProfile -WindowStyle Hidden
```

```
  -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Users\NUEVO_USUARIO\sumatra-neovim.ps1" "%f" %l
```

En el script, verificar que `nvr` esté en el PATH y que el servidor coincida con el definido en `init.lua`. Si no abre el archivo correcto, revisar rutas y nombres antes de cambiar VimTeX.

8. Comprobación final

- Abrir Neovim: debe aparecer nvim-tree a la izquierda y permitir clic y doble clic sin congelarse.
- Abrir varios archivos `.tex`; probar Word Wrap, barras de scroll, portapapeles y colores.
- Verificar `:pwd` y `:echo expand("%:p")` para confirmar que editor y compilador usan la misma carpeta.
- Guardar un capítulo con `:w`: latexmk debería recompilar; verificar F5 e inversa desde SumatraPDF.
- Comprobar protección: `swapfile`, `undofile`, `writebackup` activados; `backup=false` para evitar archivos `.tex~` persistentes.

9. Problemas frecuentes

- No aparece el árbol: ejecutar `:NvimTreeToggle` y revisar `:Lazy`. No volver a habilitar el bloque `Lex 25` de netrw.
- latexmk no encuentra general.tex: comprobar el directorio con `pwd` en Git Bash y entrar al proyecto con `cd`.
- F5 no funciona: abrir primero un archivo `.tex`, verificar `:echo exists(":VimtexView")` (normalmente devuelve 2) y revisar la ruta de SumatraPDF.
- Aviso E325 swap: comprobar que no hay otra sesión editando el archivo; recuperar cambios si los necesitás antes de borrar un swap antiguo.

Consejo final: guardar una copia conocida y funcional de `init.lua` en GitHub y mantener el proyecto LaTeX versionado por separado. Para cambiar de computadora, repetir instalación de programas externos, copiar configuración, ajustar rutas y probar sincronización.