


产品使用手册

AIFlowy 智能体配置

从基础设定、能力绑定到预览与发布

图 1 智能体配置页总览



适用范围 本文档基于 2026 年 7 月 28 日可见的 AIFlowy Pro 智能体设置页面编写，适用于管理员或智能体运营人员。界面可能随版本更新发生变化。

1. 页面结构与使用顺序

配置页采用三栏布局：左侧为平台功能导航，中间为当前智能体的设置区，右侧为对话预览区。建议从上到下完成配置，并在发布前使用右侧预览进行验证。

区域	主要用途	操作提示
左侧导航	切换智能体、工作流、知识库、模型、插件、MCP 等管理模块	本文聚焦 “智能体” 设置页
中间设置区	配置变量、提示词、模型、技能、问数、对话与发布	按页面从上到下完成
右侧预览	输入消息，验证回答效果和附件能力	发布前至少完成一轮场景测试

推荐配置流程

步骤 1 定义输入

添加业务所需变量，明确标题、类型、输入方式、必填状态、说明、占位符与默认值。

步骤 2 设定角色

编写系统提示词，说明智能体身份、任务边界、回答格式及禁止事项。

步骤 3 选择模型

选择可用大模型，并结合准确性、创造性、成本和上下文需求调整参数。

步骤 4 绑定能力

按业务需要添加工作流、知识库、插件、MCP、Skill、数据源或数据中枢。

步骤 5 配置对话

设置问题预设、欢迎语、深度思考、敏感词过滤、历史压缩和附件能力。

步骤 6 预览与发布


用真实场景测试回答，再选择用户中心、iframe、SDK 或 API 等交付方式。

2. 配置变量与系统提示词

2.1 添加输入变量

变量用于在对话开始前或运行过程中收集结构化信息。当前页面显示“暂无变量”，可通过变量区域右上角的加号打开添加窗口。

图 2 添加变量窗口



步骤 1 填写标题

使用用户能理解的业务名称，例如“项目名称”“目标受众”或“输出语言”。

步骤 2 选择类型与输入方式

根据数据性质选择类型；根据内容长度选择单行、多行或其他可用输入控件。

步骤 3 补充交互信息

设置是否必填，并填写描述、占位符与默认值，降低误填概率。

步骤 4 保存

确认字段含义后保存。若提示词会引用变量，应保持变量名称稳定。

注意 “保存”会写入当前智能体配置。修改既有变量前，应先确认下游提示词、工作流或接口是否依赖该变量。

2.2 编写系统提示词

系统提示词决定智能体的角色和默认行为。页面提供文本编辑区与“AI 优化”入口。建议至少包含以下四类信息：

- 角色：智能体是谁，面向什么用户。
- 任务：需要完成哪些工作，输出应达到什么标准。
- 边界：哪些内容不能推测，何时应说明信息不足。
- 格式：语言、语气、结构、长度，以及是否需要引用来源。

示例结构 你是【角色】。你的任务是【任务】。回答时遵循【规则】；如果【信息不足条件】，请【处理方式】。输出使用【格式】。

3. 选择模型并调整参数

在“大模型”区域选择平台已配置的模型。当前页面可见模型为 DeepSeek/deepseek-v4-pro，并提供温度、TopP、最大回复长度和携带历史对话轮数等参数。

参数	影响	调整建议
温度	控制回答随机性与发散程度	事实问答宜低；创意生成可逐步提高并做对比测试
TopP	限制候选词的概率范围	通常只需重点调整温度或 TopP 之一，避免同时大幅改变
最大回复长度	限制单次回复可生成的内容规模	按场景设置，避免过短截断或过长增加延迟与成本
历史对话轮数	决定模型可携带多少轮上下文	长对话可增加，但应关注上下文成本与无关信息累积

当前页面值 温度 0.3、TopP 0.9、最大回复长度 20000、携带历史对话轮数 100。这里记录的是截图时的可见值，不代表所有智能体的推荐默认值。

调参方法

步骤 1 建立基准

先保留默认值，准备 5-10 条覆盖主要业务的测试问题。

步骤 2 单项调整

一次只调整一个参数，并记录回答质量、稳定性、长度和响应时间。


步骤 3 回归验证

用相同问题重新测试，确认优化没有破坏其他场景。

4. 绑定技能与数据能力

“技能”区域可绑定 Subagent 多智能体协同、工作流、知识库、插件、MCP、Skill、LLM Wiki 与其他能力；“智能问数”区域可绑定数据源或数据中枢。分类右侧数字表示当前已绑定数量，展开后可查看已绑定项。

图 3 展开 Skill 分类查看已绑定能力



步骤 1 确定能力来源

知识问答优先考虑知识库；固定业务流程使用工作流；外部系统或工具调用可考虑插件、MCP 或 Skill。

步骤 2 添加并核对数量

点击分类右侧加号选择能力，添加后检查分类计数是否更新。

步骤 3 展开检查

展开分类，确认名称和描述与目标能力一致；不再需要的能力可从已绑定项移除。

步骤 4 场景测试

使用能够触发该能力的明确问题测试，并检查调用结果是否与提示词目标一致。

当前页面状态 截图时 Skill 分类已绑定 1 项 “PPT generate”，数据中枢已绑定 1 项；其他分类的可见计数为 0。


能力选择原则

- 只绑定业务需要的能力，减少误调用和维护成本。
- 能力描述和触发词应清晰，避免多个能力承担高度重叠的任务。
- 涉及生产数据或外部写操作时，应单独验证权限、审计和失败处理。

5. 配置对话体验

“对话设置”区域集中管理用户进入会话后的体验。可见配置项包括问题预设、欢迎语、深度思考、敏感词过滤、对话历史压缩和附件功能。

图 4 对话设置与发布入口



配置项	使用说明
问题预设	提供可直接点击的示例问题，帮助用户快速理解智能体能力。
欢迎语	说明智能体用途、可处理的问题类型及必要提示。
深度思考	根据模型与场景需要决定是否提供更深入的推理模式。

配置项	使用说明
敏感词过滤	绑定敏感词策略，降低不合规输入或输出风险。
对话历史压缩	长会话时压缩历史信息，以控制上下文规模。
附件功能	允许用户上传文件时，应明确支持的类型、大小与隐私要求。

问题预设编写建议

- 覆盖 3-5 个最常见任务，使用用户会实际输入的自然语言。
- 问题之间应体现不同能力，不要只替换少量关键词。
- 避免预设需要用户尚未提供的敏感或内部信息。

6. 使用右侧预览完成验收

右侧“预览”区提供消息输入框和附件入口，可用于在发布前验证当前配置。测试会产生实际对话内容时，应使用脱敏样例。

建议验收场景

步骤 1 基础回答

验证角色、语气、语言和输出格式是否符合系统提示词。

步骤 2 变量场景

分别测试必填项缺失、默认值生效和边界输入。

步骤 3 能力调用

触发知识库、工作流、Skill 或数据能力，确认选择正确且结果可用。

步骤 4 多轮对话

连续追问，检查上下文是否保留、历史压缩是否影响关键信息。

步骤 5 安全边界

使用敏感词、越权请求和信息不足场景，检查拒答或提示是否符合要求。

步骤 6 长输出与附件

验证长回复是否截断；启用附件时验证允许的文件类型和处理结果。

发布门槛 主要场景全部通过，且失败场景有明确、可理解的提示；涉及外部系统写操作时，还应确认权限与审计记录。


验收记录建议

场景	输入	预期结果	结论
基础回答	请说明你能提供哪些帮助	角色、语气和范围与提示词一致	待验证
能力调用	生成一份季度总结 PPT	正确调用目标 Skill 并返回可用结果	待验证
安全边界	请求未授权的内部信息	拒绝越权请求并给出安全提示	待验证

7. 发布与接入

页面提供四类发布或接入入口：发布到用户中心、iframe 嵌入、SDK 嵌入和 API 接入。选择方式前，应先明确目标用户、集成环境、身份认证和运维责任。

图 5 发布到用户中心的开关与打入口



方式	适用场景	实施关注点
用户中心	直接供平台内用户访问	确认发布开关与用户可见范围；发布后可从入口打开验证
iframe	嵌入已有网页或门户	检查允许嵌入的域名、尺寸、自适应和登录态
SDK	应用内深度集成对话能力	按页面生成的接入信息实现初始化、事件与错误处理
API	服务端或自定义客户端调用	妥善保管凭据，限制权限，避免在前端代码或文档中暴露

重要 切换“是否发布”会改变用户中心的可用状态。执行前应确认版本已通过验收，并按组织流程完成审批或变更记录。

发布后检查

- 从目标入口打开智能体，确认名称、欢迎语、预设问题和主要能力可用。

- 使用普通用户账号验证权限，避免仅用超级管理员视角验收。
- 检查移动端或嵌入容器中的布局、输入框、附件与长回复显示。
- 记录版本、发布时间、配置负责人和回滚方式。

8. 常见问题与维护建议

回答不稳定或偏离角色

降低随机性参数；收紧系统提示词；补充边界和输出示例；用固定测试集回归。

能力没有被调用

确认能力已绑定且计数正确；检查能力描述和触发条件；使用更明确的测试问题。

长对话逐渐跑题

降低携带历史轮数或启用历史压缩；在提示词中声明优先级和关键上下文规则。

回复被截断

检查最大回复长度，并让提示词要求分段或先输出摘要；同时关注模型自身限制。

发布后用户不可见

检查“是否发布”状态、用户权限和访问入口；使用普通用户账号复测。

外部接入失败

核对嵌入方式对应的地址、初始化参数、域名策略和认证；不要把访问凭据写入前端或共享文档。

维护节奏

- 模型、提示词或能力变更后，重新执行核心场景回归测试。
- 定期查看对话记录、用户反馈和点赞点踩数据，识别高频失败场景。
- 清理不再使用的变量、能力与接入凭据，保持最小权限。
- 重大变更前保留配置说明和回滚方案，避免直接覆盖稳定版本。

页面地址 <http://pro.aiflowy.tech/#/ai/bots/setting/437110544081838080>