

Daniel Tischer - Laurent Crivello 1994

Nous tenons à remercier :

Michaël Clauss
Gabrielle Limousin
Francine Meyer
Joseph Roller
Georges Rosenthal
Malika Saulnier
Julien Schnell

Introduction

Cet ouvrage est un manuel pour débutant confirmé. Il s'adresse à toutes les personnes connaissant déjà les rudiments de l'algorithmique et qui désirent apprendre un langage de programmation simple et efficace.

Le langage de ce manuel est à la norme ANS 1985 (American National Standard). Toutefois, certains domaines ne seront pas approfondis car trop complexes et donc sans intérêt pour le débutant. En particulier les modules d'édition et de communication, même s'ils sont très passionnants, ont été écartés.

L'orginalité de cet ouvrage réside dans ses exemples commentés qui permettent à tout le monde d'accéder aux fonctions les plus compliquées.

Nous vous souhaitons donc bon courage!

Organisation

Ce manuel suit une approche progressive. On distingue six grands chapitres :


- 1. les connaissances de base
- 4. les fichiers
- 2. la programmation en Cobol
- 5. la gestion des erreurs

3. les tableaux

6. les annexes

Chaque chapitre se décompose en plusieurs sous-parties, pour lesquelles nous avons adopté une organisation thématique, et au sein de chaque sous-partie les fonctions sont classées par ordre alphabétique. Tout le manuel a été conçu pour faciliter la recherche ; il mérite que l'on s'en serve, à toute occasion, comme manuel de référence.

Conventions typographiques



Introduction au Cobol

Petit historique

Dans l'histoire de l'informatique, 30 années représentent les cycles de vie de plusieurs générations. Un ancêtre du temps des premiers grands progrès dans le domaine de l'informatique est le Cobol. Toutefois, ce langage n'a rien perdu de son charme – au contraire. Son histoire commença, comme tant d'autres, en pleine guerre froide: en mai 1959, le Pentagone demandait à Washington l'élaboration d'un langage universel et facile d'utilisation destiné à gérer de grandes quantités d'informations. La CODASYL (Conference on Data System Languages) fut fondée, elle définit en septembre 1959 un nouveau langage, qui fut présenté au public sous le nom de COBOL. Cet acronyme signifie COmmon Business Oriented Language. A partir de ce moment, le Cobol a connu une grande diffusion et dans certains domaines un véritable boom. Aujourd'hui encore, la plupart des applications dans les administrations, les banques, les assurances et les grandes entreprises sont écrites en Cobol. Mais un langage qui a été développé il y a 30 ans peut-il encore faire face aux exigences actuelles ? Le Cobol n'est-il pas une langue morte uniquement maintenue en vie par des intérêts économiques, un vestige d'une autre ère informatique ? Mais contrairement à ce que pensent certains, le Cobol est toujours présent et connaît même une nouvelle jeunesse! En particulier le PC contribue à cette renaissance en ouvrant de nouvelles perspectives de programmation.

Les standards

Depuis le début on a essayé de standardiser le Cobol et pour aucun autre langage un tel niveau de standardisation n'a été atteint. Ceci apporte une grande indépendance vis-à-vis du matériel et permet de porter facilement les applications sur d'autres systèmes. Cette propriété du Cobol abaisse les coûts de réalisation car le produit développé peut être vendu à des clients ayant des configurations matérielles différentes.

Environ tous les 5 ans, un nouveau standard est publié. Ce petit lifting rafraîchit les cellules du Cobol qui reste ainsi maître de l'évolution. Malgré le développement intempestif du langage, on fait très attention à garantir la plus grande compatibilité possible. Ainsi on pourra toujours utiliser d'anciens programmes sur de nouveaux compilateurs, ce qui réduit les coûts de maintenance.

A quoi sert le COBOL?

Le Cobol n'est pas un langage universel. Il n'est adapté ni à la commande des robots dans l'industrie, ni à la programmation système. Mais dans le domaine de la gestion il existe peu de langages qui répondent aussi bien aux problèmes économiques. Le Cobol se caractérise par sa facilité de compréhension. Celle-ci est due en partie à l'utilisation de mots facultatifs (de remplissage) et à des instructions très explicites. La ressemblance avec le langage parlé augmente la transparence des programmes et facilite les modifications. Les possibilités de calcul ont été étendues et adaptées à la problématique des différents domaines économiques. Toutefois, la puissance de calcul est insuffisante pour des applications scientifiques.

ii Introduction

Les fichiers

L'atout principal du Cobol est la gestion des fichiers. Au premier abord, les conventions de codage peuvent paraître très compliquées à utiliser. Mais ce qui apparaît d'abord comme une faiblesse se transforme avec un peu de pratique en avantage certain. Le programmeur a ici la possibilité de choisir l'organisation et le mode d'accès des fichiers. Fichiers séquentiels, fichiers relatifs et fichiers indexés avec clés multiples, le programmeur n'a que l'embarras du choix. Le Cobol contient aussi des options pour les environnements multi-utilisateurs. Une fois les fichiers définis, leur utilisation est d'une simplicité enfantine.

La description de données

La partie la plus fastidieuse dans la réalisation d'un programme Cobol est l'écriture de l'en-tête qui contient la définition de toutes les variables. Sa taille est parfois plus importante que la partie instructions elle-même. En particulier, la définition des données diffère des autres langages tels que le Basic, le C ou le Pascal. Chaque champ de données doit être défini à part. Il faut en préciser le type, la longueur et la position exacte du point décimal dans le champ. Mais cela présente l'avantage de pouvoir faire correspondre exactement la description de données aux besoins des utilisateurs.

Une propriété très agréable du Cobol est qu'il refuse la saisie de valeurs ne correspondant pas au format défini. Il n'est donc pas nécessaire d'écrire soi-même des routines de limitation du champ d'entrée. L'affichage des données a aussi quelques particularités intéressantes. Ainsi on peut définir des formats édités permettant par exemple de supprimer les zéros en tête ou d'afficher des étoiles devant les nombres. Chaque définition de données est précédée d'un numéro de niveau. Ceci permet de décrire minutieusement n'importe quelle structure de données.

A priori, l'utilisateur ne s'occupe pas de la représentation interne des données, mais il peut en préciser le format comme par exemple la représentation des nombres en binaire.

Performances

Le Cobol satisfait naturellement les exigences de la programmation structurée. La modularité est réalisée par l'appel de sous-programmes internes et externes. On évite ainsi le "code-spaghetti" (typique du Basic). Pour les sous-programmes externes, la transmission de paramètres est possible. Comme le Cobol ne résout pas tous les problèmes, on a la possibilité de lier des modules écrits dans d'autres langages (par exemple en C ou en assembleur).

Actuellement, les compilateurs Cobol proposent une optimisation du code. Ainsi les modules exécutables deviennent plus petits et plus performants. La programmation de commandes SQL est possible tout comme la réalisation d'applications sous l'interface graphique d'OS/2. Dans certains cas on peut même simuler un environnement mini du type CICS, IMS/VS d'IBM et IMS-COBOL. L'élaboration de programmes pour les minis peut donc être transplantée sur un PC.

Introduction iii

Table des matières

Chapitre	e I - Connaissances de base
S I	Cléments du langage 1 Conventions de codage 3 Structure du COBOL 6 Description de données en WORKING-STORAGE SECTION 12 Clargissement de la description de données 19
Chapitre	e II - Programmation en COBOL
F M I C I I A	Aide à l'écriture 27 Fonctions d'entrées-sorties 28 Mouvements de données 30 nitialisation de données 36 Opérations arithmétiques 37 La condition 42 nstructions de saut 46 appel de procédures 48 appel de modules externes 52 Programmes contenus 56
Chapitre	e III - Les tableaux57
I A I	ntroduction
Chapitre	e IV - Les fichiers 67
I I	Généralités69Description de fichiers74Instructions pour la gestion des fichiers78Gri-fusion89
Chapitre	e V - Traitement des erreurs
A	uide à la mise au point
Annexe	S 103
N T	Mots réservés105Fableau récapitulatif des formats109Codes d'erreurs des entrées-sorties111
Index al	phabétique I
E	Bibliographie

Partie	I - Eléments du langage	1
	Jeu de caractères utilisable	1
Partie	II - Conventions de codage	3
	Règles	
Partie	III - Structure du COBOL	6
	Structure générale IDENTIFICATION DIVISION ENVIRONMENT DIVISION DATA DIVISION PROCEDURE DIVISION	7 10
Partie	IV - Description de données	12
	Les différentes classes de données. Qualification avec OF ou IN REDEFINES. RENAMES. Noms-de-condition.	16 17 17
Partie	V - Elargissement de la description de données	19
	BLANK WHEN ZERO FILLER JUSTIFIED RIGHT SIGN SYNCHRONIZED USAGE. VALUE.	19 20 21 22 23



Eléments du langage

Jeu de caractères utilisable

Les chiffres 0 à 9

Les lettres A à Z et a à z

Les opérateurs + - * / et **

Les signes de ponctuation , ; .

Les caractères spéciaux " \$ = < > () BLANK

Le COBOL ne fait généralement pas la différence entre les majuscules et les minuscules, sauf pour les textes entre guillemets. Les commentaires, quant à eux, peuvent contenir n'importe quels caractères affichables sur le terminal.

Mots réservés

Les mots réservés constituent le vocabulaire de base du langage de programmation COBOL. Ils se répartissent en plusieurs sous-groupes :

mots-clés (keywords)

Ils sont essentiels car ils forment les instructions. Les mots-

clés sont soulignés dans la description du langage.

mots facultatifs (optional words)

Ils permettent de rendre plus lisibles certaines instructions,

par exemple IS et THEN 1 .

constantes figuratives Elles sont remplacées par le compilateur :

ALL Littéral	une ou plusieurs répétitions du Littéral
QUOTE QUOTES	un ou plusieurs guillemets
LOW-VALUE(S)	valeur la plus basse, 00 pour le code ASCII.
HIGH-VALUE(S)	valeur la plus haute, FF pour le code ASCII.
SPACE SPACES	un ou plusieurs espaces
ZERO ZEROE ZEROES	un ou plusieurs zéros

noms du constructeur

Ces noms sont donnés par le constructeur, en général pour les périphériques d'entrées-sorties.

CONSOLE	Console de l'opérateur
TERMINAL	Terminal utilisateur
SYSIN	Périphérique d'entrée système
SYSOUT	Périphérique de sortie système

¹ THEN peut être utilisé à partir de la norme ANSI 1985.

Noms de variables et de procédures (mots utilisateur)

Ils peuvent être choisis par l'utilisateur avec les quelques restrictions suivantes :

- Les caractères autorisés sont les lettres de l'alphabet, les chiffres et le tiret (signe moins).
- Le tiret ne doit pas figurer au début ou à la fin du mot utilisateur.
- La longueur maximale du mot est de 30 caractères.
- Les noms de données doivent comporter au moins une lettre.

Littéraux

Les littéraux sont des constantes qui ne sont pas caractérisées par un nom symbolique. On répartit les littéraux en deux catégories :

Littéraux numériques (constantes numériques)

On différencie les littéraux fixes et flottants. Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9, le point décimal, les signes + et – ainsi que le signe exponentiel E pour les littéraux flottants.

Règles pour la formation de littéraux numériques fixes

- au maximum 18 chiffres
- au plus un signe à la première position
- au plus un point décimal, et non à la fin du littéral

Règles pour la formation de littéraux numériques flottants

- Le format d'un littéral flottant est : $\begin{bmatrix} + \\ \end{bmatrix}$ mantisse $\mathbf{E} \begin{bmatrix} + \\ \end{bmatrix}$ Exposant
- La mantisse contient au plus 16 chiffres et le point décimal ; elle peut être précédée d'un signe.
- L'exposant comporte un ou deux chiffres et peut être précédé d'un signe.

Exemple 1-1

littéraux autorisés	littéraux interdits
100456500 10045650	1024565000102456500
123456789.12345678	1234567890123456789
6789	6 789
3.1415	5.
+0.7	0.7+
-6354.0	5-
0	1,234.56
001	1,2
+1234567890.123456E33	1234567890.1234567E9
1.3E01	1.3-E01
1.3E1	1.3E001
0.13E02	E11
3.3E00	33E00

Littéraux alphanumériques (chaîne de caractères)

- Les littéraux alphanumériques sont une suite d'au plus 160 caractères placés entre guillemets, la valeur du littéral étant la chaîne sans les guillemets.
- Caractères autorisés : Tous, sauf le guillemet. Pour pouvoir afficher aussi les guillemets utilisez la constante figurative QUOTE.

Exemple 1-2

"THAT'S ALL, FOLKS!" Tous les caractères sont autorisés, même! et '
"12345" Les calculs sont interdits avec cette constante!

QUOTE QUOTE et SPACE sont des constantes figuratives, une forme

SPACE particulière de littéraux alphanumériques.

Conventions de codage

Règles

Chaque ligne d'un programme COBOL contient normalement 80 caractères. L'espace d'édition est partagé en plusieurs zones dont voici la description.

Colonne 1-6	Cette zone contenait autrefois les numéros de lignes ; elle n'est pas évaluée par le			
	compilateur et devrait donc rester vide. Comme les programmes étaient codés sur			
	des cartes perforées, les numéros de lignes permettaient de remettre ces cartes en			
	ordre lorsque celles-ci tombaient par terre.			
Colonne 7	Sert à spécifier des lignes de commentaires, des lignes de débogage ou la suite			
	d'un littéral alphanumérique.			
	vide ligne normale.			
	- poursuite de ligne (voir plus loin).			
	* ou / ligne de commentaires, n'est pas évaluée. / a pour effet complémentaire			
	de provoquer un saut de page dans le fichier liste lors de la compilation.			
	D ligne de débogage, elle n'est évaluée que si l'on a spécifié la clause WITH			
	DEBUGGING MODE.			
Colonne 8-11	Zone A ; ici commencent tous les titres de paragraphes et de sections.			
Colonne 12-72	Zone B; ici commencent les phrases COBOL (les instructions).			
Colonne 73-80	Zone de commentaires, elle n'est pas évaluée et contenait autrefois le nom du			
	programme.			

- Durant l'écriture d'un programme COBOL, on prendra garde à laisser vide les six premières et les huit dernières colonnes. Un caractère dans les six premières colonnes peut provoquer une erreur ; attention en particulier au caractère de tabulation qui n'apparaît pas dans de nombreux éditeurs!
- Poursuite de ligne : Le littéral doit être écrit jusqu'en colonne 72 et séparé exactement à cet endroit, la ligne suivante doit contenir le signe (moins) en septième colonne. L'écriture du littéral est poursuivie en Zone B, elle commence et finit par des guillemets.

Exemple 1-3

Colonne	0	1	2	3	4	5	6	7
	1234567	8901234	5678901234	5678901234	56789012345	678901234	56789012345	6789012
Zone		A B						
Ligne 1				"Ceci-est-	un-littéral	-jusqu'à-	la-colonne-	-72-coup
Ligne 2	-	"ur	e-deuxième	-moitié-du	ı-littéral-a	lphanumér	ique"	

Remarque :

Du fait que la seconde moitié du littéral est placée entre guillemets, il n'est pas nécessaire de la faire débuter en colonne 12. Ceci permet alors d'aligner le texte par rapport à la chaîne du dessus.

Suggestions de présentation

Indentation

- a) Laissez deux espaces entre le numéro de niveau et le nom de donnée.
- b) Indentez chaque niveau successif de quatre espaces par rapport au niveau précédent.
- c) Alignez les clauses PIC, VALUE, SYNC et USAGE.

Procedure Division

- a) Un programme devrait n'avoir qu'une seule instruction de fin STOP RUN ou GOBACK.
- b) Essayez d'éviter les sections, utilisez-les pour SORT et pour les DECLARATIVES.
- c) Employez GO TO avec parcimonie (mais dans certains cas il est préférable de l'utiliser).
- d) Si le niveau d'imbrication de IF dépasse 5, revoyez votre algorithme, il y a sûrement moyen de faire plus simple.

Comment rédiger

- a) Les commentaires alourdissent le programme et ne doivent pas expliquer ce que font des instructions déjà claires par elles-mêmes.
- b) Donnez des noms significatifs à vos variables, un nom COBOL peut avoir une longueur de 30 caractères, alors ne soyez pas mesquins ; utilisez autant de caractères qu'il vous faut pour rendre votre programme plus lisible.
- c) Ecrivez en toutes lettres les opérateurs relationnels, même si aujourd'hui les caractères < et > sont disponibles sur presque tous les terminaux.

Modèles d'écriture²

OPEN INPUT TRANSACTION-FILE
OLD-MASTER-FILE
OUTPUT NEW-MASTER-FILE
REPORT-FILE
ERROR-FILE.

CLOSE TRANSACTION-FILE
OLD-MASTER-FILE
NEW-MASTER-FILE
REPORT-FILE
ERROR-FILE.

MOVE SPACE TO PR-RECORD.

MOVE TP-ITEM-NO TO PR-ITEM-NO.

MOVE TP-ITEM-DESC TO PR-ITEM-DESC.

READ TRANSACTION-FILE
INTO TP-INTPUT-AREA
AT END

MOVE 'Y' TO TRAN-EOF-SW MOVE HIGH-VALUE TO TR-ITEM-NO.

WRITE PR-OUTPUT-AREA
INVALID KEY
PERFORM 420-PRINT-ERROR-MESSAGE.

MULTIPLY TR-QUANTITY BY TB-UNIT-PRICE
GIVING IL-SALES-AMOUNT
ON SIZE ERROR
PERFORM 360-PROCESS-INVALID-TRAN.

SEARCH ITEM-CODE-TABLE-ENTRY
AT END
PERFORM 320-PRINT-ERROR-MESSAGE
WHEN IT-ITEM-NO (IT-INDEX) EQUAL TO TR-ITEM-NO
MOVE IT-UNIT-PRICE (IT-INDEX) TO TP-UNIT-PRICE.

IF CR-CUST-CODE EQUAL TO 1
MOVE 0.020 TO DISCOUNT-PERCENT

ELSE

IF CR-CUST-CODE EQUAL TO 2
MOVE 0.050 TO DISCOUNT-PERCENT

ELSE

MOVE ZERO TO DISCOUNT-PERCENT.

-

² Ces exemples sont extraits du *Structured Programming Cookbook* de Paul Noll.

Structure du COBOL

Structure générale

SENTENCE Elément de base d'un programme COBOL, constitué d'instructions qui se

terminent par un point. En français, on parle de phrase COBOL.

PARAGRAPH Regroupe plusieurs phrases COBOL reliées entre elles par un lien logique.

Chaque paragraphe est introduit par un titre commençant en colonne 8, il

s'arrête alors au prochain titre (sinon à la fin du programme).

SECTION La section est constituée d'unités fonctionnelles formées de paragraphes ayant

un lien logique entre eux. Chaque section est introduite par un titre suivi de la

clause SECTION et se termine à la prochaine section (ou en fin de programme).

DIVISION Tout programme COBOL comporte quatre divisions ayant chacune un rôle

spécifique :

■ IDENTIFICATION DIVISION Identification du programme

■ ENVIRONMENT DIVISION Description des périphériques

■ DATA DIVISION Description des fichiers / des données

■ PROCEDURE DIVISION Partie des traitements

Identification du programme (IDENTIFICATION DIVISION)

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM - ID. nom-de-programme.

```
[AUTHOR. [rubrique-commentaire.]...]

[INSTALLATION. [rubrique-commentaire.]...]

[DATE - WRITTEN. [rubrique-commentaire.]...]

[DATE - COMPILED. [rubrique-commentaire.]...]
```

- L'en-tête et le nom du programme après PROGRAM-ID sont obligatoires.
- Le nom du programme fait entre 1 et 30 caractères, mais seulement les 8 premiers sont évalués. Les caractères autorisés sont les chiffres et les lettres, le premier caractère devant être une lettre.
- Le champ DATE-COMPILED est mise à jour dans le fichier liste au moment de la compilation³.

6

 $^{^3}$ Le standard A.N.S. 87 a placé toutes les clauses optionnelles AUTHOR, DATE-WRITTEN, DATE-COMPILED dans la catégorie obsolète – à supprimer dans la prochaine norme.

Description des périphériques (ENVIRONMENT DIVISION)

```
ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SOURCE - COMPUTER. nom-de-calculateur [WITH DEBUGGING MODE].

OBJECT - COMPUTER. nom-de-calculateur

\[
\begin{align*}
\text{MEMORY SIZE entier } & \text{WORDS \\ CHARACTERS \\ MODULES \end{align*}
\]

[PROGRAM COLLATING SEQUENCE IS nom-d'alphabet]

[SEGMENT - LIMIT IS numéro-de-segment].
```

SPECIAL - NAMES.

```
 \begin{bmatrix} \underline{\text{IS}} \text{ nom-mn\'emonique} & \underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \\ \underline{\text{OFF}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{IS}} \text{ nom-mn\'emonique}} & \underline{\text{OFF}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2} \\ \underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2}}_{\text{OFF}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2}}_{\text{OFF}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2}}_{\text{OFF}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-2}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1}}_{\text{ON}} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{IS}} \text{ nom-de-condition-1} \end{bmatrix} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}} \text{ NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} \\ \underbrace{\underline{\text{NN}}}_{\text{ON}} \text{ STATUS} & \underline{\text{NN}}_{\text{ON}} \text{ S
```

```
<u>INPUT - OUTPUTSECTION.</u>
FILE - CONTROL.
<u>SELECT</u> [OPTIONAL] nom-de-fichier <u>ASSIGN</u> TO nom-de-réalisateur-1
                                                         [nom-de-réalisateur-2]...
 \frac{\text{RESERVE}}{\text{RESERVE}} \text{ entier-1} \begin{bmatrix} \text{AREA} \\ \text{AREAS} \end{bmatrix}
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
                                      [FILE STATUS IS nom-de-donnée].
\underline{\mathtt{SELECT}}\ \mathtt{nom-de-fichier}\ \underline{\mathtt{ASSIGN}}\ \mathtt{TO}\ \mathtt{nom-de-r\'ealisateur-1}
                                             nom-de-réalisateur-2 ...
 RESERVE entier-1
ORGANIZATION IS RELATIVE
                      SEQUENTIAL RELATIVE KEY IS nom-de-donnée-1
  ACCESS MODE IS {RANDOM
                                   RELATIVE KEY IS nom-de-donnée-1
                       DYNAMIC
 FILE STATUS IS nom-de-donnée-2.
SELECT nom-de-fichier ASSIGN TO nom-de-réalisateur-1
                                             nom-de-réalisateur-2]...
 \frac{\text{RESERVE}}{\text{RESERVE}} \text{ entier-1} \begin{bmatrix} \text{AREA} \\ \text{AREAS} \end{bmatrix}
                                                       SEQUENTIAL
ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS MODE IS RANDOM
RECORD KEY IS nom-de-donnée-1 ALTERNATIVE RECORD KEY IS
                                          nom-de-données-2 WITH DUPLICATES
FILE STATUS IS nom-de-donnée-3.
```

- La CONFIGURATION SECTION et la INPUT-OUTPUT SECTION sont optionnelles, c'est à dire qu'il n'est pas toujours nécessaire de décrire le matériel sur lequel on travaille. On peut donner le nom de l'ordinateur après SOURCE-COMPUTER (ou OBJECT-COMPUTER). La clause WITH DEBUGGING MODE apporte des facilités de débogage.
- A définir éventuellement dans SPECIAL NAMES :

CONSOLE IS CRT
CURRENCY SIGN IS F
DECIMAL POINT IS COMMA

I - O - CONTROL.

```
\begin{bmatrix} \underbrace{\text{RERUN}} \begin{bmatrix} on \\ on \\ nom-de-fichier-1 \\ nom-de-réalisateur \end{bmatrix}}_{\text{REDD}} \text{EVERY} \\ \begin{bmatrix} \underbrace{[\text{END}} \text{ OF}] \\ \underbrace{[\text{END}} \text{ OF}] \\ \underbrace{[\text{UNIT}]}_{\text{UNIT}} \end{bmatrix}}_{\text{entier-1 RECORDS}} \text{OF nom-de-fichier-2} \\ \\ entier-2 \underbrace{\text{CLOCK} - \text{UNITS}}_{\text{nom-de-condition}} \end{bmatrix} \\ \vdots \\ \underbrace{\begin{bmatrix} \text{RECORD} \\ \text{SORT} \\ \text{SORT} \\ \text{SORT} - \text{MERGE} \end{bmatrix}}_{\text{AREA FOR nom-de-fichier-3 nom-de-fichier-4}}_{\text{AREA FOR nom-de-fichier-5}} \underbrace{\begin{bmatrix} \text{POSITION} \text{ entier-3} \\ \text{pom-de-fichier-6} \end{bmatrix}}_{\text{nom-de-fichier-6}} \\ \underbrace{\begin{bmatrix} \text{POSITION} \text{ entier-4} \end{bmatrix}}_{\text{Inom-de-fichier-4}} \\ \vdots \\ \end{bmatrix}}_{\text{Inom-de-fichier-6}} \begin{bmatrix} \underbrace{\text{POSITION} \text{ entier-4}} \\ \end{bmatrix} \dots \end{bmatrix}
```

Le paragraphe I-O-CONTROL est facultatif et indique les conditions d'établissement des points de reprise, la zone de mémoire commune à plusieurs fichiers, et l'emplacement des fichiers sur une bobine multi-fichiers.

- La clause RERUN indique selon quelles modalités un point de reprise (endroit auquel on pourra reprendre le traitement en cas d'incident) doit être effectué.
- La clause SAME AREA indique que la même zone de mémoire est utilisée pour le traitement de plusieurs fichiers.
- La clause MULTIPLE FILE est nécessaire lorsque plusieurs fichiers sont enregistrés sur la même bande : il faut alors indiquer leur position relative sur ce support.

Description des données (DATA DIVISION)

```
DATA DIVISION.
 FILE SECTION.
  FD nom-de-fichier
    \frac{\texttt{BLOCK}}{\texttt{CONTAINS}} \begin{bmatrix} \texttt{entier-1} & \underline{\texttt{TO}} \end{bmatrix} \\ \texttt{entier-2} \\ \begin{cases} \frac{\texttt{RECORDS}}{\texttt{CHARACTERS}} \end{cases}
   RECORD CONTAINS [entier-3 TO] entier-4 CHARACTERS]
                                          STANDARD
          LABEL
                      RECORDS ARE OMITTED
    VALUE OF nom-de-réalisateur-1 IS
                 nom-de-donnée-3 [nom-de-donnée-4]...
     \underline{ \text{LINAGE}} \text{ IS } \begin{cases} \text{nom-de-donn\'ee-5} \\ \text{entier-5} \end{cases} \text{LINES } \left[ \text{WITH } \underline{ \text{FOOTING}} \text{ AT } \begin{cases} \text{nom-de-donn\'ee-6} \\ \text{entier-6} \end{cases} \right] 
        LINES AT \frac{\text{TOP}}{\text{entier-7}} \begin{cases} \text{nom-de-donn\'ee-7} \\ \text{entier-7} \end{cases} LINES AT \frac{\text{BOTTOM}}{\text{entier-8}} \begin{cases} \text{nom-de-donn\'ee-8} \\ \text{entier-8} \end{cases}
   [CODE - SET IS nom-d'alphabet]
                           nom-d'état-1 [nom-d'état-2]...
   (rubrique de description d' enregistrements)
 \lceil 	exttt{SD} \mid 	exttt{nom-de-fichier} \mid 	exttt{RECORD} \mid 	exttt{CONTAINS} \mid 	exttt{entier-1} \mid 	exttt{TO} \mid 	exttt{entier-2} \mid 	exttt{CHARACTERS} \mid
                                    nom-de-donnée-1 [nom-de-donnée-2]...
   (rubrique de description d' enregistrements)
 WORKING - STORAGE SECTION.
 (rubrique de description d'enregistrement) . . .
 LINKAGE SECTION.
 (rubrique de description d'enregistrement).
 COMMUNICATION SECTION.
 Rubrique de description de communication
 [Rubrique de description d' enregistrement] . . .
```

```
REPORT SECTION.

RD nom-d' état

[CODE littéral-1]

[SCONTROL IS | nom-de-donnée-1 [nom-de-donnée-2]...]

[CONTROLS ARE | FINAL [nom-de-donnée-1 [nom-de-donnée-2]...]]

[PAGE | LIMIT IS | entier-1 | LINE | LINES | [HEADING entier-2] |

[FIRST DETAIL entier-3] [LAST DETAIL entier-4]

[FOOTING entier-5]

[rubrique de description de groupe d' édition)
```

- La FILE SECTION contient la description des enregistrements des fichiers, ainsi que la structure de ces enregistrements.
- La WORKING-STORAGE SECTION contient la description de toutes les variables utilisées par le programme.
- Si l'on veut partager des données avec un module maître, celles-ci doivent être décrites dans la LINKAGE SECTION.
- Dans la REPORT SECTION, la clause RD donne des informations sur la structure physique des états imprimés, et indique la hiérarchie des niveaux⁴.
- Lorsqu'on écrit la clause CODE, littéral-1 est automatiquement placé dans les deux premiers caractères de chaque enregistrement, permettant ainsi d'identifier l'état.
- La clause CONTROL indique la hiérarchie des niveaux, en nommant les données produisant des ruptures de contrôle.
- La clause PAGE LIMIT indique les dimensions et la présentation d'une page physique.

⁴ La description du module d'impression dépasse de loin le cadre de cet ouvrage ; on pourra cependant se référer au livre de M. Koutchouk, *COBOL Perfectionnement et Pratique*, où tout un chapitre est consacré aux états.

Partie des traitements (PROCEDURE DIVISION)

Partie principale, contient toutes les instructions. La PROCEDURE DIVISION est généralement subdivisée en sections et en paragraphes.

PROCEDURE DIVISION [USING nom-de-donnée-1 [nom-de-donnée-2]...].

```
DECLARATIVES.

nom-de-section SECTION [numéro-de-segment].

phrase-déclarative

[nom-de-paragraphe.[phrase]...]...

END DECLARATIVES.

nom-de-section SECTION [numéro-de-segment].

[nom-de-paragraphe.[phrase]...]....

PROCEDURE DIVISION [USING nom-de-donnée-1 [nom-de-donnée-2]...].

nom-de-paragraphe.[phrase]......
```

- La PROCEDURE DIVISION comporte plusieurs paragraphes qui sont réunis en unités fonctionnelles appelées sections (SECTION).
- Chaque paragraphe comporte un titre et est composé de phrases COBOL. Celles-ci doivent commencer en colonne 12 (au moins).

Description de données en WORKING-STORAGE SECTION

Définition et description des champs de données

Les champs de données sont les éléments qui vont être traités par le programme. Il ne s'agit pas seulement des données numériques sur lesquelles seront effectués les calculs, mais aussi des chaînes de caractères (qui peuvent faire l'objet d'un tri). Toutes les données doivent être définies et décrites dans la WORKING-STORAGE SECTION, de préférence dans l'ordre suivant :

1. Champs de données indépendants : Ces données ne sont pas liées logiquement, elles ne

s'intègrent donc pas dans une structure.

2. Champs de données dépendants : Ces données sont caractérisées par le lien logique qui

les unit et par leur structure hiérarchique.

Chaque définition d'un champ de données comporte un numéro de niveau suivi du nom de la variable. S'il n'y a pas d'autres champs subordonnés à cette zone, cette dernière doit être décrite à l'aide de la clause PICTURE. On parle alors d'une **zone de données élémentaire**.

L'ensemble des champs subordonnés est aussi appelé groupe de données.

a) Niveaux

A l'aide des niveaux, il est possible de relier entre eux des champs de données et de leur imposer une structure hiérarchique. Les numéros de niveaux sont tous à deux chiffres et à choisir parmi les suivants: 01, 02, 03, ..., 49, 66, 77 et 88. Chaque numéro de 01 à 49 correspond à un niveau dans la hiérarchie, sachant que les niveaux ayant les numéros les plus petits sont hiérarchiquement supérieurs aux niveaux qui ont des numéros plus grands. Les niveaux 66 et 88 ont une signification spéciale et seront décrits plus loin. Le niveau 77 est réservé aux zones de données indépendantes.

Les numéros de niveau 01 et 77 doivent commencer dans la zone A (colonne 8 à 11), tous les autres commencent soit en zone A, soit en zone B (colonne 12 à 72). Pour plus de clarté les mêmes numéros de niveaux devront être alignés sur une même colonne.

b) Noms de variables

Les noms de variables sont laissés au choix du programmeur. Les restrictions qui s'appliquent aux noms de variables sont décrites à la page 2.

c) Clause PICTURE

Dans la clause PICTURE sont décrits la structure et le format des champs de données. Le masque se compose de caractères de formatage qui correspondent chacun à un emplacement du champ de données. La chaîne de formatage peut comporter au maximum 30 caractères (il est cependant possible de décrire des champs plus longs en ne répétant pas les caractères mais en indiquant leur nombre entre parenthèses).

Caractères de formatage :

9	pour un chiffre	В	affichage d'un BLANK
v	pour un point décimal (repr. interne)	0	affichage d'un zéro
s	pour le signe (représentation interne)	/	affichage d'une barre oblique
E	permet l'entrée d'un exposant	Z	affichage d'un chiffre,
A	pour un signe alphabétique (BLANK, A-Z, a-z)		les zéros à gauche sont affichés 🛘
х	pour n'importe quel caractère	*	affichage d'un chiffre,
•	affichage d'un point		les zéros à gauche sont affichés *
+	affichage du signe	CR	(crédit) affiche CR si négatif
-	affichage du signe, si valeur négative	DB	(débit) affiche DB si négatif
,	affichage d'une virgule	CS	(currency sign) \$ par défaut.

- Les formats d'affichage (formats édités) ne permettent pas les calculs.
- Les symboles de formatage **s** et **v** sont représentés en interne, ils ne sont donc normalement pas affichés par la commande DISPLAY. Ceci permet une représentation plus compacte, car ces signes ne comptent pas dans la longueur du champ de données.
- La taille d'un champ de données est définie par le nombre de caractères de formatage, à l'exception de s et v. On peut raccourcir l'écriture en précisant le nombre de répétitions du caractère entre parenthèses, par exemple : PIC X(9), est identique à PIC XXXXXXXXX.
- Les symboles de formatage V, S, E et . (point décimal) ne peuvent être utilisés qu'une seule fois dans un masque de formatage. Les signes V et . s'excluent mutuellement. Le point décimal termine la suppression des zéros en tête, cette règle comporte néanmoins une exception : si tous les chiffres de la zone de données sont prévus pour la suppression des zéros en tête et si la valeur du champ est nul, alors ne seront affichés que des blancs.
- Les symboles de formatage s, + et s'excluent mutuellement. s doit se trouver en première position, + et peuvent être en première ou en dernière position. Ils peuvent se répéter en première position, le signe est alors flottant.
- Pour les affichages flottants de valeurs numériques, plusieurs signes sont à la disposition du programmeur (**z**, *, +, ou -). Ces signes doivent être placés au début du masque de formatage.
- **CR** et **DB** doivent se trouver à l'extrême droite du masque, cs à l'extrême gauche.

Les différentes classes de données

La construction du masque de formatage différencie implicitement cinq classes de données.

77 N PIC IS S99999.

77 P PIC 999V99.

Définit une variable N à cinq positions, signée.

Si N contient 123, l'affichage sera : 00123

La variable P a trois positions entières et deux positions décimales, non signée. Si P contient 123.45 l'affichage sera: 13245

Remarque :

Le rôle du point et de la virgule étant inversé aux USA par rapport à la France, on pensera à entrer les nombres décimaux avec un point.

77 NOM PIC IS AAAAAA.

77 NOM PIC A(7).

Définit un champ alphabétique NOM à 7 positions. L'affichage sera le contenu du champ aligné à gauche.

Même effet pour le deuxième champ, mais écriture plus courte.

3. données alphanumériques⁵ Symboles de formatage permis : x A 9

77 CPVILLE PIC 9(5)A(20).

77 CPVILLE PIC X(15).

Définition d'une zone de données formée d'un nombre à cinq chiffres et de 20 caractères alphabétiques. Attention cependant aux *illegal character in numeric field* dans le code postal.

Le deuxième format est équivalent au premier, sans restriction.

4. champs numériques éditésSymboles de formatage permis : 9 . + - , B 0 / Z *

77 NOMBRE PIC +9999.99

Si NOMBRE contient 123.10 l'affichage sera : +0123.10 **Attention :** les calculs sont interdits sur ces formats.

5. champs alphanumériques édités.... Symboles de formatage permis : 9 . + - , B 0 / Z *

77 TITRE PIC XBXBXBXBX.

Définition d'un champ alphanumérique édité de 5 caractères séparés par des blancs. Si TITRE contient RAMBO : ROADMOBO

Connaissances de base

⁵ Les masques de formatage contenant exclusivement les signes A ou 9 ne sont pas alphanumériques.

Affectation de valeurs littérales et résultat à l'affichage

Format	Taille	Valeur affectée	Affichage	Remarques
99999	5	123	00123	
9(5)	5	-123	00123	Erreur de signe
999V99	5	1.2	00120	Point décimal non affiché.
S9V9	2	-1.23	12	Signe non affiché.
S9V9	2	-11	10	Erreur ! valeur = -1
A(10)	10	"MERGUEZ"	MERGUEZ	
AAA	3	"BATMAN"	BAT	
X9X	3	"H2O"	H2O	
9x9	3	"H2O"	H2O	Pas d'erreur.
9(5)	5	123	00123	
9(5)	5	1234567	34567	Erreur de format.
Z(5)	5	123	□□123	
Z(5).ZZ	8	0.1	0000.10	
ZZ9,B999.99	11	12345.678	□12,□345.67	
ZZ9,B999.99	11	1.1	□□0,□001.10	
99/99/99	8	010193	01/01/93	
9B9B9B9	7	1993	1090903	
XBXBXBXBX	9	"TITRE"	TOIOTOROE	
X0X0X	5	"12345"	10203	

Qualification avec OF ou IN

Les niveaux permettent de créer une structure de données hiérarchique et de regrouper des données liées par un lien logique en groupe de données.

En règle générale, des champs de données différents doivent avoir des noms différents. Pour éviter les ambiguïtés, on peut qualifier les données par OF ou IN suivi d'un nom de donnée de niveau supérieur.

Exemple 1-4

```
01
  ADRESSE-1.
                                      01 ADRESSE-2.
                                          02 PRENOM PICTURE X(20).
   02 NOM
       03 PRENOM PICTURE X(20).
                                          02 NOMFAM PICTURE X(20).
       03 NOMFAM PICTURE X(20).
                                                     PICTURE 999X(20).
                                          02 RUE
                                          02 CPOSTAL PICTURE 99999.
                                          02 VILLE
                                                     PICTURE X(30).
      {	t LIEU}
       03 RUE PICTURE 999X(20).
          CPOSTAL PICTURE 99999.
       03
                  PICTURE X(30).
       03
          VILLE
```

Pour accéder au nom de famille de la première adresse utilisez NOMFAM OF NOM ou NOMFAM OF NOM OF ADRESSE-1, et pour la deuxième adresse NOMFAM OF ADRESSE-2.

Remarque :

On pourra même utiliser la qualification pour les noms de condition ou les noms de paragraphe :

$$\label{eq:nom-de-paragraphe} \text{nom-de-paragraphe} \left[\left\{ \begin{array}{l} \underline{\text{OF}} \\ \underline{\text{IN}} \end{array} \right\} \text{ nom-de-sec tion} \right]$$

REDEFINES

Permet d'utiliser la même zone mémoire pour stocker des données différentes, de noms différents.

Attention : L'emplacement en mémoire est le même !

$$\begin{split} & \text{Num\'ero-de-niveau} \left\{ \begin{matrix} \text{nom-de-donn\'ee-l} \\ \hline \\ \hline EILLER \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} \text{REDEFINES} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline PIC \end{matrix} \right] \\ & \left[\begin{matrix} \text{QICTURE} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{matrix} \right] \text{IS chaîne-de-caract\`eres} \right]. \end{split}$$

- Les définitions de nom-de-donnée-1 et de nom-de-donnée-2 doivent être consécutives et les données doivent avoir le même niveau.
- La taille des champs redéfinis doit être la même pour les deux noms de données.
- Les clauses REDEFINES et VALUE s'excluent mutuellement.

```
Exemple 1-5
                                      Exemple 1-6
                                          UNE-DATE
77 A PICTURE 9(4).
                                                        PICTURE X(8).
77 B REDEFINES A PICTURE 9(4).
                                          DATE-BIS REDEFINES UNE-DATE.
MOVE 123 TO A.
                                          02
                                              JOUR PICTURE 99.
DISPLAY A "/" B.
                                          02
                                              FILLER
                                                       PICTURE X.
                                          02
                                              MOIS
                                                        PICTURE 99.
                                          02
                                              FILLER
                                                        PICTURE X.
résultat : 0123/0123
                                          02 ANNEE
                                                        PICTURE 99.
```

RENAMES

Tous les champs de données compris entre les noms précisés avant et après THROUGH sont rassemblés sous nom-de-donnée-1.

```
66 nom-de-donnée-1 RENAMES nom-de-donnée-2 \left[ \left\{ \frac{\text{THROUGH}}{\text{THRU}} \right\} \text{ nom-de-donnée-3} \right]
```

- La clause RENAMES se rapporte au champ de données qui la précède immédiatement.
- La clause RENAMES est interdite pour les données de niveaux 01, 66, 77 et 88.

```
Exemple 1-7
   ADRESSE.
    02 PRENOM
                 PICTURE X(20).
    02 NOMFAM
                 PICTURE X(20).
    02 RUE
                 PICTURE X(20).
    02 NUMERO
                 PICTURE 999.
    02 CPOSTAL
                 PICTURE 99999.
    02 VILLE
                 PICTURE X(30).
       66 NOM RENAMES PRENOM THROUGH NOMFAM.
        66 LIEU RENAMES RUE THROUGH VILLE.
```

Niveau 88: Noms-de-condition

La définition de noms-de-condition permet de donner des noms à des valeurs fixes de champs. On peut directement tester ces noms avec la clause IF ce qui permet des branchements plus élégants. Un nom-de-condition a la valeur booléenne *vrai* si le champ de niveau supérieur contient une des valeurs définies dans la clause VALUE associée au nom-de-condition⁶.

88 nom-de-condition
$$\left\{\frac{\text{VALUE}}{\text{VALUES}} \text{ ARE}\right\}$$
 littéral-1 $\left[\left\{\frac{\text{THROUGH}}{\text{THRU}}\right\}\right]$ littéral-2 littéral-3 $\left\{\frac{\text{THROUGH}}{\text{THRU}}\right\}$ littéral-4

- Le nom-condition est défini directement après le champ dont il dépend. Ce-dernier ne définit pas un groupe de données, il contient donc la clause PICTURE.
- On peut définir plusieurs noms-de-condition pour un champ de données.
- On peut définir une fourchette de valeurs, celle-ci allant du littéral-1 au littéral-2.

Exemple 1-8

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01 age PICTURE 999 VALUE ZERO.
    88 enfant
                    VALUE 1 THROUGH 17.
    88 jeune
                   VALUE 18 THROUGH 25.
    88 adulte VALUE 26 THROUGH 65.
88 vieux VALUE 66 THROUGH 200.
    88 plaisantin VALUE 201 THROUGH 999.
PROCEDURE DIVISION.
Recompenser-Personne.
    PERFORM Demander-Age-Personne
        UNTIL age NUMERIC AND age NOT ZERO AND NOT plaisantin. 7
    IF enfant DISPLAY "Tu reçois une sucette, mon petit.".
    IF jeune DISPLAY "Vous recevez un compilateur COBOL.".
    IF adulte DISPLAY "Vous recevez le débogueur associé.".
    IF vieux DISPLAY "Vous recevez la solution du problème.".
    STOP RUN.
Demander-Age-Personne.
    DISPLAY "Quel âge avez-vous ? (1-200) " WITH NO ADVANCING.
    ACCEPT age.
```

$$\underline{\mathtt{SET}} \ \mathtt{nom-condition-1} \ \big[\mathtt{nom-condition-2} \big] \ldots \ \underline{\mathtt{TO}} \ \underline{\mathtt{TRUE}}.$$

La variable associée au nom-condition est initialisée en conformité avec la clause VALUE associée, de façon à rendre vraie la valeur logique du nom-condition. Si plusieurs littéraux suivent la clause VALUE, c'est la première qui est choisie.

⁶ Le COBOL 85 ajoute une option relative aux variables logiques à l'instruction SET (cf. index).

⁷ La structure PERFORM UNTIL sera étudiée plus loin, au chapitre *Programmation en COBOL*.

Elargissement de la description de données

BLANK WHEN ZERO

Il est parfois souhaitable que l'affichage d'une valeur nulle se fasse par l'affichage d'un blanc. Ceci peut être réalisé grâce à la clause BLANK WHEN ZERO.

- La clause BLANK WHEN ZERO est placée après la description de donnée dans la WORKING-STORAGE SECTION.
- Un champ numérique comportant la clause BLANK WHEN ZERO est un format édité.
- La clause VALUE étant interdite pour les champs numériques édités, on ne pourra pas l'utiliser conjointement à BLANK WHEN ZERO.

Exemple 1-9

```
77 SORTIE-1 PIC ZZ9.99 BLANK WHEN ZERO.
77 SORTIE-2 PIC ZZZ.ZZ.
```

Ces deux définitions sont équivalentes : Le programme n'affiche rien pour une valeur nulle. Cependant, dans la deuxième ligne, on est limité dans la définition du format (obligatoirement **Z**).

FILLER

Remplit un champ de nom FILLER avec des blancs ou du texte destinés à améliorer la présentation d'une page d'écran ou d'un état imprimé. FILLER est aussi d'une grande utilité dans la gestion des fichiers. Les enregistrements étant lus dans un certain ordre, on peut déclarer en FILLER les parties qui ne seront pas traitées. Ceci apporte un gain de temps considérable pour le traitement des fichiers ayant une structure complexe.

- Le nom de champ FILLER ne doit être utilisé que dans les zones de données élémentaires.
- FILLER représente un champ de type alphanumérique.
- On peut utiliser FILLER autant de fois que l'on veut dans la WORKING-STORAGE SECTION.

Exemple 1-10

```
01 AFFICHAGE.
02 FILLER PICTURE X(18) VALUE "La factorielle de ".
02 N PICTURE 9.
02 FILLER PICTURE X(5) VALUE " est : ".
02 fact PICTURE 9(8).
```

Par exemple, si N a la valeur 5, l'affichage sera: La factorielle de 5 est : 00000120

Exemple 1-11

On veut extraire d'un fichier de paye les noms des employés qui gagnent plus de 15000 francs par mois. Pour la lecture et le traitement du fichier il faut d'abord définir sa structure. A l'aide de la clause FILLER on ne définira que les champs qui nous intéressent. La longueur totale de l'enregistrement est de 130 caractères. Le nom et le prénom comportent chacun 15 caractères et commencent à la position 13. Le salaire commence en position 69 et est de format numérique, six chiffres pour la partie entière et deux chiffres pour la partie décimale, sans point décimal.

```
TRAITEMENT-SALAIRE.
01
    02
       FILLER
                        PICTURE X(12).
    02
       NOM.
        03
                        PICTURE A(15).
            PRENOM
           NOMFAM
                        PICTURE A(15).
    02
                        PICTURE X(26).
       FILLER
                        PICTURE 9(6)V99.
    02
       SALAIRE
       FILLER
                        PICTURE X(53).
```

JUSTIFIED RIGHT

Lors de l'affichage, les données alphabétiques et alphanumériques non éditées sont justifiées à gauche. La clause JUSTIFIED RIGHT permet de les aligner à droite dans le champ.

$$\left\{ \frac{\texttt{JUSTIFIED}}{\texttt{JUST}} \right\} \texttt{RIGHT}$$

- La clause JUSTIFIED RIGHT est placée après la description de donnée dans la WORKING-STORAGE SECTION.
- Cette clause n'est autorisée que pour les champs alphabétiques et alphanumériques.
- JUSTIFIED ne s'applique qu'aux zones élémentaires et non pas aux groupes de données pourtant considérés implicitement alphanumériques.

```
Exemple 1-12
```

```
77 champ-1 PICTURE XXXXXX.

...

MOVE ABC TO champ-1.

DISPLAY champ-1.

Résultat:

ABC
```

SIGN

Le symbole de formatage **s** est représenté en interne, on ne réserve donc aucune place pour le signe dans le masque de formatage. Il est donc impossible de recueillir des données entrées au clavier dans un littéral numérique non édité. Il doit néanmoins être possible de faire des entrées au clavier de nombres signés.

Le langage COBOL a fait son apparition au temps où l'on codait encore les programmes sur des cartes perforées. Les données étaient codées de la même façon, et selon la convention du COBOL on marquait les nombres négatifs en perforant le dernier chiffre du nombre dans la ligne du signe. Cet emplacement donnait automatiquement un nouveau caractère : 1 devenait J, 2 devenait K, 3 devenait L, etc. Le 9 se transformait finalement en R. Par exemple, pour entrer la valeur numérique –123 dans un champ de données avec le format S999, il fallait coder (perforer) 12L.

De façon analogue on pouvait indiquer explicitement le signe positif en remplaçant dans le dernier emplacement 1 par A, 2 par B, ou 9 par I.

Cette façon de procéder, bien qu'encore pratiquée aujourd'hui sur des machines modernes, a deux grands défauts : d'abord l'utilisateur doit avoir les connaissances pour effectuer ce codage, et ensuite il est impossible de perforer le 0. Ainsi, les nombres négatifs ne pouvaient pas être entrés au clavier.

On a donc créé avec la clause SIGN une possibilité de définir pour S une position propre dans le masque de formatage.

$$\underbrace{ \begin{bmatrix} \underline{\mathtt{SIGN}} \ \mathtt{IS} \end{bmatrix} }_{ \underbrace{ \begin{bmatrix} \mathtt{LEADING} \\ \mathtt{TRAILING} \end{bmatrix} }_{ \underbrace{ \begin{bmatrix} \mathtt{SEPARATE} \\ \mathtt{CHARACTER} \end{bmatrix} }_{ \underbrace{ }}$$

- La clause SIGN est utilisée exclusivement avec les champs de données contenant le symbole de formatage s dans leur masque de formatage.
- Avec LEADING, le signe est fixé au premier emplacement du champ numérique.
- Avec TRAILING, le signe est fixé au dernier emplacement du champ numérique.
- Si le signe doit avoir sa propre position dans le champ numérique, il faut le préciser avec la clause SEPARATE CHARACTER.

Remarque :

La saisie d'un nombre négatif doit correspondre exactement au masque de formatage. Par exemple, si ce dernier est de la forme S999 LEADING SEPARATE, pour entrer la valeur -12 il faudra taper: -012.

SYNCHRONIZED

La mémoire d'un ordinateur est organisé en cellules adressables. Selon les machines et le format interne des données, l'alignement d'une donnée élémentaire sur une frontière de cellule permet d'optimiser le programme résultant en évitant au compilateur de générer des instructions de cadrage. La clause SYNCHRONIZED permet d'aligner une donnée élémentaire sur une de ces bornes naturelles de la mémoire ; elle est cependant peu utilisée car pratiquement incompatible d'une machine à l'autre.

- La clause SYNCHRONIZED ne s'applique qu'aux données élémentaires.
- LEFT (respectivement RIGHT) indique que la donnée est positionnée de façon à commencer à la borne gauche (respectivement droite). Le cas échéant, des zones de mémoires inutilisées sont intercalées entre les données, selon des règles définies par le constructeur.


Exemple 1-13

Supposons que nous utilisions un ordinateur dans lequel les caractères sont rangés en mémoire par groupe de quatre. La description suivante :

```
01 groupe.

02 zone-1 PICTURE 9(2) SYNCHRONIZED LEFT VALUE 12.

02 zone-2 PICTURE 9(3) SYNCHRONIZED RIGHT VALUE 456.
```



provoquera l'implantation en mémoire illustrée ci-dessous :

Remarque :

La clause SYNCHRONIZED agit sur la représentation interne des données, mais n'agit pas sur le cadrage des données à l'intérieur de la zone elle-même : c'est la clause JUSTIFIED qui effectue ce cadrage, si l'on ne veut pas employer le cadrage normal.

USAGE

La clause USAGE sert à la représentation interne des données.

- La clause USAGE n'est pas autorisée pour les niveaux 66 et 88.
- Si la clause USAGE est écrite derrière un champ de données *groupe* de niveau 01, elle s'applique à chaque zone élémentaire subordonnée à *groupe*⁸.
- La clause USAGE d'un champ de données élémentaire ne doit pas contredire celle du groupe auquel il appartient.
- USAGE IS DISPLAY correspond aux codifications ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ou EBCDIC, avec un caractère par octet. C'est le codage par défaut.
- USAGE IS BINARY précise une représentation en base deux.
- USAGE IS PACKED-DECIMAL indique que la représentation s'effectue en base dix tout en utilisant le nombre minimum de caractères (en général un chiffre représenté sur quatre bits).
- Pour respecter les règles de frontières imposées par la mémoire de l'ordinateur, les longueurs de zones binaires numériques (BINARY et COMPUTATIONAL) sont normalisées sur 2, 4 et 8 octets.

Quantités binaires sur 2 octets : Elles correspondent aux images de 4 chiffres au maximum. Par exemple S9(4). La valeur maximum pouvant être en fait stockée sur 2 octets est 32767.

Quantités binaires sur 4 octets : Elles correspondent aux images de 9 chiffres au maximum. Par exemple S9(7)V99. La valeur maximum pouvant être stockée sur 4 octets est 2 147 483 647.

Quantités binaires sur 8 octets : Elles correspondent aux nombres de plus de 9 chiffres jusqu'à un maximum de 18 chiffres, limite imposée par le Cobol.

Pour un nombre compris dans une tranche, on aura toujours intérêt à lui donner la taille maximum pour éviter les dépassements de capacité dans les calculs intermédiaires, d'autant plus que le compilateur prendra de toute façon des zones de 2, 4 ou 8 octets.

Remarque :

_

La clause USAGE agissant sur le format interne des données, elle n'affecte pas l'utilisation normale des données dans le programme. Certains constructeurs en ont profité pour ajouter aux représentations normalisées d'autres représentations. A titre d'exemple citons celles de l'IBM 370.

 $^{^8}$ Rappelons que groupe est implicitement de format alphanumérique, de ce fait il n'est pas admis dans les calculs.

DISPLAY: Chaque caractère numérique sera représenté sur un groupe de huit bits (positions binaires) appelé octet. Le signe éventuel sera codé sur la partie gauche de l'octet le plus à droite.

```
77 NUM-DISP PICTURE 9(3) USAGE DISPLAY VALUE 128. 11110001 111110010 11111000
```

COMPUTATIONAL: La donnée sera représentée en binaire, sur 2, 4 ou 8 octets selon le nombre de caractères numériques suivant PICTURE. Le signe sera le bit le plus à gauche, les nombres négatifs étant représentés en complément à 2.

```
77 NUM-DISP PICTURE S9(3) USAGE COMP VALUE 128. 00000000 10000000
```

COMPUTATIONAL-1 et COMPUTATIONAL-2: Ces options indiquent toutes deux une représentation interne des données en virgule flottante, c'est-à-dire à l'aide d'un exposant et d'une mantisse, respectivement en simple précision (COMP-1) ou double précision (COMP-2).

COMPUTATIONAL-3: Dans cette notation, non normalisée, chaque chiffre sera représenté sur un demi-octet, le demi-octet le plus à droite figurant le signe. On appelle ce format *décimal interne* ou *décimal condensé*. Ce format est en fait le même que PACKED-DECIMAL (ajouté à la norme en 1985).

```
77 NUM-DISP PICTURE S9(3) USAGE COMP-3 VALUE 128. 00010010 10001111
```

VALUE

En COBOL toutes les variables devraient être initialisées avant de subir un traitement. L'avantage de la clause VALUE est qu'elle permet d'initialiser les variables dans la WORKING-STORAGE SECTION avant qu'aucun calcul ne soit effectué dans la PROCEDURE DIVISION.

- La clause VALUE est interdite pour les formats édités numériques.
- La clause VALUE ne doit pas être utilisée avec JUSTIFIED, SYNCHRONIZED, ou USAGE, dans une description de données contenant REDEFINES ou un champ subordonné à cette définition.
- Pour les formats édités alphanumériques la clause VALUE est acceptée, mais l'initialisation ne se fait pas au format édité.

Exemple 1-14

77	NOTE	PICTURE	999	VALUE	ZERO.
77	PI	PICTURE	9V9999	VALUE	3.1415.
77	RESULTAT	PICTURE	X(18)	VALUE	"Le résultat est : ".
77	VIDE	PICTURE	X(80)	VALUE	SPACES.
77	TIRETS	PICTURE	X(80)	VALUE	ALL "-".
77	alpha-n-d	PICTURE	XB9BX	VALUE	"H 2 O".

Partie	I - Aide à l'écriture	27
	COPY	27
	REPLACE	
	Notation par référence	28
Partie	II - Fonctions d'entrées-sorties	28
	ACCEPT	28
	DISPLAY	29
Partie	III - Fonctions d'affectation	30
	MOVE	30
	MOVE CORRESPONDING	31
	INSPECT	32
	STRING	34
	UNSTRING	34
Dortio	IV Initialization de données	9.0
Partie	IV - Initialisation de données	
	INITIALIZE	36
Dortio	V - Opérations arithmétiques	o +
rartie	·	
	ADD	
	SUBTRACT	
	DIVIDE	
	COMPUTE.	
Partie	VI - La condition	49
	EVALUATE	
	IF	44
Partie	VII - Instructions de saut	46
	GO TO	
	Branchements modifiés - ALTER	
	STOP	
Partie	VIII - Appel de procédures	48
	PERFORM	48
	EXIT	51
	N/ A 11 11 1	
Partie	IX - Appel de modules externes	52
	CALL	
	CANCEL	
	ENTRY	
	EXIT PROGRAM	
	GOBACK	99
Dout!-	V. Dragrammas centonus	۲,
rartie	X - Programmes contenus	bt



Aide à l'écriture

COPY

COPY permet l'incorporation de texte dans un programme source. On l'utilise en particulier pour insérer des en-têtes standards dans plusieurs programmes. Cela nous épargne une recopie fastidieuse, évite les erreurs, les oublis et facilite la maintenance. Il est possible de créer des bibliothèques contenant des éléments de programme. La création et la gestion de ces bibliothèques étant définies par le constructeur, nous ne verrons que leur utilisation par la clause COPY.

- Si plusieurs bibliothèques sont disponibles au cours de la compilation, le nom de la bibliothèque contenant le texte doit être indiqué après OF ou IN (qualification).
- A l'intérieur d'une bibliothèque, le nom de texte doit être unique.
- pseudo-texte-1 ne doit pas être vide ou constitué uniquement d'espaces ou de commentaires. En revanche, pseudo-texte-2 peut être vide.
- Le séparateur == suit les mêmes règles que pour les parenthèses : □==texte==□
- Le texte à inclure ne doit pas contenir lui-même la clause COPY.
- Si la clause REPLACING est spécifiée, chaque occurrence de pseudo-text-1, identificateur-1, littéral-1 ou mot-1 sera remplacée par pseudo-texte-2, identificateur-2, littéral-2 ou mot-2. Les lignes de commentaire et de débogage restent inchangées.

REPLACE

Le COBOL 85 ajoute l'instruction REPLACE permettant de modifier le texte d'un programme source. Il s'agit en fait d'une version *light* de la clause COPY qui agit directement sur le code source.

REPLACE == pseudo-texte-1 ==
$$BY$$
 == pseudo-texte-2 == ...

■ Chaque occurrence de pseudo-texte-1 est remplacée par pseudo-texte-2 jusqu'à la prochaine instruction REPLACE si elle existe, sinon jusqu'à la fin du programme. Ce traitement est effectué après celui des éventuelles instructions COPY.

Notation par référence

Le COBOL 85 permet de référencer une partie d'un champ de données en précisant une position et une longueur – un peu à la façon de la fonction MID\$ du BASIC.

```
nom-de-donnée (position : [longueur])
```

- nom-de-donnée doit être en USAGE DISPLAY, position et longueur doivent être des expressions arithmétiques comprises dans les intervalles suivants :
 - 0 < position ≤ nombre de caractères de nom-de-donnée
 - 0 < longueur < nombre de caractères de nom-de-donnée position + 1
- Si la longueur est omise, la partie référencée s'étend jusqu'à la fin de la zone.

```
Exemple 2-1

01 ZONE PICTURE X(10) VALUE "ABCDEFGHIJ".

ZONE (3:4) permet d'accéder au contenu "CDEF"

ZONE (9:) permet d'accéder au contenu "IJ"
```

Fonctions d'entrées-sorties

ACCEPT

Permet de lire des données entrées au clavier, l'heure ou la date système.

$$\frac{\text{ACCEPT}}{\text{identificateur}} \left[\frac{\text{DATE}}{\text{PROM}} \left\{ \frac{\text{DAY}}{\text{TIME}} \right\} \right]$$

- DATE est la date système définie en PIC 9 (6), de la forme : AAMMJJ (année-mois-jour).
- DAY est le jour système défini en PIC 9 (5), de la forme : AANNN (année, jour dans l'année). Ainsi le 1^{er} juillet 1968 sera codé : 68183.
- TIME est l'heure système définie en PIC 9 (8), de la forme : HHMMSSNN. TIME se base sur le temps écoulé depuis minuit, par exemple 14 h 41 sera codé : 14410000. La valeur minimale de TIME est 000000000, la valeur maximale 23595999.
- DAY-OF-WEEK est défini en PIC 9 et représente le rang du jour de la semaine. Ainsi 1 représente lundi, et 7 signifie dimanche.

■ Certains compilateurs acceptent le format :

 $\underline{\mathtt{ACCEPT}}$ identificateur $[\underline{\mathtt{AT}}$ LINE y COL x] $[\underline{\mathtt{WITH}}$ attribut].

Les attributs peuvent varier suivant l'implémentation, par exemple :

AUTO-SKIP poursuit le programme dès que le champ est rempli

NO-ECHO n'affiche pas les caractères entrés

SECURE même effet **PROMPT ">"** affiche une invite

DISPLAY

Permet d'afficher des données à l'écran.

$$\frac{\texttt{DISPLAY}}{\texttt{littéral-1}} \left\{ \begin{matrix} \texttt{identificateur-1} \\ \texttt{littéral-2} \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} \texttt{identificateur-2} \\ \texttt{littéral-2} \end{matrix} \right] \dots \left[\begin{matrix} \texttt{UPON} \\ \texttt{nom-mnémonique} \end{matrix} \right]$$

 nom-mnémonique désigne l'unité périphérique, spécifiée dans le paragraphe SPECIAL-NAMES de l'ENVIRONMENT DIVISION, où seront adressées les données.

Exemple 2-2

DISPLAY "Votre note d'examen est : " résultat "/20" UPON TERMINAL.

■ Certains compilateurs acceptent le format :

$$\underbrace{ \texttt{DISPLAY} }_{ \texttt{litt\'eral-1} } \underbrace{ \begin{bmatrix} \texttt{AT} & \texttt{LINE} & \texttt{y} & \texttt{COL} & \texttt{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \texttt{WITH} & \texttt{attribut} \end{bmatrix} }_{ \texttt{litt\'eral-1} }$$

■ On peut omettre LINE et COL, mais dans ce cas il conviendra d'accoler x à y, par exemple :

DISPLAY "kestananapété" AT LINE 5 COL 4.

est équivalent à :

DISPLAY "kestananafout" AT 0504.

Exemples d'attributs :

BEEP Signal sonore

BLANK LINE Effacement de la ligne BLANK SCREEN Effacement de l'écran

BLINK Clignotement HIGHLIGHT Surbrillance

NO ADVANCING Ne saute pas à la ligne après affichage

REVERSE-VIDEO Vidéo inverse UNDERLINE Souligné

Mouvements de données

MOVE

Transfert de données ou de groupes de données vers un autre champ : identificateur-2 et identificateur-3 reçoivent identificateur-1.

$$\frac{\texttt{MOVE}}{\texttt{litt\'eral}} \left\{ \begin{array}{l} \texttt{identificateur-1} \\ \texttt{litt\'eral} \end{array} \right\} \, \underline{\texttt{TO}} \,\, \texttt{identificateur-2} \, \big[\texttt{identificateur-3} \big] \dots$$

- La zone émettrice reste toujours inchangée.
- Les zones émettrice et réceptrice peuvent être des données ou des groupes de données.
- Les groupes de données sont traités comme des champs alphanumériques.
- Les valeurs transmises dans une **zone réceptrice numérique** sont alignées sur le point décimal (sinon justifiées à droite). Si la zone de réception est :
 - trop grande, on remplit avec des zéros,
 - trop petite, le nombre est tronqué de part et d'autre.

L'erreur qui en résulte peut être détectée grâce à la clause ON SIZE-ERROR.

- Les **zones réceptrices alphabétiques** et alphanumériques sont justifiées à gauche, sauf si la clause JUSTIFIED-RIGHT est précisée. Si la zone de réception est :
 - trop grande, on remplit avec des blancs,
 - trop petite, la chaîne est tronquée.
- Si l'on affecte une valeur numérique signée à un champ numérique non signé, la valeur reçue est sa valeur absolue.

zone d'é	mission	zone de réception		
Masque de données	Contenu	Masque de données	Contenu	
99999	12345	999999	0012345	
99999	12345	999	345 (erreur!)	
99999	12345	X(7)	"12345□□"	
99999	12345	X(3)	"123"	
99V99	9876	999.9	098.7	
99V99	9876	9.999	8.760 (erreur!)	
99V99	1234	X(7)	- interdit -	
99.99	12.34	A(7)	- interdit -	
99.99	12.34	X(3)	"12."	
A(4)	"BOUM"	X(3)	"BOU"	
A(4)	"BOUM"	X(3) JUST	"OUM"	
A(4)	"BOUM"	XBX	"B□O"	
A(4)	"BOUM"	XBX JUST	"U□M"	
X(6)	"3.1415"	9.99	3.14	
X(5)	"BOUM"	9.99	(erreur à l'exécution!)	

zone de réception							
zone d'émission	num- entier	num-frac	num-édité	alpha	alphanum	alphanum -édité	
num-entier	+	+	+	-	+	+	
num-frac	+	+	+	-	-	-	
num-edité	-	-	-	-	+	+	
alphabétique	-	-	-	+	+	+	
alphanum	+(!)	+(!)	+(!)	+(!)	+	+	
alphanum-édité	-	-	-	+(!)	+	+	

Les transferts marqués d'un point d'exclamation (!) ne fonctionnent que si tous les caractères de la zone émettrice sont autorisés dans la zone réceptrice.

MOVE CORRESPONDING

Contrairement à MOVE qui traite les groupes de données comme un seul champ, MOVE CORRESPONDING est un transfert de données *intelligent*. Néanmoins, cet avantage peut s'avérer négligeable face à la quantité de qualifications (par ex. JOUR OF DATE-SYS) qu'il faudra traîner tout au long du programme.

$$\frac{\text{MOVE}}{\text{CORR}} \left\{ \frac{\text{CORRESPONDING}}{\text{CORR}} \right\}$$
 identificateur-1 $\underline{\text{TO}}$ identificateur-2.

- Les champs d'émission et de réception ne sont pas des zones de données élémentaires.
- Seules les zones ayant le même nom dans les groupes de données émettrices et réceptrices sont transférées, les autres champs restent inchangés.
- Toute zone élémentaire décrite avec une clause OCCURS, REDEFINES ou RENAMES est ignorée.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01 DATE-SYS.
    02 ANNEE PIC 99.
02 MOIS PIC 99.
02 JOUR PIC 99.
01 DATE-AFF.
    02 JOUR
                   PIC 99.
    02 FILLER
                   PIC X
                                VALUE "-".
    02 MOIS
                   PIC 99.
    02 FILLER
                   PIC X
                                VALUE "-".
    02 ANNEE
                   PIC 99.
PROCEDURE DIVISION.
Affiche-Date-Syst.
    ACCEPT DATE-SYS FROM DATE.
    MOVE CORRESPONDING DATE-SYS TO DATE-AFF.
    DISPLAY DATE-AFF.
```

INSPECT

Le verbe INSPECT permet de compter le nombre de fois qu'une configuration particulière apparaît dans une zone de données et de remplacer ces caractères par d'autres.

INSPECT identificateur-1

$$\begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$$

$$\left[\underline{ \frac{\text{CONVERTING}}{\text{conversion}}} \left\{ \begin{array}{l} \text{identificateur-7} \\ \text{littéral-5} \end{array} \right\} \underline{ \frac{\text{TO}}{\text{conversion}}} \left\{ \begin{array}{l} \text{identificateur-8} \\ \text{littéral-6} \end{array} \right\} \right]$$

$$\begin{bmatrix} \left\{ \frac{\text{BEFORE}}{\text{AFTER}} \right\} \text{ INITIAL } \left\{ \begin{array}{c} \text{identificateur-9} \\ \text{littéral-7} \end{array} \right\} \end{bmatrix} \cdots$$

- Identificateur-1, donnée sur laquelle porte l'opération, doit être un groupe ou une donnée élémentaire d'usage DISPLAY.
- Identificateur-2, compteur lorsqu'on utilise l'option TALLYING, doit représenter une donnée élémentaire numérique, et doit être initialisé avant l'instruction INSPECT.
- Les autres identificateurs doivent être des données élémentaires d'usage DISPLAY.
- Les littéraux doivent être non numériques, et peuvent être des constantes figuratives (sauf ALL).
- Les options TALLYING et REPLACING peuvent être utilisée conjointement, dans ce cas l'instruction équivaut à un INSPECT TALLYING suivi de INSPECT REPLACING.
- BEFORE : la comparaison commence au premier caractère à gauche d'identificateur-1 et s'arrête dès que le délimiteur est rencontré, celui-ci n'intervenant pas dans le cycle de comparaison. Si ce délimiteur n'est pas rencontré, tout se passe comme si l'option BEFORE n'avait pas été écrite.
- AFTER : la comparaison commence au premier caractère suivant la fin de zone ayant provoqué l'égalité avec le contenu du délimiteur ; si ce délimiteur n'est pas trouvé dans identificateur-1, la comparaison ne peut alors avoir lieu.

TALLYING

■ ALL: le compteur identificateur-2 est augmenté de 1 chaque fois qu'une occurrence d'identificateur-3 ou de littéral-1 est contenue dans identificateur-1.

- LEADING: le compteur identificateur-2 est augmenté de 1 pour toute occurrence contiguë d'identificateur-3 ou de littéral-1 repérée au début d'identificateur-1.
- CHARACTERS : le contenu du compteur identificateur-2 est incrémenté pour chaque caractère rencontré dans identificateur-1.

REPLACING

- ALL: toutes les occurrences d'identificateur-4 (ou de littéral-2) repérées dans l'identificateur-1 sont remplacées par le contenu d'identificateur-5 (ou de littéral-3).
- LEADING : seules les occurrences contiguës d'identificateur-4 (ou de littéral-2) sont remplacées par identificateur-5 (ou littéral-3) à condition qu'aucune comparaison négative n'ait été effectuée auparavant.
- FIRST: seule la première occurrence d'identificateur-4 (ou de littéral-2) est remplacée par le contenu d'identificateur-5 (ou de littéral-3). La longueur des deux zones doit être la même!
- CHARACTERS : chaque caractère d'identificateur-1 est remplacé par le contenu d'identificateur-5 (ou de littéral-3), celui-ci devant être d'une longueur d'un caractère.

CONVERTING

- Cette instruction est exécutée comme si l'on avait écrit une série d'INSPECT avec l'option REPLACING dans laquelle chaque apparition, dans identificateur-1, d'un caractère appartenant à identificateur-7 ou littéral-5 était remplacée par le caractère de rang correspondant dans identificateur-8 ou littéral-6.
- La taille d'identificateur-7 ou de littéral-5 doit être égale à la taille d'identificateur-8 ou de littéral-6.

```
ZONE PICTURE X(8) VALUE "AAABCCAA".
   CTR1 PICTURE 9(2) VALUE ZERO.
INSPECT ZONE TALLYING CTR1 FOR ALL "AA"
                                                     CTR1=02
            REPLACING ALL "AA" BY "BB".
                                                     ZONE="BBABCCBB"
INSPECT ZONE TALLYING CTR1 FOR LEADING "A"
                                                     CTR1=03
            BEFORE INITIAL "B".
INSPECT ZONE TALLYING CTR1 FOR LEADING "A"
                                                     CTR1=02
            AFTER INITIAL "CC".
INSPECT ZONE TALLYING CTR1 FOR ALL "A"
                                                     CTR1=05
            REPLACING ALL "A" BY "O"
                                                     ZONE="AAABCCOO"
             AFTER INITIAL "C".
77 ZONE PICTURE X(10) VALUE "ABACADXXAB".
INSPECT ZONE CONVERTING "CAB" TO "123" BEFORE "XX". ZONE="23212DXXAB"
```

STRING

Permet de concaténer plusieurs zones de données dans une seule zone.

- Les zones de données émettrices et réceptrices doivent être alphanumériques et les transferts de données suivent les règles habituelles. On remarquera toutefois que, lorsque la zone réceptrice est plus grande que la somme des zones émettrices, il n'y a pas de remplissage à droite par des espaces.
- Identificateur-7 doit correspondre à une zone élémentaire déclarée sans symbole d'édition.
- L'option DELIMITED BY permet de spécifier une limite de transfert de données. Cette limite peut être désignée par le contenu de identificateur-3 ou littéral-3 (les caractères délimitant identificateur-3 ou littéral-3 ne sont pas transmis) ou par la taille (option SIZE) de la zone réceptrice.
- L'option POINTER permet de préciser la position de gauche du transfert en zone réceptrice. Identificateur-5, zone élémentaire numérique, doit alors avoir été chargé avec la valeur correspondante. Au fur et à mesure, le pointeur identificateur-5 est incrémenté de 1 pour chaque caractère transféré.
- L'option OVERFLOW n'agit que conjointement à l'option POINTER dans le cas où le contenu de identificateur-5 est inférieur à 1 ou supérieur au nombre de caractères de la zone réceptrice.

UNSTRING

Eclate une chaîne de caractères en plusieurs sous-chaînes.

```
[identificateur-7
[DELIMITER IN identificateur-8] [COUNT IN identificateur-9] ...

[WITH POINTER identificateur-10]
[TALLYING IN identificateur-11]

[ON OVERFLOW instruction-impérative]
[NOT ON OVERFLOW instruction-impérative] [END - UNSTRING].
```

- Les règles de transfert de données sont identiques à celles du verbe STRING. Identificateur-1 est la zone émettrice à éclater. La règle d'éclatement est donnée par l'option DELIMITED BY. Les caractères qui précèdent le contenu de identificateur-2, littéral-1, identificateur-3, littéral-2, etc. sont transférés en zone réceptrice.
- L'option ALL est destinée à éliminer les occurrences multiples d'un caractère délimiteur. Par exemple, ALL "AB" signifie que AB ou même ABABAB seront considérés comme délimiteurs.
- DELIMITER IN et COUNT IN ne peuvent être spécifiées qu'avec l'option DELIMITED BY.
- POINTER : identificateur-10, zone numérique élémentaire, permet de compter le nombre de caractères examinés dans la zone émettrice (ne pas oublier de l'initialiser à zéro).
- TALLYING : identificateur-11, zone numérique élémentaire, permet de compter le nombre de zones émettrices créées (doit être initialisé).
- L'option OVERFLOW arrête le déroulement de l'instruction UNSTRING dans deux cas :
 - a) Lorsque le contenu du pointeur identificateur-10 est négatif ou supérieur à la taille de la zone émettrice identificateur-1.
 - b) Lorsque toute la zone émettrice n'a pas été examinée et qu'il n'y a plus de zone réceptrice disponible.

Si une de ces conditions se produit sans que l'option OVERFLOW ait été écrite, l'instruction UNSTRING se termine et l'instruction suivante est exécutée.

■ Identificateur-4 et identificateur-7, sont les zones réceptrices de l'éclatement. Lorsque des délimiteurs ont été spécifiés, on peut les recueillir dans les zones identificateur-5 et identificateur-8 et compter le nombre de caractères transférés dans identificateur-6 et identificateur-9.

```
77 zone PICTURE X(12).

77 nom PICTURE X(5).

77 annee PICTURE X(4).

STRING "ANNEE" SPACE "1974" DELIMITED BY SIZE INTO ZONE.

UNSTRING zone DELIMITED BY SPACE INTO nom annee.

zone =
"ANNEE"1974""
nom = "ANNEE"
annee = "1974"
```

Initialisation de données

INITIALIZE

En COBOL 85, l'instruction INITIALIZE permet d'initialiser ou de réinitialiser certains champs d'un type déterminé avec des valeurs données.

INITIALIZE identificateur-1...

```
 \left\{ \begin{array}{l} \underbrace{ALPHABETIC}_{ALPHANUMER\,IC} \\ \underbrace{NUMERIC}_{ALPHANUMER\,IC\,-\,\,EDITED} \\ \underbrace{NUMERIC\,-\,\,EDITED}_{NUMERIC\,-\,\,EDITED} \end{array} \right\} DATA \ \underline{BY} \left\{ \begin{array}{l} identificateur-2 \\ littéral-1 \end{array} \right\} \cdots .
```

- Identificateur-1 est le récepteur. Il ne doit pas être un index, ni contenir l'option DEPENDING ON ou la clause RENAMES. Identificateur-2 et littéral-2 sont l'émetteur. Chaque catégorie précisée après REPLACING ne peut apparaître qu'une fois dans l'instruction, et doit être compatible avec la description de l'émetteur.
- Si l'option REPLACING n'est pas spécifiée, les données élémentaires alphabétiques ou alphanumériques appartenant au(x) récepteur(s) sont initialisées à blanc et les données élémentaires numériques sont initialisées à zéro.
- Si l'option REPLACING est précisée, l'instruction INITIALIZE fonctionne comme une série d'instructions MOVE entre l'émetteur et les données élémentaires du récepteur appartenant à la catégorie précisée.

Exemple 2-7

```
01 action.
    02 titre PIC X(20).
    02 date1 PIC X(8).
    02 valeur PIC S9(6)V99.
...
INITIALIZE action NUMERIC DATA BY ZEROES.
INITIALIZE action ALPHANUMERIC DATA BY SPACES.
```

ou plus simplement:

INITIALIZE action.

Opérations arithmétiques

Règles générales

- Tous les opérandes doivent être de format numérique non édité.
- Un opérande a au maximum 18 positions.
- Les résultats sont arrondis sur la dernière position si l'on précise la clause ROUNDED.
- Si l'on précise la clause ON SIZE ERROR, la phrase impérative suivant la clause est exécutée dans le cas d'un dépassement de taille. C'est le cas lorsque le résultat ne tient plus dans le champ de données décrit dans la WORKING-STORAGE SECTION, ou lors d'une division par zéro.
- Si la clause ON SIZE ERROR n'est pas précisée, la division par zéro ne provoque pas d'erreur et le programme poursuit les calculs avec une valeur erronée!
- Le COBOL 85 a introduit la clause NOT ON SIZE ERROR qui est le pendant de la précédente, c'est-à-dire que dans le cas où l'opération s'est bien déroulée, on doit exécuter l'ordre impératif.
- Autre nouveauté : les délimiteurs d'instruction END-ADD, END-SUBTRACT, END-MULTIPLY, END-DIVIDE, END-COMPUTE qui indiquent, pour le cas où il y aurait un doute, que le texte d'une instruction est terminé.

ADD

```
| ADD | SIZE ERROR instruction-impérative-1 | Intéral-2 | Size ERROR instruction-impérative-1 | Size ERROR instruction-impérative-1 | Size ERROR instruction-impérative-2 | Size ERROR instruction-impérative-1 | Size ERROR instruction-impérative-1 | Size ERROR instruction-impérative-2 | Size ERROR instruction-impérative-1 | Size ERROR instruction-impérative-1 | Size ERROR instruction-impérative-2 | Size ERROR i
```

■ Tous les champs de données ou littéraux précédant la clause GIVING sont additionnés et affectés à chaque variable suivant GIVING.

■ ADD CORRESPONDING fonctionne de la même façon que MOVE CORRESPONDING, les contenus des zones élémentaires de même nom étant cette fois additionnés. Rappelons que les zones décrites avec les clauses OCCURS, REDEFINES ou RENAMES sont ignorées.

Exemple 2-8

```
77 A PIC 9V99 VALUE 1.19. ADD 1 C TO A B ROUNDED. A = 12.18 (1+C+A=12.18)
77 B PIC 99V9 VALUE 5.7.
77 C PIC 9V99 VALUE 9.99. ADD A B C GIVING D. B = 16.7 (1+C+B=16.69)
77 D PIC 9.9. D = 6.8 (A+B+C=16.88)

ADD A B C GIVING D ON SIZE ERROR MOVE ZERO TO D. D = 0 (erreur!)
```

SUBTRACT

```
FROM identificateur-m [ROUNDED]
[identificateur-n [ROUNDED]]...
ON SIZE ERROR instruction-impérative-1
NOT ON SIZE ERROR instruction-impérative-2] [END - SUBTRACT].
SUBTRACT
      \left\{\begin{array}{c} \text{identificateur-m} \\ \dots & \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{GIVING}} \text{identificateur-n} \left[ \xrightarrow{\text{ROUNDED}} \right]
|identificateur-o [ROUNDED]]...
ON SIZE ERROR instruction-impérative-1
NOT ON SIZE ERROR instruction-impérative-2] [END - SUBTRACT].
           CORRESPONDING
                             identificateur-1 FROM identificateur-2 [ROUNDED]
SUBTRACT
           CORR
                     ON SIZE ERROR instruction-impérative-1
                 NOT ON SIZE ERROR instruction-impérative-2 [END - SUBTRACT].
```

```
9V99 VALUE 1.11.
77 A PIC
77 B PIC
          99V9 VALUE 5.7.
77 C PIC
         9V99 VALUE 9.99.
77 D PIC
         9V9 VALUE 8.3.
SUBTRACT A A FROM B ROUNDED C.
                                         B = 3.5
                                                     (B-A-A=3.48)
                                         C = 7.77
                                                     (C-A-A=7.77)
SUBTRACT 1 A B FROM C D.
                                         C = 2.18
                                                     (C-(1+A+B)=2.18)
                                         D = 0.4
                                                     (D-(1+A+B)=0.49)
SUBTRACT A A FROM C GIVING D ROUNDED.
                                                     (C-A-A=7.77)
```

MULTIPLY

```
\frac{\texttt{MULTIPLY}}{\texttt{NULTIPLY}} \left\{ \begin{array}{l} \texttt{identificateur-1} \\ \texttt{littéral-1} \end{array} \right\} \, \frac{\texttt{BY}}{\texttt{Identificateur-2}} \, \left[ \frac{\texttt{ROUNDED}}{\texttt{ROUNDED}} \right]
    [identificateur-3 [ROUNDED]]...
    ON SIZE ERROR instruction-impérative-1
    NOT ON SIZE ERROR instruction-impérative-2 END - MULTIPLY.
GIVING identificateur-3 ROUNDED
    [identificateur-4 [ROUNDED]]...
    ON SIZE ERROR instruction-impérative-1
    NOT ON SIZE ERROR instruction-impérative-2 END - MULTIPLY.
Exemple 2-10
77 A PIC 9V99 VALUE 1.11.
77 B PIC 99V9 VALUE 5.7.
77 C PIC 9V99 VALUE 9.99.
77 D PIC 9.9.
                                              B = 6.3 (A*B=6.327)
C = 1.08 (A*C=11.0889)
B = 11.0 (A*C=11.0889)
MULTIPLY A BY B C.
MULTIPLY A BY C GIVING B D
     ON SIZE ERROR GO TO ERREUR.
                                              D inchangé, saut vers paragraphe ERREUR
```

DIVIDE

```
  \frac{\text{DIVIDE}}{\text{DIVIDE}} \begin{cases} \text{identificateur-1} \\ \text{littéral-1} \end{cases} \frac{\text{INTO}}{\text{Interal-2}} \begin{cases} \text{identificateur-2} \\ \text{littéral-2} \end{cases}    \frac{\text{GIVING}}{\text{GIVING}} \text{ identificateur-3} \underbrace{\begin{bmatrix} \text{ROUNDED} \end{bmatrix}}_{\text{REMAINDER}} \text{ identificateur-4}    \left[ \text{ON } \underline{\text{SIZE}} \underbrace{\text{ERROR}}_{\text{Instruction-impérative-1}} \right]    \left[ \underbrace{\text{NOT}}_{\text{ON }} \text{ON } \underbrace{\text{SIZE}}_{\text{ERROR}}_{\text{Instruction-impérative-2}} \right] \underbrace{\left[ \text{END}}_{\text{END}} - \underline{\text{DIVIDE}} \right]}_{\text{INDE}} .
```

```
 \begin{array}{c} \underline{\text{DIVIDE}} \\ \text{littéral-1} \\ \text{littéral-2} \\ \\ \underline{\text{GIVING}} \text{ identificateur-3 } \underbrace{\begin{bmatrix} \text{ROUNDED} \end{bmatrix}} \\ \text{REMAINDER} \text{ identificateur-4} \\ \\ \text{[ON SIZE ERROR instruction-impérative-1]} \\ \\ \text{[NOT ON SIZE ERROR instruction-impérative-2] } \\ \text{[END - DIVIDE].} \end{array}
```

- Les champs résultats peuvent être de format édité.
- Si l'on utilise la clause REMAINDER avec la clause ROUNDED, le reste est d'abord formé et ensuite seulement le résultat est arrondi.

```
77 A PIC 99V9 VALUE 20.

77 B PIC 99V9 VALUE 1.5.

77 C PIC 99V9 VALUE 9.

77 D PIC 9.9.

DIVIDE A INTO B C ROUNDED.

DIVIDE A BY B GIVING C REMAINDER D.

DIVIDE C BY A GIVING D ROUNDED

REMAINDER C.

B = 0 (B/A=0.075)

C = 0.5 (C/A=0.45)

B = 13.3 (A/B=13.3333333)

D = 0 (A-B*C=20-19.95=0.05)

D = 0.4 (C/A=0.45)

C = 1 (C-A*D=9-20*0.4=9-8=1)

D = 0.5 (arrondi après le calcul du résultat!)
```

COMPUTE

Traite des formules entières. Les opérateurs sont :


- Le signe de multiplication ne peut pas être omis comme cela est courant en algèbre.
- Tous les opérateurs doivent être délimités par des espaces.
- Avant la parenthèse ouvrante et après la parenthèse fermante il doit y avoir un espace, sinon un point s'il s'agit de la fin de la phrase COBOL.
- Tous les noms de données et littéraux de l'expression arithmétique doivent être de format numérique non édité. Identificateur-1, en revanche, peut être de format édité.
- COMPUTE devrait être réservé aux formules complexes, car les calculs se font plus rapidement avec les instructions arithmétiques de base (ADD, SUBTRACT, etc.)

Exemple d'instructions	Formules		
COMPUTE A ROUNDED B C = $(A + X) ** 2 + 2 / 4$.	$(A+X)^2 + \frac{2}{4}$		
COMPUTE F = A ** 2 + 2 * A * B + B ** 2 ON SIZE ERROR DISPLAY "TROP GRAND !".	$A^2 + 2 \times A \times B + B^2$		
COMPUTE X = 1 / X ON SIZE ERROR DISPLAY "DIVISION PAR ZERO !".	$X = \frac{1}{X}$		

La condition

EVALUATE

En COBOL 85, l'instruction EVALUATE permet de généraliser la notion de structure alternative en permettant d'évaluer des conditions multiples, et d'exécuter des instructions différentes selon le résultat de l'évaluation.



phrase-impérative-1 ...

[WHEN OTHER phrase-impérative-2] [END - EVALUATE].

Les opérandes ou les mots TRUE ou FALSE précédant le premier WHEN sont appelés les sujets de la sélection, alors que les opérandes suivant WHEN sont appelés les objets de la sélection. Le nombre de sujets doit être égal au nombre d'objets, la correspondance s'opérant par position relative.

L'instruction s'exécute en évaluant les conditions, expressions ou valeurs logiques des sujets et des objets. Chaque objet de la sélection suivant le premier WHEN est comparé au sujet de même position relative. Si la comparaison est satisfaite pour chacun des couples sujet-objet (ANY satisfait toute condition), alors l'instruction impérative qui suit ce WHEN est exécutée et l'on sort ensuite de l'instruction EVALUATE.

Le processus est répété en cas d'inégalité pour trouver le premier WHEN satisfaisant l'ensemble des conditions. Si aucune phrase suivant WHEN n'a été sélectionnée, et si WHEN OTHER a été spécifié, la phrase-impérative-2 est exécutée, et l'instruction EVALUATE terminée.

Il est possible de préciser CONTINUE en tant que phrase-impérative-1 ; cela indique tout simplement qu'aucune action n'est à effectuer et que l'on passe à l'instruction suivante.

```
Exemple 2-13

EVALUATE A

WHEN 1 PERFORM TRAITEMENT-1

WHEN 2 PERFORM TRAITEMENT-2

WHEN 5 PERFORM CONTINUE

WHEN OTHER PERFORM TRAITEMENT-3

END-EVALUATE.
```

Le paragraphe TRAITEMENT-1 est exécuté si A a la valeur 1, TRAITEMENT-2 si A a la valeur 2, et TRAITEMENT-3 si A a toute valeur autre que 1, 2 et 5.

```
Exemple 2-14

EVALUATE A ALSO B ALSO C

WHEN 1 ALSO 5 ALSO NOT 7 PERFORM TRAITEMENT-1

WHEN 2 ALSO 4 THRU 7 ALSO 3 PERFORM TRAITEMENT-2

WHEN 5 ALSO ANY ALSO ANY PERFORM TRAITEMENT-2

WHEN OTHER

END-EVALUATE.
```

Les instructions de TRAITEMENT-1 sont exécutées pour A=1, B=5 et C différent de 7, celles de TRAITEMENT-2 pour A=2, B compris entre 4 et 7, et C=3 ainsi que pour A=5 quelles que soient les valeurs de B et C, et enfin celles de TRAITEMENT-3 sont exécutées dans les autres cas.

```
Exemple 2-15
               EVALUATE A = 1 ALSO B = 1
                                                                      В
                   WHEN TRUE ALSO TRUE PERFORM TRAITEMENT-1
                                                                  1
                                                                      1
                   WHEN TRUE ALSO FALSE PERFORM TRAITEMENT-2
                                                                      0
                                                                  1
                   WHEN FALSE ALSO TRUE PERFORM TRAITEMENT-2
                                                                  0
                                                                      1
                   WHEN OTHER
                                       PERFORM TRAITEMENT-3
                                                                      0
               END-EVALUATE.
```

On a ici une illustration de la possibilité de programmer, directement dans une instruction EVALUATE, tous les cas d'une table de vérité.

```
Exemple 2-16

EVALUATE TRUE ALSO TRUE

WHEN A = 1 ALSO B = 1 PERFORM TRAITEMENT-1

WHEN ANY ALSO B = 2 PERFORM TRAITEMENT-2

WHEN OTHER PERFORM TRAITEMENT-3


END-EVALUATE.
```

Les instructions de TRAITEMENT-1 sont exécutées pour A=1 et B=1, celles de TRAITEMENT-2 si B=2 quel que soit A, et enfin celles de TRAITEMENT-3 sont exécutées dans les autres cas.

IF

$$\underline{\text{IF}} \text{ condition THEN } \left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-1...} \\ \underline{\text{NEXTSENTENCE}} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \bullet \\ \underline{\text{ELSE}} \\ \underline{\text{NEXT}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \bullet \\ \underline{\text{NEXT}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \bullet \\ \underline{\text{NEXT}} \end{array} \right\} } \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \end{array} \right\} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{instruction-2...} \left[\underline{\text{END - IF}} \right] \\ \underline{\text{END - IF}} \\ \underline{\text{$$

Condition de comparaison :



Condition de classe:

$$\texttt{identificateur IS} \left[\underbrace{\texttt{NOT}}_{\textbf{NOT}} \right] \left\{ \underbrace{\texttt{NUMERIC}}_{\textbf{ALPHABETIC}} \right.$$

Condition de signe :

$$\begin{array}{l} \texttt{expression-arithm\'etique IS} \begin{bmatrix} \underline{\texttt{NOT}} \end{bmatrix} \begin{cases} \underline{\texttt{POSITIVE}} \\ \underline{\texttt{NEGATIVE}} \\ \underline{\texttt{ZERO}} \\ \end{array}$$

Condition de nom de condition / de position d' inverseur :

nom-de-condition

Condition de simple négative :

[NOT] conditionsimple

Condition composée :

condition
$$\left\{\frac{AND}{OR}\right\}$$
 condition ... (possibilité d' utiliser les parenthèses)

Condition de comparaison abrégée :

condition de comparaison
$$\left\{\frac{\underline{AND}}{\underline{OR}}\right\}$$
 $\left[\underline{NOT}\right]$ opérateur de comparaison objet ...

- Si la condition est remplie, instruction-1 sera exécutée, sinon instruction-2 si la clause ELSE est précisée.
- NEXT SENTENCE implique l'exécution de l'instruction consécutive à la phrase conditionnelle.
- La portée d'une instruction IF se limite soit à la locution END-IF (COBOL 85) de même niveau d'imbrication, soit au point. En cas d'imbrication, sa portée se limite à la phrase ELSE associée à l'instruction IF du niveau supérieur.
- Dans le cas de conditions imbriquées, chaque ELSE est rapporté au IF qui le précède immédiatement. Les ambiguïtés peuvent être levées si l'on précise toujours ELSE NEXT SENTENCE dans les conditionnelles incomplètes.
- Il est souhaitable de commencer une nouvelle ligne pour chaque phrase impérative et, pour les conditions imbriquées, d'aligner les phrases de même niveau sur une même colonne .
- On peut relier plusieurs conditions avec les opérateurs booléens suivants (classés par ordre de priorité): NOT, AND, OR.
- La comparaison d'opérandes non numériques se fait de gauche à droite sur le premier caractère différent et selon l'ordre lexicographique (BLANK < 0 < 1 < ... < 9 < A < B < ... < Z).
- Les champs numériques ne doivent pas être testés sur ALPHABETIC et les champs alphabétiques ne doivent pas être testés sur NUMERIC.
- Dans les conditions composées l'expression la plus à gauche peut être omise si elle ne change pas.

А	В	A AND B	A OR B	NOT (A AND B)	$(\texttt{A} \ \textbf{OR} \ \texttt{B}) \ \textbf{AND} \ \textbf{NOT} \ (\texttt{A} \ \textbf{AND} \ \texttt{B})^{ 1}$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0

Exemple 2-17

L'expression :	Correspond à :		
A > B AND NOT < C OR D	((A > B) AND (A NOT < C)) OR (A NOT < D)		
A NOT EQUAL B OR C	(A NOT EQUAL B) OR (A NOT EQUAL C)		
NOT A = B OR C	(NOT(A = B)) OR (A = C)		
NOT (A GREATER B OR < C)	NOT ((A GREATER B) OR (A < C))		
NOT(A NOT > B AND C AND NOT D)	NOT(((A NOT > B) AND (A NOT > C)) AND (NOT (A NOT > D)))		
X > A OR Y AND Z	X > A OR (X > Y AND X > Z)		

Exemple 2-18

IF ENTREE NOT NUMERIC

DISPLAY "Illegal character in numeric field !!!"

_

¹ Une manière de réaliser l'opération **XOR**.

Instructions de saut

GO TO

Interrompt le déroulement du programme et saute à un endroit déterminé.

```
GO TO [nom-de-paragraphe-1].
```

- Le programme poursuit son exécution à l'endroit précisé après GO TO.
- L'utilisation du GO TO est déconseillée (sauf pour les traitements d'exception, mais ceux-ci sont agencés par les déclaratives); préférez-lui le PERFORM. L'utilisation conjointe de GO TO et de PERFORM est à proscrire absolument (du moins pour les débutants).

GO TO DEPENDING ON

Extension de la commande précédente, elle peut être considérée comme un aiguillage. La valeur de l'identificateur donne le rang dans la liste du paragraphe qui va être exécuté. Si cette valeur est inférieure à 1 ou supérieure au nombre de paragraphes présents dans la liste, l'instruction de saut est ignorée.

```
<u>GO</u> TO nom-de-paragraphe-1 [nom-de-paragraphe-2]... nom-de-paragraphe-n DEPENDING ON identificateur.
```

- L'identificateur doit être défini en tant qu'entier numérique.
- Les paragraphes doivent tous exister dans le programme.

Exemple 2-19

```
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 choix PICTURE 9 VALUE 9.
PROCEDURE DIVISION.
PRINCIPAL SECTION.
Boucle.
   PERFORM Menu UNTIL choix = ZERO.
    DISPLAY "Bye.".
    STOP RUN.
MENU SECTION.
    DISPLAY "Entrées en stock.....(1)".
    DISPLAY "Sorties de stock.....(2)".
   DISPLAY "Fin.....(0)".
    ACCEPT choix.
    GO TO Entree Sortie DEPENDING ON choix.
    GO TO Fin-Menu.
```

```
Entree.

PERFORM Traitement-Entree.

GO TO Fin-Menu.

Sortie.

PERFORM Traitement-Sortie.

GO TO Fin-Menu.

Fin-Menu.

EXIT.

TRAITEMENT SECTION.

Traitement-Entree.

DISPLAY "TRAITMENT ENTREE".

Traitement-Sortie.


DISPLAY "TRAITMENT SORTIE".
```

Ici, on verrouille les go to à une section particulière.


Branchements modifiés - ALTER

ALTER est une instruction de branchement qui permet d'orienter le traitement vers un paragraphe ou un autre suivant le positionnement de l'aiguillage, comme le ferait un aiguillage de chemin de fer.

L'aiguillage sera composé d'un nom de paragraphe et d'une instruction GO TO. Ensuite une instruction ALTER permet de le modifier.



Il existe encore un format particulier de GO TO qui découle directement des aiguillages, et dans notre exemple ci-dessus on aurait pu écrire :



Remarque :

L'instruction ALTER est un héritage du matériel mécanographique des années 1950-1960 qui était très limité en logique de programmation. Il est reconnu, depuis de nombreuses années, que les aiguillages sont très dangereux car, en cas d'incident, on ne sait jamais quel est leur positionnement exact à un moment donné. C'est pourquoi les experts ont décidé la suppression de la clause ALTER dans le prochain standard ANS.

STOP

Cette instruction marque la fin du traitement dans un programme et sert à terminer le programme puis à rendre le contrôle des opérations au superviseur du système d'exploitation.

STOP RUN termine le programme.

STOP littéral provoque une halte du programme et l'affichage d'un message.

Appel de procédures

PERFORM

En COBOL, une procédure est identifiée par le paragraphe (ou par la section) de début et de fin, le compilateur indiquant l'adresse de retour dans la dernière instruction du paragraphe. Une fois l'exécution de la procédure terminée, le programme poursuit son déroulement juste après l'instruction PERFORM (à l'inverse de GO TO qui ne tient pas compte de cette adresse de retour).

$$\underline{\mathtt{PERFORM}}\left[\mathsf{nom-de-proc\'edure-1}\left[\left\{\!\frac{\underline{\mathtt{THROUGH}}}{\underline{\mathtt{THRU}}}\right\}\,\mathsf{nom-de-proc\'edure-2}\right]\right]$$

[phrase-impérative END - PERFORM].

- Il ne faut utiliser que des paragraphes ou que des sections, et ne pas mélanger paragraphes et sections dans l'appel de procédures.
- On peut appeler une procédure autant de fois que l'on veut ; on peut appeler une procédure dans une autre procédure. Dans ce dernier cas, la nouvelle procédure doit se situer soit entièrement à l'intérieur de la première, soit entièrement à l'extérieur, mais elle ne doit surtout pas chevaucher les limites définies pour la première procédure.
- Les appels de procédures se placent généralement au début de la PROCEDURE DIVISION et les procédures appelées en fin de programme. Ceci permet une meilleure lisibilité du programme.

PERFORM TIMES

La procédure appelée est exécutée autant de fois que l'indique la valeur précisée avant TIMES.

$$\underline{\text{PERFORM}}\left[\text{proc\'edure-1}\left[\left\{\frac{\underline{\text{THROUGH}}}{\underline{\text{THRU}}}\right\}\text{ proc\'edure-2}\right]\left\{\begin{array}{l}\text{identificateur-1}\\\text{entier-1}\end{array}\right\}\underline{\text{TIMES}}\right]$$

[phrase-impérative END - PERFORM].

- La zone de données indiquée doit être de format numérique entier et ne pas dépasser 32767.
- La modification de la zone de données dans la procédure n'aura aucun effet sur le nombre d'itérations, celui-ci étant fixé une fois pour toutes lors de l'appel.

```
Exemple 2-21

PUISSANCE.
...

MOVE 1 TO résultat.

PERFORM MULTIPLICATION N TIMES.

DISPLAY A "puissance " N " est égal à " résultat.

STOP RUN.

MULTIPLICATION.

MULTIPLY A BY résultat.
```

PERFORM UNTIL

$$\underline{\mathtt{PERFORM}}\left[\mathsf{nom-de-proc\'edure-1}\left[\left\{\frac{\mathtt{THROUGH}}{\mathtt{\underline{THRU}}}\right\}\,\mathsf{nom-de-proc\'edure-2}\right]\right]$$

$$\begin{bmatrix} \texttt{WITH} \ \frac{\texttt{TEST}}{\texttt{AFTER}} \left\{ \frac{\texttt{BEFORE}}{\texttt{AFTER}} \right\} \end{bmatrix} \ \underline{\texttt{UNTIL}} \ \texttt{condition-1}$$

phrase-impérative END - PERFORM

- Si l'on n'indique pas l'option TEST, ou si l'on précise WITH TEST BEFORE, le programme évaluera d'abord la condition avant de passer dans la boucle.
- Si on écrit WITH TEST AFTER, on exécute d'abord les instructions, puis on évalue la condition.
- Si la condition n'est jamais vérifiée, le programme bouclera indéfiniment et ne se terminera jamais. On pensera à initialiser les champs correspondants, et l'on veillera avant tout à ce que la condition puisse être vérifiée.
- Le COBOL 85 ajoute l'option *inline* permettant de préciser directement dans l'instruction la ou les phrases impératives à exécuter sous le contrôle de l'instruction PERFORM. Ceci est aussi valable pour les formats précédents. On gagne ainsi en clarté et en lisibilité.

Exemple 2-22

On désire calculer une racine carrée avec une précision de 0,01 suivant l'algorithme de calcul itératif :

$$\mathbf{x} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{x}_0 + \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{x}_0} \right)$$

```
PERFORM UNTIL ECART < 0.01

MOVE X TO X0

COMPUTE X=(X0 + (A / X0)) / 2

SUBTRACT X0 FROM X GIVING ECART
END-PERFORM.
```

PERFORM VARYING

PERFORM VARYING permet l'exécution multiple d'une procédure avec, à chaque itération, incrémentation ou décrémentation d'une variable compteur. On peut imbriquer plusieurs variables-compteurs. La procédure est répétée tant que la condition n'est pas vérifiée. Identificateur-1, 4 et 7 sont les variables compteur dont les valeurs de départ sont respectivement identificateur-2, 5 et 8. Ces variables sont incrémentées respectivement de identificateur-3, 6 et 9 jusqu'à ce que les conditions-1, 2 et 3 soient vérifiées. A l'utilisation de plusieurs variables, une variable-1 est incrémentée (ou décrémentée) seulement si la variable-2 a déjà parcouru toutes ses valeurs et que la condition pour la variable-2 est vérifiée. Dans ce cas, variable-1 prend la valeur suivante, et variable-2 est réinitialisée.

Ci-contre sont représentés le format général de l'instruction PERFORM avec l'option VARYING, ainsi que l'organigramme relatif à l'utilisation de deux conditions et la clause implicite TEST BEFORE. Remarquez qu'on peut écrire jusqu'à six AFTER imbriqués pour initialiser une table à sept niveaux.

- Tous les champs de données doivent être numériques.
- Un incrément ne peut pas avoir la valeur zéro.
- Les valeurs de tous les paramètres sont fixées avant la première exécution de la procédure, c'est-àdire qu'une modification des variables de l'instruction PERFORM n'aura aucune incidence sur le déroulement du programme.
- Après l'exécution de l'instruction PERFORM tous les champs de données contiennent leur dernière valeur d'itération.

EXIT

Permet de définir un paragraphe vide à un endroit donné du programme.

En Cobol l'adresse de retour du PERFORM est stockée sur la dernière instruction de la procédure. Comme cette adresse n'est pas visible, une technique consiste à réserver systématiquement un paragraphe que l'on nommera FIN-Procédure et qui contiendra uniquement l'instruction EXIT. Aussi, si l'on veut arrêter cette procédure (dans le cas d'une erreur, par exemple), on fera un GO TO FIN-Procédure. Si la procédure est appelée par un PERFORM, l'instruction EXIT garantit le retour normal vers l'instruction suivant le PERFORM.

- La clause EXIT doit être précédée d'un nom de paragraphe.
- Dans ce paragraphe il ne doit pas y avoir d'autres instructions.
- Si aucune procédure n'a été appelée, EXIT est considéré comme du commentaire et le programme se poursuit linéairement.

```
Exemple 2-23

...

PERFORM Cherche-Client THROUGH Fin-Recherche.
...

Cherche-Client.

DISPLAY "Recherche d'un client".

Entree-no-compte.

DISPLAY "Numéro de compte ?".

ACCEPT no-compte.

PERFORM Lire-Fichier.

IF status-fichier NOT = "00"

PERFORM Affiche-Message-Erreur

GO TO Fin-Recherche.

Affiche-Client.
...
Fin-Recherche.

EXIT.
```

Appel de modules externes

CALL

Appel de module. Le module est un autre fichier programme compilé séparément.

Le programme appelant

- L'option par défaut BY REFERENCE transmet les données de manière à ce qu'elles puissent être modifiées par le sous-programme.
- L'option BY CONTENT signifie que le sous-programme reçoit la valeur en fait une copie de l'original des données suivant CONTENT. Contrairement à BY REFERENCE, d'éventuelles modifications sur cette valeur ne seront pas répercutées dans le programme appelant.
- Après l'instruction CALL il faut toujours écrire toutes les données partagées par les deux programmes, même si l'on ne s'en sert pas pour un traitement spécifique.
- L'ordre des données lors de l'appel est déterminant et ne doit pas être changé.
- Les index de tables et les structures de fichier (FD) ne peuvent être pris comme paramètres, donc chaque module doit gérer ses fichiers indépendamment.
- Le sous programme est initialisé lors du premier appel par l'instruction CALL. Lors des éventuels appels suivants, le sous-programme reste dans l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il avait été quitté pour la dernière fois : en particulier, le contenu des zones et le positionnement des fichiers y restent fixés, sauf si une instruction CANCEL a été exécutée entre-temps dans le programme principal.
- Les options ON OVERFLOW et ON EXCEPTION ont sensiblement le même usage, si ce n'est que on overflow agit dans le cas où il n'y a pas suffisamment de place en mémoire pour charger le sous-programme en mémoire, alors que on exception est destiné à tout type d'anomalies détectées dans l'exploitation du sous-programme.

Le sous-programme

- Le module appelé doit définir dans la LINKAGE SECTION toutes les données partagées par le programme principal et le sous-programme. Les données ainsi déclarées doivent correspondre à leurs homologues dans le module appelant, où elles sont définies dans la WORKING-STORAGE SECTION². Une manière élégante de procéder est d'inclure ces définitions dans les deux fichiers à l'aide d'un COPY. Ainsi, une modification de la structure de données n'aura que peu ou pas d'incidences sur l'appel du module.
- Toutes les clauses de description de données sont admises dans la LINKAGE SECTION, à l'exception de la clause VALUE.
- Dans le module appelé, la PROCEDURE DIVISION doit être suivie de la clause :

- La PROCEDURE DIVISION doit comporter l'instruction GOBACK ou EXIT PROGRAM au lieu de STOP RUN de manière à garantir le retour au programme appelant.
- Dans le module appelé, il est interdit de faire des appels récursifs (appeler le programme appelant), ceci est aussi valable avec plusieurs modules. Lorsque le premier module appelle un deuxième module, ce dernier ne doit appeler ni le programme principal, ni le programme appelant. Pour ce genre d'acrobaties il est fortement recommandé de faire un schéma d'appels.

Remarque :

Les adresses de zones de données étant communiquées sous forme d'une table d'adresses³, il sera possible d'avoir moins de zones dans la clause USING du sous-programme que dans le programme principal. Par contre, il ne sera pas possible d'en avoir plus car le sous-programme prendrait n'importe quelle donnée au-delà de la table comme adresse de zone, ce qui peut provoquer des résultats assez imprévisibles.

Exemple 2-24

L'exemple suivant donne un aperçu de ce qu'il est possible de réaliser avec l'instruction CALL. Si l'on regarde exclusivement le programme principal, on ne sait pas comment sont gérées la lecture et l'écriture. Ces opérations sont complètement transparentes pour le programme appelant. Avec des fichiers réels, la programmation modulaire apporte ainsi plus de clarté et facilite la maintenance.

² En fait, le sous programme ne réserve pas de mémoire pour les zones définies dans la LINKAGE SECTION.

³ Avis aux cracks en assembleur : cette table est transmise par le registre général 1 de l'ordinateur.

Programme principal:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. TESTCALL.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
                PIC X(20) VALUE SPACE.
77 valeur
77 code-retour PIC XX
                           VALUE SPACE.
01 type-oper PIC 9 VALUE 1.
    88 lecture
                           VALUE 1.
                           VALUE 2.
    88 ecriture
PROCEDURE DIVISION.
Initialisation.
   MOVE "bla bla bla" TO valeur.
Appel-ss-prgm-pour-ecriture.
   MOVE 2 TO type-oper.
    CALL "sousprog" USING type-oper valeur code-retour.
    PERFORM Affiche-Operation THROUGH Affiche-Succes.
Appel-ss-prgm-pour-lecture.
   MOVE 1 TO type-oper.
    CALL "sousprog" USING type-oper valeur code-retour.
    PERFORM Affiche-Operation THROUGH Affiche-Succes.
Affichage-Valeur-recuperee.
    IF code-retour = "00"
       DISPLAY "Resultat : " valeur.
Fin-du-programme.
   STOP RUN.
Affiche-Operation.
    IF lecture
       DISPLAY "Lecture : " WITH NO ADVANCING
        DISPLAY "Ecriture : " WITH NO ADVANCING.
Affiche-Succes.
    IF code-retour = "00"
       DISPLAY "OK."
       DISPLAY "ERREUR " code-retour.
```

```
Sous-programme:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SOUSPROG.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
LINKAGE SECTION.
77 valeur
              PIC X(20) VALUE SPACE.
77 code-retour PIC XX VALUE SPACE.
01 type-oper PIC 9.
    88 lecture
                          VALUE 1.
    88 ecriture
                         VALUE 2.
PROCEDURE DIVISION USING type-oper valeur
                         code-retour.
Principal.
  IF lecture PERFORM Lit.
IF ecriture PERFORM Ecrit.
  EXIT PROGRAM.
   DISPLAY SPACE.
   DISPLAY "Entrez du texte, svp.".
   ACCEPT valeur.
   IF valeur NOT EQUAL SPACE
      MOVE ZEROES TO code-retour
      MOVE "-1" TO code-retour.
Ecrit.
   DISPLAY valeur.
  MOVE ZEROES TO code-retour.
```

CANCEL

Cette instruction libère la mémoire occupée par un ou plusieurs sous-programmes.

■ Si après l'exécution de cette instruction, on appelle à nouveau par un CALL un des sousprogrammes, celui-ci est rechargé dans son état initial. Toutes les données reprennent leur VALUE d'origine et les pointeurs de fichier sont réinitialisés.

ENTRY

Si l'entrée du sous-programme n'est pas le premier ordre de la PROCEDURE DIVISION, le point d'entrée dans le sous-programme est désigné par une clause ENTRY dont le format est le suivant :

 $\underline{\mathtt{ENTRY}}$ "Nom-symbolique-d'entrée" $\underline{\mathtt{USING}}$ identificateur-1 $\underline{\mathtt{[identificateur-2]}\dots]}$

EXIT PROGRAM

Dans un sous-programme, la terminaison est réalisée par les clauses EXIT PROGRAM et GOBACK. Lorsque le traitement passe sur une telle clause, celui-ci est automatiquement rebranché juste après l'ordre CALL du programme principal appelant.

EXIT PROGRAM.

- EXIT PROGRAM doit être la seule instruction du paragraphe.
- EXIT PROGRAM évolue de la même façon que EXIT dans un appel de procédure, c'est-à-dire que si le module est appelé par un module principal on rend la main à celui-ci, sinon EXIT PROGRAM est ignoré et le programme se poursuit linéairement. Si cela n'est pas souhaité, on peut utiliser GOBACK qui, dans ce cas, arrête l'exécution du programme.

EXTERNAL

L'attribut EXTERNAL signifie que ses enregistrements seront accessibles par tous les sous-programmes appelés par le programme principal, à condition de décrire ces enregistrements en WORKING-STORAGE SECTION des sous-programmes sous la même forme.

FD nom-de-fichier [EXTERNAL]

Description de fichier

GOBACK

Dans un sous-programme, la terminaison est réalisée par les clauses GOBACK et EXIT PROGRAM. Lorsque le traitement passe sur une telle clause, celui-ci est automatiquement rebranché juste après l'ordre CALL du programme principal appelant.

GOBACK.

■ Si le programme n'a pas été appelé par un CALL, on a un effet identique à STOP RUN.

Programmes contenus

Structure des programmes

En COBOL 85, un programme source peut contenir d'autres programmes source pouvant accéder aux ressources du programme dans lequel ils sont contenus.

```
Exemple 2-25

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG-1.
...

PROCEDURE DIVISION.
...

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG-2.
...

END PROGRAM PROG-2.
...

END PROGRAM PROG-1.
```

COMMON

Normalement, un programme contenu ne peut être appelé que par un programme qui le contient au niveau immédiatement supérieur.

L'attribut COMMON affecté au nom d'un programme contenu permet, au contraire, d'appeler ce programme depuis n'importe quel autre programme de l'entité compilée.

```
PROGRAM - ID. nom-du-programme [COMMON].
```

INITIAL

Jusqu'à présent, les données déclarées en COBOL ont toujours été de type *statique*, c'est-à-dire que l'état initial est affecté une seule fois à la compilation par la clause VALUE.

L'attribut INITIAL de la norme A.N.S. 85 affecté à un programme signifie que les données de ce programme seront de type *automatique*. Les valeurs initiales sont affectées à chaque appel du programme et les fichiers sont remis à l'état initial.

```
<u>PROGRAM - ID</u>. nom-du-programme [<u>INITIAL</u>].
```

GLOBAL

Un nom de donnée affecté de l'attribut GLOBAL est connu du programme dans lequel il est déclaré ainsi que de tous les programmes contenus dans ce programme, à condition que ce nom de donnée ne soit pas déclaré une seconde fois dans un programme contenu.

Les tableaux

Partie I - Introduction	59
Partie II - Définition de tableaux - OCCURS	59
Partie III - Accès aux éléments d'un tableau	61
Les indices Définition des index Traitement des index (SET) Index relatifs Recherches dans un tableau (SEARCH)	62 63 63
Partie IV - Différences entre indices et index	65
Partie V - Exemple : Tri bulle (bubble sort)	66

Les tableaux



Introduction

Le COBOL-85 permet de définir des tables ayant jusqu'à 7 niveaux, chaque élément pouvant être un champ ou un groupe de données. Pour implanter un tel tableau en mémoire nous avons besoin de connaître le nombre de dimensions et d'éléments qu'il comporte. Pour faire référence à un élément, il faut lui donner la position dans le tableau pour chaque dimension. Dans un tableau à trois dimensions on aura donc trois indicateurs de position. Nous verrons qu'il existe deux sortes d'indicateurs de position : les indices et les index.

Les tableaux sont particulièrement indiqués pour le traitement rapide d'un nombre peu important de données. Pour gérer des quantités massives de données on utilisera plutôt les fichiers.

Définition de tableaux

OCCURS

La clause OCCURS s'utilise dans la description des données. Une zone de données est répétée autant de fois que le précise entier-2 ou un nombre de fois compris entre entier-1 et entier-2 selon la valeur de nom-de-donnée-1.

La clause KEY donne la clé nom-de-donnée-4 et indique la méthode de tri pour la recherche rapide (SEARCH ALL), ASCENDING : croissant, DESCENDING : décroissant.

Si le tableau doit être traité selon la méthode des index, il faut préciser la clause INDEXED BY.

- L'option DEPENDING ON s'emploie lorsqu'on ne veut pas fixer tout de suite le nombre d'éléments contenus dans une table.
- entier-1 (taille minimale) doit être un entier positif inférieur à entier-2 (taille maximale). nom-dedonnée-1 doit définir un entier positif et représente la taille exacte du tableau.
- La clause OCCURS n'est pas autorisée avec les niveaux 01, 66, 77 ou 88.

Les tableaux

- La clause OCCURS et la clause VALUE s'excluent mutuellement.
- La clause PICTURE peut figurer après OCCURS uniquement si la zone de données est élémentaire ; l'ordre des clauses OCCURS et PICTURE n'a pas d'importance.
- Si la clause ASCENDING ou DESCENDING est précisée, il est convenu que le tableau soit trié sur nom-donnée-2, *mais attention*: c'est le programmeur qui est responsable du tri.
- Les noms d'index suivant INDEXED BY sont automatiquement définis en binaire par le système et ne doivent pas, par conséquent, être définis dans la WORKING-STORAGE SECTION.

Exemple 3-1

01 VECTEUR. 02 A PICTURE 9(5) OCCURS 5. 01 ADRESSES. 02 CHAMP-ADRESSES OCCURS 200. 03 nom PIC X(15). 03 prenom PIC X(15). 03 rue PIC X(20). 03 lieu-de-residence. 04 c-postal PIC 9(5). 04 ville PIC X(20). 01 EMPLOI-DU-TEMPS. 02 jour OCCURS 5. 03 heure OCCURS 8 PIC X(20). 01 TABLE. 05 libmois. 10 FILLER PIC X(9) VALUE "janvier". 10 FILLER PIC X(9) VALUE "février". 10 FILLER PIC X(9) VALUE "décembre". 05 libelle REDEFINES libmois. 10 nomois OCCURS 12 PIC X(9).

Définition d'un tableau de nom $\mbox{VECTEUR}$ avec 5 positions.

Définition d'un tableau à une dimension de nom ADRESSES comportant 200 champs d'adresses.

Tableau à deux dimensions, pour 5 jours et 8 heures par jour.

OCCURS et VALUE s'excluent mutuellement ; il est cependant possible d'initialiser un tableau à l'aide de la clause REDEFINES.

Accès aux éléments d'un tableau

Format général

```
nom-de-donn\acute{e}-1 \left\{ \begin{cases} entier-1 \\ nom-de-donn\acute{e}-2 \left[ \left\{ + ou - \right\} entier-2 \right] \dots \right\} \\ nom-d' \ index \qquad \left[ \left\{ + ou - \right\} entier-2 \right] \dots \right\} \right\}
```

- Pour un même nom de donnée on peut utiliser à la fois un indice et un index.
- Un nom de donnée indicé ou indexé ne peut lui-même être utilisé comme indice ou index¹.

Les indices

Pour traiter un tableau avec la méthode des indices, la clause INDEXED BY ne doit pas figurer après la clause OCCURS. L'accès à un élément du tableau se fait en indiquant le champ de données concerné suivi de la position de l'élément dans le tableau entre parenthèses : c'est l'indice. Ce dernier peut être donné soit directement par un littéral, soit indirectement par une variable. Le COBOL 85 permet également d'effectuer de l'indiçage relatif.

- Le nombre d'indices correspond au nombre de clauses OCCURS dans la définition du tableau.
- Les indices sont indiqués entre parenthèses et séparés par des espaces et/ou des virgules².
- La valeur d'un indice doit être supérieure à zéro et ne doit pas excéder la valeur précisée après la clause OCCURS.

Exemple 3-2

```
DISPLAY A (1) A (2) A (3) A (4) A (5).

ou
DISPLAY VECTEUR.

MOVE 15 TO I.
DISPLAY CHAMP-ADRESSES (I).
...
DISPLAY c-postal (I) ville (I).

ou
DISPLAY lieu-residence (15).

MOVE "COBOL" TO heure (3 5).
```

Affichage des cinq éléments de la table VECTEUR. Dans les deux cas les valeurs sont affichées sur une ligne de l'écran.

Affichage de la quinzième adresse du tableau d'adresses à l'aide d'un indice I défini en WORKING-STORAGE SECTION.

Affichage du code postal et de la ville du

Affichage du code postal et de la ville du quinzième champ dans le tableau.

Ajout du cours "COBOL" dans l'emploi du temps à la cinquième heure du troisième jour

Les tableaux

¹ L'écriture A (B (I)) est incorrecte.

² Les règles d'écriture étant assez étriquées, l'utilisation des virgules est déconseillée.

Définition des index

Pour traiter un tableau avec la méthode des index, la clause INDEXED BY doit figurer après la clause OCCURS. L'accès à un élément du tableau se fait de la même façon qu'avec un indice.

- Si l'on prévoit de gérer un tableau à plusieurs dimensions avec la méthode des index, chaque dimension doit être pourvue de la clause INDEXED BY.
- On peut éventuellement retrancher ou ajouter un entier à un index (voir *index relatifs*).
- Les index sont séparés par des espaces ou par des virgules.
- La valeur d'un index doit être de format entier numérique supérieur à zéro et ne doit pas dépasser les limites du tableau définies par OCCURS.
- La valeur d'un index peut être fixée ou modifiée uniquement par les instructions SET, SEARCH et PERFORM (les opérations directes sur les index ne sont pas autorisées).
- Les index ne doivent pas être redéfinis dans la WORKING-STORAGE SECTION car ils sont définis automatiquement par l'ajout de la clause INDEXED BY. Cependant, il est possible de définir des données en USAGE INDEX. Dans ce cas, les clauses BLANK WHEN ZERO, JUSTIFIED, PICTURE, VALUE, SYNCHRONIZED sont interdites.

Exemple 3-3

```
Définition d'un tableau de nom
01 VECTEUR.
    02 A PICTURE 9(5) OCCURS 5 INDEXED BY I.
                                                      VECTEUR avec 5 positions.
                                                      Définition d'un tableau à une
01 ADRESSES.
    02 CHAMP-ADRESSES OCCURS 200 INDEXED BY I.
                                                      dimension de nom ADRESSES
       03 nom
                           PICTURE X(15).
       03 prenom
                           PICTURE X(15).
                                                      comportant 200 champs d'adresses.
       03 rue
                           PICTURE X(20).
       03 lieu-de-residence.
            04 c-postal PICTURE 9(5).
            04 ville
                           PICTURE X(20).
01 EMPLOI-DU-TEMPS.
                                                      Tableau à deux dimensions, pour
    02 jour OCCURS 5 INDEXED BY I.
                                                      5 jours et 8 heures par jour.
        03 heure OCCURS 8 INDEXED BY J
                  PICTURE X(20).
                                                      Cette matrice à 3 dimensions
01 TAB.
    02 A OCCURS 5 INDEXED BY I.
                                                      comporte 5 \times 20 \times 10 = 1000
        03 B OCCURS 20 INDEXED BY J.
             04 C OCCURS 10 INDEXED BY K
                                                      éléments × 5 positions alpha-
                  PICTURE X(5).
                                                      numériques = 5000 caractères.
```

Traitement des index (SET)

Alors qu'avec la méthode des indices on pouvait utiliser les instructions de base du COBOL pour initialiser et modifier ces indices, les index nécessitent des instructions particulières, ceci étant dû à leur format binaire interne. Pour le traitement des index il faut utiliser l'instruction SET.

$$\underline{\mathtt{SET}} \ \mathtt{nom-d'index-4} \ \left[\mathtt{nom-d'index-5} \right] \ \ldots \ \left\{ \underline{\underline{\mathtt{DOWN}}} \right\} \ \underline{\mathtt{BY}} \ \left\{ \begin{aligned} \mathtt{identificateur-4} \\ \mathtt{entier-2} \end{aligned} \right\}.$$

- Tous les noms d'index doivent être définis dans une clause INDEXED BY.
- Si identificateur-1 n'est pas en USAGE INDEX, on ne peut utiliser ni identificateur-3, ni entier-1. identificateur-1 prendra pour valeur le rang correspondant à la valeur de nom-d'index-3.
- Le contenu de nom-d'index-4 (nom-d'index-5) est augmenté (UP) ou diminué (DOWN) de la valeur correspondant au rang indiqué par la valeur d'entier-2 ou d'identificateur-4.
- Rappelons que la valeur d'un index doit être supérieure à zéro et ne doit pas dépasser les limites du tableau définies par OCCURS.

Index relatifs

Si l'on ajoute ou si l'on soustrait à l'index un littéral numérique, alors on parle d'indexation relative.

Exemple 3-4

On veut faire la somme des carrés $1^2 + 2^2 + ... + I^2$ pour I allant de 1 à 100. Les valeurs seront stockées dans un tableau indexé. Pour le calcul nous avons besoin d'une autre variable II, car les index ne sont pas permis dans l'instruction COMPUTE. La méthode utilisée travaille récursivement en ajoutant à la dernière somme des carrés le terme I^2 (=II 2).

```
WORKING-STORAGE SECTION.

01 II PICTURE 999.

01 TABLEAU.

02 SOMME OCCURS 100 INDEXED BY I PICTURE 9(8).

PROCEDURE DIVISION.

TRAITEMENT.

MOVE 1 TO SOMME (1).

PERFORM ADDITION VARYING I FROM 2 BY 1 UNTIL I > 100.

STOP RUN.

ADDITION.

SET II TO I.

COMPUTE SOMME (I) = SOMME (I - 1) + II * II.
```

Recherches dans un tableau (SEARCH)

Le traitement indexé permet des recherches rapides dans un tableau. Pour ce faire on utilise une des deux formes de SEARCH, la première étant une recherche linéaire, la seconde (SEARCH ALL) une recherche binaire (ou dichotomique) qui nécessite un tableau trié. Dans la recherche linéaire, l'index est incrémenté jusqu'à ce que la condition indiquée après WHEN soit vérifiée. Si la condition n'est vérifiée pour aucune des valeurs du tableau, c'est la phrase impérative suivant AT END qui est exécutée.

- L'identificateur indiqué après SEARCH doit être défini en WORKING-STORAGE SECTION avec les clauses OCCURS et INDEXED BY.
- La recherche se fait dans tous les cas sur le premier index de la clause INDEXED BY. La clause VARYING permet d'ajouter un compteur additionnel ou un autre index qui sera incrémenté durant la recherche.
- La recherche commence avec la valeur actuelle de l'index du tableau.
- La phrase impérative après la clause AT END est exécutée en cas de recherche infructueuse.
- La clause NEXT SENTENCE implique la poursuite normale du programme.

```
Exemple 3-5
```

```
TABLEAU.
       CHAMP-ADRESSES OCCURS 1000 INDEXED BY I.
       03 nom PICTURE X(10).
       03 rue
                     PICTURE X(20).
                                                        Recherche linéaire
       03 lieu
                     PICTURE X(20).
SEARCH CHAMP-ADRESSES AT END DISPLAY "Nom non trouvé!"
     WHEN nom (I) = "DUPONT" DISPLAY CHAMP-ADRESSES.
01
  TABLEAU.
   02 CHAMP-ADRESSES OCCURS 1000 INDEXED BY I
          ASCENDING KEY IS nom.
       03 nom PICTURE X(10).
                                                        Recherche binaire
       03 rue
                     PICTURE X(20).
                     PICTURE X(20).
                                                        (dichotomique)
SEARCH ALL CHAMP-ADRESSES AT END DISPLAY "Non trouvé!"
     WHEN nom (I) = "DUPONT" DISPLAY CHAMP-ADRESSES.
```

Remarque :

Alors que pour une recherche linéaire sur N éléments il faut au plus N itérations, la recherche binaire (dichotomique) permet de trouver le résultat dans le même tableau trié après au plus $LOG_2(N)$ itérations. Ceci est particulièrement intéressant si l'on n'est pas sûr de trouver la valeur recherchée. En prenant l'exemple d'un tableau de 1000 éléments, la recherche binaire ne ferait que 10 itérations contre 1000 pour la recherche linéaire.

Différences entre indices et index

- Le traitement des tableaux par la méthode des index est environ 40 % plus rapide que par les indices³.
- Les index sont définis automatiquement par la clause INDEXED BY, alors que les indices doivent être définis normalement en WORKING-STORAGE SECTION.
- Pour le traitement des index il faut utiliser une instruction spécifique : SET.

Remarque concernant l'utilisation de l'instruction SET:

Lorsque l'on écrit :

SET A TO B

c'est A qui va prendre la valeur de B (A \leftarrow B). Or on a parfois tendance à confondre ce processus avec l'affectation MOVE A TO B (A \rightarrow B). Voici un truc mnémotechnique pour ne plus se tromper :

Quelle est la variable qui va être modifiée ? SET A ...

Les tableaux 65

³ Si toutefois ceux-ci ne sont pas déclarés en USAGE COMPUTATIONAL.

Exemple: Tri bulle (bubble sort)

Ce tri a l'avantage d'être simple et utilisable dans tous les contextes. Ici des nombres sont lus dans une table à partir d'un fichier. On compare ensuite les deux premiers éléments. Si le premier est supérieur au second, on les inverse. Ce traitement se poursuit avec les éléments suivants jusqu'à ce que l'on soit arrivé à la fin du tableau. Le premier élément du tableau est maintenant le plus petit. On procède de même avec le deuxième élément, et ainsi de suite...

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. TRIBULLE.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT F-NOMBRES ASSIGN TO DISK "nombres".
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD F-NOMBRES.
   un-nombre PICTURE 99.
WORKING-STORAGE SECTION.
  val-temp PICTURE 99 VALUE ZERO.
   drapeau PICTURE 9 VALUE ZERO.
    88 FIN
                         VALUE 1.
   TABLEAU.
    02 element OCCURS 100 INDEXED BY i j haut PICTURE 99.
PROCEDURE DIVISION.
Principal.
    OPEN INPUT F-NOMBRES.
    READ F-NOMBRES AT END MOVE 1 TO drapeau.
    PERFORM Lit-Nombre VARYING i FROM 1 BY 1 UNTIL FIN OR i > 99.
    CLOSE F-NOMBRES.
    SET i DOWN BY 1.
    PERFORM Bubble-Sort VARYING haut FROM i BY -1 UNTIL haut < 2
                        AFTER j FROM 1 BY 1 UNTIL j = haut.
    PERFORM Affiche-Nombre VARYING j FROM 1 BY 1 UNTIL j > i.
    STOP RUN.
Lit-Nombre.
    MOVE un-nombre TO element (i).
    READ F-NOMBRES AT END MOVE 1 TO drapeau.
Bubble-Sort.
    IF element (j) > \text{element } (j + 1)
        MOVE element (j) TO val-temp
        MOVE element (j + 1) TO element (j)
        MOVE val-temp
                          TO element (j + 1).
Affiche-Nombre.
    DISPLAY element (j) " " WITH NO ADVANCING.
```

Partie I - Généralités	69
Notion de fichier Les différentes formes d'organisation Les différentes formes d'accès Modifications Dégénérescence de l'organisation par modifications	69 69 72
Partie II - Description de fichiers	74
SELECT	74
FILE DESCRIPTION (FD)	76
Partie III - Instructions pour la gestion des fichiers	78
AT END	78
CLOSE	78
DELETE	79
INVALID KEY	79
OPEN	
READ	80
	81
START	
WRITE	
Tableau de synthèse	
Exemple : Fichier mouvement	83
Partie IV - Tri-fusion	89
SORT	89
RELEASE	91
RETURN	91 99



Généralités

Notion de fichier

Un fichier est la représentation d'une structure de données abstraite. Un fichier séquentiel, par exemple, est une forme de représentation d'une liste chaînée. Un tel fichier regroupe une collection de valeurs de même type ; ces valeurs s'appellent des enregistrements logiques. L'intérêt des fichiers est qu'ils procurent des espaces de mémorisation quasi infinis et permanents (rémanence).

Les différentes formes d'organisation

Séquentielle Les éléments sont physiquement représentés de manière consécutive et sont généralement contigus (bandes, cartes). L'accès est uniquement séquentiel.

Séquentielle indexée Les éléments sont encore consécutifs mais il existe une table d'index permettant d'accéder directement à chaque enregistrement. Ce type de rangement permet d'accéder au fichier soit séquentiellement, soit directement par une clé.


Directe, relative ou sélective Il n'y a pas de table d'indexation, mais une clé à travers laquelle on recherche l'élément désiré. Le rangement physique peut être partiellement consécutif mais on ne peut pas en tenir compte. Les éléments sont soit chaînés entre eux (la clé, si elle existe, servant à reconnaître l'élément cherché), soit rangés à des adresses connues que l'on sait calculer (hash code).

Les différentes formes d'accès

Accès séquentiel

L'accès séquentiel sera souvent utilisable, il est simple d'emploi en organisation séquentielle ou séquentielle indexée et plus complexe ailleurs. Partant d'une extrémité du fichier, on le balaie article par article. Pour retrouver un article sur un fichier non trié, il faut alors en moyenne n/2 consultations, où n est le nombre d'articles présents. Si le fichier est rangé en séquentiel, la conservation de l'adresse de l'article courant fournit automatiquement l'article suivant.

En séquentiel indexé, il faut balayer l'ensemble de la table d'index, puis tous les blocs, car les enregistrements ne sont pas nécessairement écrits *physiquement* dans l'ordre des clés, mais - plus logiquement - dans l'ordre de création (les enregistrements sont alors chaînés entre eux afin de maintenir *l'ordre* pour la clé). Mais rassurez-vous, en COBOL vous n'aurez pas à gérer de telles subtilités.



fichier indexé

à l'intérieur d'un bloc le rangement des articles se fait de manière contiguë ou par chaînage (dans l'ordre des clés)

MOVE 6 TO clé.
READ fichier-indexé INVALID KEY DISPLAY "Article non trouvé !".

On accède au bloc où se trouve l'article grâce à la table d'index. Celle-ci contient la valeur de la clé la plus forte de chaque bloc. Ensuite, à l'intérieur d'un bloc, on recherche séquentiellement l'article (d'où le nom de séquentiel indexé).

Exemple 4-1 : recherche de l'article 6

Table d'index :article 6 > article 4l'article 6 ne se trouve pas dans le bloc 1

article 6 < article 8 l'article 6 se trouve dans le bloc 2

Bloc 2: article 6 >article 5 recherche séquentielle

article 6 == article 6 article trouvé!

Accès direct


Comme son nom le laisse supposer, cet accès donne directement l'article cherché sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du reste du fichier. Mais si le terme employé est simple, il recouvre en fait de nombreuses méthodes.

On peut accéder à l'élément soit par son adresse, soit après un calcul qui donne immédiatement cette adresse (accès calculé par adressage direct), soit après un calcul qui fournit l'index d'un élément d'une table d'adresse (accès calculé avec adressage indirect). Une autre façon de faire serait d'utiliser une méthode dichotomique. Le fichier doit être trié, et pour ne pas perdre de temps, il faut pouvoir travailler sur des tables d'index en mémoire. L'avantage de l'accès dichotomique est de ramener le nombre moyen de consultations pour trouver un élément à $\log_2(n)$.

En résumé, le mode d'accès direct peut être soit prédéfini, le programmeur n'ayant pas à reprogrammer la méthode mais seulement à utiliser le cadre fourni (séquentiel indexé et accès direct sur la table d'index), soit totalement à définir et à programmer.

Exemple 4-2

On veut stocker la liste des employés d'une entreprise qui sont identifiés par leur numéro INSEE. Il n'est cependant pas possible de réserver un enregistrement physique pour tous les numéros INSEE existants. On décide donc de réserver 100 enregistrements physiques identifiés par un pseudo numéro. Un hash-code très simple se calcule de la manière suivante : On divise le numéro INSEE par le nombre premier immédiatement inférieur à la dimension de l'espace total (dans notre cas ce nombre est 97).



Comme il existe plus de numéros INSEE que d'emplacements physiques, il se peut qu'à deux numéros INSEE corresponde un seul et même pseudo-numéro. On incrémente alors le rang de l'élément que l'on veut ajouter jusqu'à trouver un pseudo-numéro non utilisé (donc un emplacement libre). En fin de fichier on repart à 1, dès lors la nouvelle clé se calcule : (ancienne clé modulo la taille du fichier) + 1. Si par la suite on revient à la position initiale, cela signifie qu'il n'y a plus de place dans l'organisation du fichier. Dans ce cas, il y a deux solutions :

La première consiste à gérer un *tas* en fin de fichier (pour ce faire, on utilisera les pseudo-numéros audessus de 100). Etant donné qu'il faudra parcourir l'ensemble du fichier pour trouver cet article, nous conseillons de chaîner cet article avec l'article précédent (pseudo-numéro immédiatement inférieur). La seconde - plus recommandable - consiste à restructurer entièrement le fichier en lui accordant cette fois 200 emplacements au lieu de 100.

Accès dynamique

L'accès dynamique est la combinaison des deux précédents. Le COBOL permet à la fois l'accès séquentiel et l'accès indexé sur des fichiers d'organisation relative ou indexée, et cela sans réouverture du fichier. Il s'agit là d'une méthode très souple et très pratique pour la recherche d'un groupe de données triées. On fait un premier accès direct par la clé, puis on lit les enregistrements suivants en séquentiel.

Modifications


Le COBOL offre des fonctions très puissantes permettant de réaliser toutes sortes de modifications sur des fichiers. Toutefois, il est fondamental de connaître les mécanismes sous-jacents utilisés par le système.

Ajout

Lorsque l'organisation est consécutive, les seules adjonctions faciles à faire sont celles en tête ou en queue de fichier. Sinon il faut créer la place, soit en rompant la contiguïté par un jeu de pointeurs (adjonction en verrue), soit en recopiant le fichier. Dans le dernier cas, on utilisera la technique des *fichiers mouvement* où les modifications sont triées dans le même ordre que les articles du fichier maître ; cela permet de faire toutes les opérations lors d'une seule recopie¹.

Sur un fichier aléatoire, il suffit de trouver un espace libre et de mettre à jour le moyen de le retrouver. Cela peut impliquer l'adjonction d'un élément rangé dans une table d'index ou la mise à jour d'un pointeur (organisation chaînée).

Exemple 4-3



Suppression

Opération symétrique de la précédente, elle est néanmoins plus facile à réaliser car elle ne nécessite pas la recherche d'espace libre. Elle consiste généralement à indiquer dans un octet prévu à cet effet que l'article associé n'existe plus. Dans le cas d'une représentation chaînée, on fait une mise à jour de pointeurs.

En adoptant ce système, nous ne libérons pas vraiment l'espace occupé par le fichier. Il faut alors prévoir périodiquement une libération effective, sinon on risque de manquer de place sur le support. Sur une bande, ce sera par recopie des seuls articles vivants; sur un disque, par une procédure généralement automatique de retassement (garbage collect).

Mise à jour

Elle nécessite une éventuelle modification de la longueur de la zone occupée par l'article. Si on ne dispose pas de l'espace nécessaire, il faut ajouter le nouvel élément modifié puis supprimer l'ancien.

-

¹ cf. exemple page 83

Notions avancées

Confidentialité des données.

Le format des fichiers relatifs est similaire à celui des fichiers séquentiels, à l'exception d'un octet de contrôle qui se trouve à la fin de l'enregistrement. Lorsqu'on détruit un enregistrement, cet octet passe de la valeur hex 0A (l'enregistrement existe et peut être accédé par le programme) à hex 00 (l'enregistrement a été détruit et ne peut pas être accédé par le programme). Cependant les données se trouvent toujours dans le fichier à leur position originale. Il est possible de les lire en déclarant le fichier comme étant un fichier séquentiel avec la taille d'un enregistrement égal à n + 1 (n est la longueur d'un enregistrement du fichier relatif). Si pour des raisons de sécurité on veut s'assurer que les données sont inaccessibles, il faut écrire par-dessus les données avant de les « détruire ».

Dégénérescence de l'organisation par modifications


Nous venons de voir qu'à la suite d'adjonctions, le programme peut être amené à transformer progressivement la composition d'un fichier, de même que les suppressions le transforment peu à peu en gruyère. Lors d'organisations directes ou chaînées, les divers éléments qui sont liés les uns aux autres peuvent finalement être très dispersés sur le support. L'espace finit aussi par se morceler en ne laissant comme zone libre que des morceaux trop petits pour être utilisés.

La modification de taille des enregistrements du fichier consécutif, la multiplication des zones de débordement² (auxquelles on accède par pointeur) et donc l'augmentation du volume que celles-ci occupent, conduisent souvent à un doublement de la taille du fichier initial.

Tous ces phénomènes de dégénérescence doivent être périodiquement éliminés par la cure de jouvence des fichiers qui est leur **réorganisation**. Cela consiste à optimiser l'implantation en fonction du nouveau fichier, à libérer l'espace disponible, à retrouver l'organisation principale choisie.

Exemple 4-4

Avant



L'espace disque est très morcelé, on remarque des adjonctions en verrue et des trous dans certains blocs qui correspondent à des enregistrements supprimés.

Après

- 1							
1	2	3	4	5	6		
7	1	2	3	4	5		
6	7						

Les blocs sont a présent rangés dans l'ordre, l'accès aux données sera plus rapide.

² cf. page 71 (gestion d'un tas)

Description de fichiers

SELECT

Chaque fichier que l'on veut utiliser ou créer dans le programme doit être défini dans la INPUT-OUTPUT SECTION de la ENVIRONMENT DIVISION. La définition se fait par l'inclusion dans le paragraphe FILE-CONTROL de la clause SELECT.

```
<u>INPUT - OUTPUT SECTION</u>.
FILE - CONTROL.
```

Fichiers séquentiels

<u>SELECT</u> [OPTIONAL] nom-de-fichier <u>ASSIGN</u> TO nom-de-fichier-externe-1 [nom-de-fichier-externe-2]...

$$\begin{bmatrix} ext{RESERVE} & ext{entier-1} & ext{AREA} \\ ext{AREAS} \end{bmatrix}$$

ORGANIZATION IS SEQUENTIAL ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

[FILE STATUS IS nom-de-donnée-3].

Fichiers indexés

<u>SELECT</u> [OPTIONAL] nom-de-fichier <u>ASSIGN</u> TO nom-de-fichier-externe-1 [nom-de-fichier-externe-2]...

$$\left[rac{ exttt{RESERVE}}{ exttt{AREAS}}
ight]$$
 entier-1 $\left[egin{matrix} ext{AREAS} \ ext{AREAS} \end{bmatrix}
ight]$

$$\underline{ \text{ORGANIZATION IS INDEXED} } \left[\underline{ \text{ACCESS}} \text{ MODE IS } \left\{ \underline{ \frac{\text{SEQUENTIAL}}{\text{RANDOM}}} \right\} \right]$$

RECORD KEY IS nom-de-donnée-1

[ALTERNATE RECORD KEY IS nom-de-donnée-2 [WITH DUPLICATES]]...

[FILE STATUS IS nom-de-donnée-3].

Fichiers relatifs

SELECT [OPTIONAL] nom-de-fichier ASSIGN TO [nom-de-fichier-externe-1]...

$$\left[\frac{ ext{RESERVE}}{ ext{AREAS}} \right]$$
 entier-1 $\left[\frac{ ext{AREAS}}{ ext{AREAS}} \right]$

ORGANIZATION IS RELATIVE

```
 \begin{bmatrix} \underline{\text{ACCESS MODE IS}} & \underbrace{\left\{ \frac{\text{SEQUENTIAL}}{\left\{ \frac{\text{RANDOM}}{\text{DYNAMIC}} \right\}} \underbrace{\left\{ \frac{\text{RELATIVE}}{\text{KEY IS nom-de-donnée-1}} \right\} \right\} }_{\text{FILE STATUS IS nom-de-donnée-3}}
```

- Les paramètres par défaut sont : organisation séquentielle, accès séquentiel.
- On peut utiliser le même nom de fichier interne que le nom de fichier externe.
- Un même fichier ne peut être déclaré qu'une seule fois et à chaque déclaration doit correspondre un seul paragraphe FD (file description).
- Le mot clé OPTIONAL indique qu'un fichier d'entrée n'est pas forcément présent. Dans ce cas, les instructions impératives suivant AT END sont exécutées lors de la première instruction READ.
- La clause RESERVE indique le nombre de zones tampon d'entrée-sortie affectées au fichier.
- La clause PADDING permet, en COBOL 85, de définir un caractère de remplissage pour compléter les blocs non intégralement remplis.
- La clause RECORD DELIMITER précise la façon dont la longueur des enregistrements variables est déterminée.
- Les modes d'accès RANDOM et DYNAMIC s'utilisent pour les fichiers d'organisation relative (accès direct) ou indexée. Le mode d'accès DYNAMIC permet en plus l'accès séquentiel.
- Pour un fichier indexé ou relatif, il faut préciser la clause RELATIVE KEY (fichier relatif) ou RECORD KEY (fichier indexé); nom-de-donnée-1 est de format numérique entier non signé.
- ALTERNATE KEY: avec les fichiers indexés, on a la possibilité d'avoir une clé secondaire³. La clause WITH DUPLICATES indique que la clé est multiple⁴.
- Le nom-de-donnée-3 doit être défini dans la WORKING-STORAGE SECTION au format XX. Ce champ est très important puisqu'il contiendra un code retour après chaque accès au fichier.

Exemple 4-5

SELECT FICHIER-SEQ ASSIGN TO "fich1" FD FICHIER-SEQ.
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL 01 CHAMP-SEQ.
ACCESS IS SEQUENTIAL 02 NOM PIC X(10).
FILE STATUS IS fichier-seq-st. 02 PRENOM PIC X(15).
02 NUM-TEL PIC X(12).

³ Par exemple, un fichier de personnel ordonné suivant les matricules croissants comme clé principale peut aussi être classé suivant l'ordre alphabétique des noms de personnes comme clé secondaire.

⁴ S'il existe plusieurs personnes de même nom.

Exemple 4-6

```
SELECT FICHIER-IDX ASSIGN TO "fich3"
                                         FD FICHIER-IDX.
ORGANIZATION IS INDEXED
                                         01 CHAMP-IDX.
ACCESS IS RANDOM
                                             02 TITRE
                                                         PIC X(20).
RECORD KEY IS TITRE
                                             02 DATE1
                                                         PIC X(8).
                                             02 VALEUR PIC S9(6)V99.
FILE STATUS IS fichier-idx-st.
SELECT FICHIER-REL ASSIGN TO "fich2"
                                         FD FICHIER-REL.
ORGANIZATION IS RELATIVE
                                         01
                                             CHAMP-REL.
ACCESS MODE IS RANDOM
                                                          PIC X(30).
                                             02 CLIENT
RELATIVE KEY IS JOUR
                                                          PIC X(80).
                                             02
                                                 MENU
                                                          PIC 9(6)V99.
FILE STATUS IS fichier-rel-st.
                                                 PRIX
```

Attention: JOUR sera à définir dans la WORKING-STORAGE SECTION, et non dans la rubrique.

FILE DESCRIPTION (FD)

Pour chaque fichier défini dans la ENVIRONMENT DIVISION il faut décrire sa structure. Ceci se fait dans la FILE SECTION de la DATA DIVISION. Les règles sont les mêmes que pour la définition de données dans la WORKING-STORAGE SECTION.

```
DATA DIVISION.

FILE SECTION.

FD nom-de-fichier

BLOCK CONTAINS [entier-1 TO] entier-2 {RECORDS (CHARACTERS)}

[RECORD CONTAINS [entier-3 TO] entier-4 CHARACTERS]

[LABEL RECORD IS (STANDARD) (MITTED)]

[VALUE OF nom-de-réalisateur-1 IS (nom-de-donnée-1) (1 titéral-1) (1 nom-de-réalisateur-2 IS (nom-de-donnée-2) (1 titéral-2) (1 titér
```

- FD est l'abréviation de **F**ile **D**escription et nom-de-fichier est un nom symbolique que le programmeur affecte au fichier considéré ; il doit correspondre au nom de fichier interne de la phrase SELECT.
- La clause BLOCK CONTAINS indique l'utilisation de blocs d'enregistrement. Elle permet également de définir la dimension de ces blocks.
- La clause RECORD CONTAINS sert à indiquer la longueur des enregistrements logiques.
- La clause LABEL RECORD donne des informations sur les labels (enregistrements spéciaux destinés à identifier avec précision les fichiers). OMITTED signifie que le fichier n'a pas de label (c'est le cas pour PRINTER) et STANDARD indique que l'on laisse au système d'exploitation le soin de gérer les labels.
- La clause DATA désigne la structure d'enregistrement associée au fichier.
- La clause LINAGE offre des possibilités de mise en page.

Remarques :

- Les clauses LABEL RECORD et DATA RECORD devraient disparaître dans la prochaine norme.
- Rappelons que la clé relative (RELATIVE KEY) ne se définit pas dans une rubrique du fichier.

Exemple 4-7

Les noms de fichiers sont fixés une fois pour toutes dans la phrase SELECT. Si l'on décide de renommer un fichier il faudra recompiler tous les programmes qui l'utilisent. Dans une entreprise qui développe des centaines de programmes cela est impensable, il faut donc trouver un moyen de gérer dynamiquement les noms des fichiers. En voici un exemple⁵.

```
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT MYFILE ASSIGN TO DISK.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
   MYFILE VALUE OF FILE-ID IS FILE-NAME.
    enreg.
    02 champ PIC X(80).
WORKING-STORAGE SECTION.
77 FILE-NAME PIC X(25).
PROCEDURE DIVISION.
Saisie-Nom-Fichier.
    DISPLAY "Nom du fichier ? " WITH NO ADVANCING.
    ACCEPT FILE-NAME.
Traitement-du-Fichier.
    OPEN OUTPUT MYFILE.
```

 $^{^{5}}$ Cette syntaxe est spécifique au COBOL MICRO FOCUS.

Instructions pour la gestion des fichiers

AT END

Après chaque instruction de lecture sur les fichiers séquentiels ou les fichiers indexés en accès séquentiel on peut écrire la clause AT END. Si l'on a atteint la fin de fichier, la phrase impérative est exécutée.

- Une fois la phrase impérative exécutée, il ne faut plus traiter d'enregistrement. En fait, le programme a essayé de lire la fin de fichier et cela n'a rien donné, donc le contenu du champ est imprévisible.
- Cette clause ne nécessite pas la définition explicite du FILE STATUS.

CLOSE

Fermeture d'un fichier. Les opérations d'entrées-sorties étant réalisées avec des tampons, les dernières opérations ne seront sans doute effectuées qu'après l'instruction CLOSE. C'est aussi à ce moment-là que sont modifiées les tables d'index. Il est donc fortement conseillé de refermer les fichiers le plus rapidement possible après chaque opération d'entrée-sortie. En effet, lors d'un arrêt impromptu du système, on risque de perdre des données si les fichiers ne sont pas fermés.

$$\underbrace{\text{CLOSE nom-de-fichier-1}}_{\left\{\begin{array}{l} \text{CLOSE nom-de-fichier-1} \\ \end{array}\right. \left\{\begin{array}{l} \underbrace{\left\{\begin{array}{l} \text{REEL} \\ \text{UNIT} \end{array}\right\}}_{\left\{\begin{array}{l} \text{FOR } \text{REMOVAL} \\ \end{array}\right\}} \\ \underbrace{\left\{\begin{array}{l} \text{NO REWIND} \\ \text{LOCK} \end{array}\right\}}_{\left\{\begin{array}{l} \text{LOCK} \end{array}\right\}} \\ \end{array}\right\}$$

$$\begin{bmatrix} & & \\ &$$

- REEL et UNIT indiquent que le fichier est implanté physiquement sur plusieurs bobines magnétiques (REEL) ou unités (UNIT). A la fermeture du fichier, la bobine en cours est rembobinée. Avec la clause FOR REMOVAL, le système d'exploitation est informé du démontage de cette bobine.
- L'option NO REWIND a pour effet de laisser la bobine dans sa position courante (pas de rembobinage).
- L'option LOCK interdit toute nouvelle ouverture du fichier concerné durant l'exécution du même programme.

DELETE

Destruction logique d'un enregistrement d'un fichier indexé ou relatif.

```
DELETE nom-de-fichier RECORD

[INVALID KEY instruction-impérative-1]

[NOT INVALID KEY instruction-impérative-2]

[END - DELETE].
```

- L'instruction DELETE n'est pas autorisée avec les fichiers séquentiels.
- Le fichier doit être ouvert en mode I-0.
- La clause INVALID KEY ne doit pas figurer pour les fichiers d'organisation indexée en accès séquentiel, dans tous les autres cas elle est obligatoire.
- Dans le cas de fichiers d'organisation indexée en accès séquentiel, l'instruction DELETE doit être précédée d'une instruction READ (lecture) réussie.
- Le contenu de la structure de données décrite en FILE SECTION reste inchangé.
- Les enregistrements ne sont jamais détruits physiquement, mais marqués par un octet de contrôle⁶.

INVALID KEY

Après toute instruction d'entrée-sortie sur les fichiers indexés ou relatifs on peut rajouter la clause INVALID KEY. Si l'accès à un enregistrement est sans succès, la phrase impérative est exécutée.

- Cette clause ne nécessite pas la définition explicite du FILE STATUS.
- La clause INVALID KEY n'est pas autorisée avec les fichiers séquentiels, en revanche elle est fortement recommandée pour les fichiers indexés et relatifs.
- En COBOL 85, la clause NOT INVALID KEY permet de spécifier la ou les actions à effectuer si l'on ne détecte pas d'erreur dans l'exécution de l'instruction.

Les causes d'erreur les plus fréquentes sont :

pour les fichiers relatifs : dépassement des limites du domaine

pour les fichiers indexés : clé double, inconnue, non consécutive en écriture séquentielle

_

⁶ cf. page 73

OPEN

Ouverture /création de fichiers

```
 \frac{\left[ \underbrace{\text{INPUT} \text{ fich-1}}_{\text{NO rewind}} \right] \left[ \underbrace{\text{Fich-2}}_{\text{WITH NO REWIND}} \right] \left[ \underbrace{\text{Fich-2}}_{\text{WITH NO REWIND}} \right] \dots }_{\text{OUTPUT} \text{ fich-3}} \left[ \underbrace{\text{WITH NO REWIND}}_{\text{NO REWIND}} \right] \left[ \underbrace{\text{Fich-4}}_{\text{WITH NO REWIND}} \right] \dots }_{\text{I - O nom-de-fichier-5}} \left[ \underbrace{\text{nom-de-fichier-6}}_{\text{Inom-de-fichier-8}} \dots \right] \dots
```

- Le fichier est ouvert en lecture (INPUT), écriture (OUTPUT) ou en lecture et écriture (I-O). EXTEND est autorisé uniquement avec les fichiers séquentiels et permet d'ajouter des enregistrements en fin de fichier.
- Si le fichier n'existe pas et qu'il est ouvert en INPUT ou I-O, il est créé automatiquement, autrement on provoque une erreur.
- *Attention :* Si le fichier existe, l'ouverture en OUTPUT a pour conséquence la perte de toutes les données, le fichier étant réinitialisé pour permettre l'ajout de nouvelles données.
- L'option REVERSED ne peut être utilisée qu'avec un fichier séquentiel enregistré sur une seule bobine ou unité. Quand on l'indique, le fichier est positionné à sa fin lors de l'ouverture. Les articles sont ensuite délivrés par l'instruction READ dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en commençant par le dernier article.
- WITH NO REWIND: De même, cette option ne s'applique qu'aux fichiers séquentiels placés sur une seule bobine ou unité. Le fichier doit être positionné à son début. Lors de l'exécution de l'instruction OPEN, il n'y a pas rembobinage du fichier.

READ

Lecture d'enregistrements.

```
READ nom-de-fichier [NEXT] RECORD [INTO identificateur]

[AT END instruction-impérative-1]

[NOT AT END instruction-impérative-2]

[END - READ].

READ nom-de-fichier RECORD [INTO identificateur]

[KEY IS nom-de-donnée]

[INVALID KEY instruction-impérative-1]

[NOT INVALID KEY instruction-impérative-2]

[END - READ].
```

- Le fichier doit être ouvert en INPUT ou en I-O.
- La lecture séquentielle en mode d'accès DYNAMIC nécessite la locution NEXT.
- La clause INTO transfère les données vers un autre champ de données, en plus du champ décrit dans la FILE SECTION.
- KEY indique la clé (principale ou secondaire) utilisée pour la recherche des articles du fichier.
- AT END exécute automatiquement la phrase impérative si l'on se trouve à la fin du fichier. Les fichiers relatifs ou indexés peuvent utiliser soit AT END (lecture séquentielle) soit INVALID KEY (lecture par une clé).

REWRITE

Réécriture d'un enregistrement.

```
REWRITE nom-d'article [FROM identificateur]

[INVALID KEY instruction-impérative-1]

[NOT INVALID KEY instruction-impérative-2]

[END - REWRITE].
```

- Pour la réécriture d'enregistrements de fichiers d'organisation quelconque en mode d'accès séquentiel, l'instruction REWRITE doit être précédée d'une instruction READ (lecture) réussie.
- La clause FROM permet d'économiser une instruction MOVE en transférant directement le champ de données dans le fichier.
- Si l'enregistrement est écrit avec succès (FILE STATUS = "00") le champ de données n'est plus accessible, dans le cas contraire c'est la phrase impérative après INVALID KEY qui est exécutée.

START

Positionnement à l'intérieur d'un fichier indexé ou relatif.

```
[INVALID KEY instruction-impérative-1]
[NOT INVALID KEY instruction-impérative-2] [END - START].
```

- L'instruction START n'est pas autorisée avec les fichiers séquentiels.
- Le nom de donnée doit correspondre à la zone définie pour la clé.
- Si KEY est omis, START se positionne sur la valeur actuelle de la clé.

WRITE

Ecriture d'enregistrements.

WRITE nom-d'article | FROM identificateur-1 |

- La clause FROM permet d'économiser une instruction MOVE en transférant directement le champ de données dans le fichier.
- Les options BEFORE / AFTER ADVANCING servent à créer des fichiers d'édition (préciser LINE SEQUENTIAL), elles sont donc interdites avec des fichiers indexés ou relatifs.
- Si l'enregistrement est écrit avec succès (FILE STATUS = "00") le champ de données n'est plus accessible, dans le cas contraire c'est la phrase impérative après INVALID KEY qui est exécutée.

Tableau de synthèse

Mode	Instruction				
d'accès		Input	Output	Input-Output	Extend (séquentiel)
	READ	X		X	
Séquentiel	WRITE		X		X
	REWRITE			X	
	START				
	DELETE				
	READ	X		X	
Random	WRITE		X	X	
(fichiers	REWRITE			X	
non séquentiels)	START				
	DELETE			X	
	READ	X		X	
Dynamic	WRITE		X	X	
(fichiers	REWRITE			X	
non séquentiels)	START	X		X	
	DELETE			X	

Les combinaisons de modes d'accès et d'ouverture autorisées sont marquées par des X.

Exemple: Fichier mouvement

Enoncé du problème

Une société régionale de marketing téléphonique dispose d'un fichier CONTACTS dont chaque article contient :

PICTURE	9(8)	numéro de téléphone
PICTURE	X(10)	nom du contact
PICTURE	X	situation de famille (C, M, V, A)
PICTURE	X(5)	ressources mensuelles en F
PICTURE	XX	code profession INSEE
	PICTURE PICTURE PICTURE	PICTURE 9(8) PICTURE X(10) PICTURE X PICTURE X(5) PICTURE XX

Le fichier CONTACTS est trié sur TELCNT, et mis à jour une fois par semaine, à partir du fichier MVTCNT, dont chaque article a même format que CONTACTS, plus un code mouvement et un code jour, placés en tête :

CODMVT	PICTURE X	code mouvement (A, S, M)
CODJR	PICTURE 9	code jour (1–5)

Le fichier MVTCNT est trié sur TELCNT, CODJR et CODMVT.


La procédure de mise-à-jour applique les règles suivantes :


- 1. Une adjonction nécessite la présence de toutes les rubriques.
- 2. Un article de modification comporte, en sus de TELCNT, uniquement les rubriques à modifier dans l'article de CONTACTS, les autres étant à blanc.
- 3. Il peut y avoir plusieurs articles de modification pour un même contact, mais au plus un par jour.
- 4. Toute erreur sur un mouvement implique :
 - a) le rejet de ce mouvement et de tous les mouvements suivants relatifs au même contact,
 - b) la production d'un message d'erreur sur liste, comportant :
 - l'image de l'enregistrement de base
 - l'image du mouvement erroné
 - un message d'erreur explicite

Analyse du problème

La lecture séquentielle ne permettant pas les retours en arrière, il faudra synchroniser l'avancement dans les fichiers MVTCNT et CONTACTS. La comparaison entre les articles des deux fichiers se fera sur le champ TELCNT que l'on peut considérer comme une clé primaire. On distingue alors trois cas :

Différentes configurations pouvant se présenter





Contenu des fichiers

CONTACTS		MVTCNT		NOUVEAU	
88102345DUPONT	M1507032	A288050506VERTADET	C1250056	88050506VERTADET	C1250056
88210554SCHMITT	M1200045	A388100500VIGNERON	C1250034	88100500VIGNERON	C1250034
88211045HEINTZ	C2300078	A288101010MAIRE	C3400023	88101010MAIRE	C3400023
88235643DURAND	V0890090	S188235643		88102345DUPONT	M1507032
88243434WELSCH	M3450012	M188243434	C	88210554SCHMITT	M1200045
88244567ROSEN	M5600045	M388243434	2450000	88211045HEINTZ	C2300078
88322323HEREANDNO		M588243434	A	88243434WELSCH	A2450000
88323232SCHMIDT	V1290092	M288244567ROSY		88244567ROSY	M5600045
88345678HABERBINS	C2450056	A188261210ESTANOCH	M1450034	88261210PESTANOCH	M1450034
88345689BINSHABER		M288261210PESTANOCH		88322323HEREANDNO	WC3420067
88346723BERNARD	C2200023	A488345678BIERENBAL	C2300067	88323232SCHMIDT	V1290092
88356723MULLER	V0940078	M188346723	M	88345678HABERBINS	C2450056
88356734MUNCH	C3400024	M288346723BERNARDIN	I	88345689BINSHABER	M1390045
88356823RIEFFEL	M1740045	S588358112		88346723BERNARDIN	IM2200023
88357823HAOUN	M4560010	S288361010		88356723MULLER	V0940078
88358112MEYER	C1200023	A188362312HEINRICH	C1280045	88356734MUNCH	C3400024
88358114HANS	M0760028	M188362312	1280054	88356823RIEFFEL	M1740045
88361212BINTZER	A2390034	M188362312	M	88357823HAOUN	M4560010
88362534HIRTZEL	V1900034	S288362312		88358114HANS	M0760028
88362823FRANCOIS	M0890047	M488362823FRANTZ		88361212BINTZER	A2390034
88362910BRUCHER	M1200047	A288364500SCHNITZEL	1306659	88362312HEINRICH	C1280054
88362934BERANGER	C0980034	M388364500SCHNITZEL	C	88362534HIRTZEL	V1900034
88363810DURAND	V2300037	A588782132TERNINO	A0990034	88362823FRANTZ	M0890047
88364510PIERRE	C1490078			88362910BRUCHER	M1200047
88364720BIBER	V0890067			88362934BERANGER	C0980034
88374567MARTIN	C2310034			88363810DURAND	V2300037
88392345ROVALET	C3490056			88364510PIERRE	C1490078
88392378BERTRAND	C3410055			88364720BIBER	V0890067
88400000TRICHOUX	A2130047			88374567MARTIN	C2310034
88401000BERARDOT	V1230067			88392345ROVALET	C3490056
88410101AICHOUNET	C1230045			88392378BERTRAND	C3410055
88439012ECHOUNETT	EV1450048			88400000TRICHOUX	A2130047
				88401000BERARDOT	V1230067
				88410101AICHOUNET	C1230045
				88439012ECHOUNETT	EV1450048
				88782132TERNINO	A0990034

Programme source

IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. MOUVMNT.

ENVIRONMENT DIVISION. INPUT-OUTPUT SECTION. FILE-CONTROL.

SELECT F-CONTACT ASSIGN TO DISK "contacts" ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

SELECT F-MVTCNT ASSIGN TO DISK "mvtcnt" ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

SELECT F-NOUVEAU ASSIGN TO DISK "nouveau" ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

SELECT F-ERREURS ASSIGN TO DISK "erreurs" ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

DATA DIVISION. FILE SECTION.

02 FILLER PICTURE XX VALUE
SPACE.
02 cli-erreurs.
05 codmvt PICTURE X.
05 codjr PICTURE 9.
COPY "regdef.txt".
02 FILLER PICTURE XX VALUE

SPACE.

WORKING-STORAGE SECTION.

message-err

SPACE.

SPACE.

02

77 telrejet PICTURE 9(8) VALUE ZERO. PICTURE 9 01 bool-fin-fichier VALUE 0. VALUE 1. 88 fin-contact VALUE 2. 88 fin-mvtcnt 88 fin-contact-mvtcnt VALUE 3. PICTURE 9 01 bool-ajout VALUE 2. 88 en-attente VALUE 1. 88 pas-en-attente VALUE 2. 01 precedent. 05 mvtprec PICTURE X VALUE SPACE. PICTURE 9 VALUE ZERO. 05 jrprec 05 telprec PICTURE 9(8) VALUE ZERO. 05 FILLER PICTURE X(18) VALUE

PICTURE X(23)

VALUE

Identification du programme.

Déclaration des fichiers :

LINE SEQUENTIAL indique que chaque enregistrement occupe une ligne : cela permet une meilleure visualisation du contenu des fichiers.

Pour être exact, il aurait fallu écrire : ASSIGN TO PRINTER

Définition des fichiers :

On utilise COPY pour éviter de réécrire la structure du fichier à chaque fois et pour prévenir d'éventuelles erreurs de format. Le contenu du fichier *regdef.txt* est le suivant :

05	telcnt	PICTURE	9(8).
05	nomcnt	PICTURE	X(10).
05	sfcnt	PICTURE	Х.
05	resscnt	PICTURE	X(5).
05	profent	PICTURE	XX.

Remarquez l'utilisation de filler pour insérer des espaces entre les images de l'enregistrement de base et du mouvement erroné. COPY assure l'équivalence des noms de champs qui est nécessaire à l'affectation intelligente du MOVE CORRESPONDING.

Définition des données :

telrejet est le numéro de téléphone du dernier mouvement rejeté.

Ici nous utilisons d'une manière peu commune les noms de condition. Il est possible, en effet, d'additionner un entier à bool-fin-fichier, la somme de fin-contact et de fin-mvtcnt sera dès lors fin-contact-mvtcnt.

bool-ajout indique si un ajout à été préparé, donc s'il est en attente d'être écrit définitivement.

```
PROCEDURE DIVISION.
Ouverture-des-Fichiers.
    OPEN INDIT F-CONTACT F-MVTCNT.
    OPEN OUTPUT F-NOUVEAU F-ERREURS.
    READ F-CONTACT AT END ADD 1 TO bool-fin-fichier.
    READ F-MVTCNT AT END ADD 2 TO bool-fin-fichier.
Principal.
    PERFORM Traitement UNTIL fin-contact-mvtcnt.
    PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout.
    CLOSE F-CONTACT F-MVTCNT F-NOUVEAU F-ERREURS.
    STOP RUN.
Traitement.
    IF fin-mvtcnt
        PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout
        WRITE cli-nouveau FROM cli-contact
        PERFORM Lecture-Contact-Suivant
    ELSE
        IF fin-contact
            MOVE 99999999 TO telcnt OF cli-contact
            PERFORM Traitement-Enregistrements
            PERFORM Traitement-Enregistrements.
Traitement-Enregistrements.
    IF telcnt OF cli-mvtcnt = telrejet
        MOVE "Mouvement rejeté !" TO message-err
        PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
    ELSE
        IF codmvt OF cli-mvtcnt = "A" PERFORM Ajout ELSE IF codmvt OF cli-mvtcnt = "M" PERFORM Modif
        ELSE IF codmvt OF cli-mvtcnt = "S" PERFORM Suppr
            MOVE "Opération inconnue !" TO message-err
            PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs.
Aiout.
    IF telcnt OF cli-mvtcnt < telcnt OF cli-contact
        PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout
        PERFORM Preparer-Ajout-Si-Valide
    ELSE
        IF telcnt OF cli-mvtcnt = telcnt OF cli-contact
            MOVE "Numéro existant !" TO message-err
            PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
        ELSE
            PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout
            WRITE cli-nouveau FROM cli-contact
            PERFORM Lecture-Contact-Suivant.
Modif.
    IF telprec = telcnt OF cli-mvtcnt
    AND jrprec = codjr OF cli-mvtcnt AND mvtprec = "M"
            MOVE "2 modifs le même jour" TO message-err
            PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
    ELSE
        IF telcnt OF cli-mytcnt < telcnt OF cli-contact
            IF en-attente
            AND telprec = telcnt OF cli-mvtcnt
                PERFORM Preparer-Modification-Nouveau
                PERFORM Lecture-Mouvement-Suivant
                MOVE "Article non trouvé !" TO message-err
                PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
            END-IF
        ELSE
            IF telcnt OF cli-mvtcnt = telcnt OF cli-contact
                PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout
                PERFORM Preparer-Modification-Contact
                PERFORM Lecture-Mouvement-Suivant
```

Partie des traitements:

Ouverture des fichiers et initialisation des champs cli-contact et cli-mytcnt par une première lecture.

On traite les enregistrements jusqu'à la fin des deux fichiers. Ensuite, s'il reste un ajout en attente d'écriture on l'écrit. Enfin, tous les fichiers sont fermés.

Si fin-mytent est vrai, cela implique par la condition précédente (PERFORM Traitement UNTIL fin-contact-mytent) qu'il reste encore des articles dans le fichier CONTACTS. On procède donc à un vidage du fichier.

De même, si fin-contact est vrai, il reste encore des mouvements à traiter. Le MOVE 99999999 TO telent est très important car il impose l'aiguillage correct, sachant que le fichier contacts ne doit pas être relu.

Nous avons maintenant deux nouveaux articles face à face (cf. schéma); on commence par vérifier si le mouvement courant n'est pas à rejeter. Le traitement est ensuite réparti sur trois sousprocédures. Si le code mouvement ne correspond à aucun des cas (A, M, S), c'est que le fichier MYTCNT est erroné.

On distingue trois cas:

- < insérer mouvement avant contact.
- = ajout sur un article existant!
- > rechercher la clé immédiatement supérieure à *telent* de *cli-mvtent*.

Dans le premier et le troisième cas, il faudra penser à écrire d'éventuels ajouts en attente.

On vérifie qu'il n'y a pas eu le même jour une modification sur le même article. En effet, il serait impossible de fixer des priorités sur de tels mouvements.

On distingue à nouveau trois cas :

- < deux sous-cas :
 - a) la modification concerne un ajout ou une modification précédente en attente ⇒ modifier le champ en attente.
 - b) on est trop loin, l'article en question n'a pas été trouvé!
- = modifier les champs non vides.

ELSE PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout WRITE cli-nouveau FROM cli-contact PERFORM Lecture-Contact-Suivant. Suppr. IF telcnt OF cli-mvtcnt < telcnt OF cli-contact IF en-attente AND telprec = telcnt OF cli-mvtcnt SET pas-en-attente TO TRUE PERFORM Lecture-Mouvement-Suivant MOVE "Article non trouvé !" TO message-err PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs END-IF ELSE IF telcnt OF cli-mytcnt = telcnt OF cli-contact PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout PERFORM Lecture-Contact-Suivant PERFORM Lecture-Mouvement-Suivant ELSE PERFORM Ecrire-Nouveau-Si-Ajout WRITE cli-nouveau FROM cli-contact PERFORM Lecture-Contact-Suivant. Ecrire-Nouveau-Si-Ajout. IF en-attente WRITE cli-nouveau SET pas-en-attente TO TRUE. Preparer-Ajout-Si-Valide. resscnt OF cli-mvtcnt NOT NUMERIC OR profent OF cli-mvtcnt NOT NUMERIC OR (SPACE = noment OF cli-mvtent OR sfent OF cli-mvtent) MOVE "Rubrique manquante !" TO message-err PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs ELSE MOVE CORRESPONDING cli-mvtcnt TO cli-nouveau SET en-attente TO TRUE PERFORM Lecture-Mouvement-Suivant. Sortie-Fichier-Erreurs. MOVE telcnt OF cli-mvtcnt TO telrejet. MOVE CORRESPONDING cli-contact TO cli-base. MOVE CORRESPONDING cli-mvtcnt TO cli-erreurs. WRITE sortie-erreurs. PERFORM Lecture-Mouvement-Suivant. Lecture-Mouvement-Suivant. MOVE cli-mvtcnt TO precedent. READ F-MVTCNT AT END ADD 2 TO bool-fin-fichier. Lecture-Contact-Suivant. READ F-CONTACT AT END ADD 1 TO bool-fin-fichier. Preparer-Modification-Contact. noment OF cli-mvtent NOT = SPACE MOVE noment OF cli-mytent TO noment OF cli-contact. OF cli-mvtcnt NOT = SPACE IF sfcnt MOVE sfcnt OF cli-mvtcnt TO sfcnt OF cli-contact. resscnt OF cli-mvtcnt NUMERIC MOVE resscnt OF cli-mvtcnt TO resscnt OF cli-contact.

> rechercher la clé correspondant à *telcnt* de *cli-mvtcnt*.

La suppression se traduit ici par une non-écriture. Encore trois cas :

- < deux sous-cas :
 - a) la modification concerne un ajout ou une modification précédente en attente \Rightarrow déclarer qu'il n'y a plus d'attente.
 - b) on est trop loin, l'article en question n'a pas été trouvé!
- = ignorer le contact courant.
- > rechercher la clé correspondant à *telcnt* de *cli-mvtcnt*.

Ecriture des ajouts en attente à partir de *cli-nouveau* où ils sont stockés. Cette utilisation du SET ne marche qu'avec TRUE.

Les ajouts ne sont pas écrits tout de suite cas il se peut que le mouvement suivant soit une modification sur l'article qui vient d'être ajouté.

Si l'ajout est valide on le copie vers *cli-nouveau*, mais il faudra alors penser à l'écrire ; *bool-ajout* permet de savoir à chaque instant si un ajout est en attente et donc d'agir en conséquence.

Le mouvement est erroné, donc on commence par enregistrer son numéro dans *telrejet*.

Le MOVE CORRESPONDING est pratique, mais il ne faut pas oublier de qualifier chaque nom de donnée.

Le traitement de la fin de fichier est transparent au reste du programme.

Ici on écrit directement dans les champs d'un fichier ouvert en lecture seule! Mais n'essayez pas un write ou rewrite sur *clicontact*; la seule instruction valide est évidemment:

WRITE cli-nouveau FROM cli-contact

N'oublions pas cependant qu'un WRITE exécuté avec succès entraîne la perte des données du champ associé (dans notre cas f-nouveau).

profent OF cli-mvtcnt NUMERIC

MOVE profent OF cli-mvtcnt TO profent OF cli-contact.

Preparer-Modification-Nouveau.

IF noment OF cli-mytent NOT = SPACE

MOVE noment OF cli-mytent TO noment OF cli-nouveau.

IF sfcnt OF cli-mvtcnt NOT = SPACE

MOVE sfcnt OF cli-mvtcnt TO sfcnt OF cli-nouveau.

IF ressent OF cli-mytent NUMERIC

MOVE resscnt OF cli-mvtcnt TO resscnt OF cli-nouveau.

NOVE TESSELLE OF CIT MIVEGILE TO TESSELLE OF CIT HOUVEAU

IF profent OF cli-mvtent NUMERIC

MOVE profent OF cli-mvtcnt TO profent OF cli-nouveau.

On se trouve dans le cas particulier où un enregistrement vient d'être ajouté (enattente = TRUE). Celui-ci est en attente d'écriture dans cli-nouveau. L'enregistrement suivant a déjà été lu et se trouve actuellement dans cli-contact. Il ne faut pas surtout pas toucher à cli-contact, mais modifier directement le champ clinouveau qui sera écrit ultérieurement.

ERREURS

88345678HABERBINS C2450056 A488345678BIERENBAL C2300067 Numéro existant ! A2390034 S288361010 88361212BINTZER Article non trouvé ! 88362534HIRTZEL V1900034 M188362312 2 modifs le même jour V1900034 88362534HIRTZEL S288362312 Mouvement rejeté! A288364500SCHNITZEL 1306659 Rubrique manquante! 88364510PIERRE C1490078 88364510PIERRE C1490078 M388364500SCHNITZEL C Mouvement rejeté!

CONTACTS MVTCNT NOUVEAU

88102345DUPONT M1507032 88210554SCHMITT M1200045 88211045HEINTZ C2300078 88235643DURAND V0890090 M3450012 88243434WELSCH 88244567ROSEN M5600045 88322323HEREANDNOWC3420067 88323232SCHMIDT V1290092 88345678HABERBINS C2450056 88345689BINSHABER M1390045 88346723BERNARD C2200023 88356723MULLER V0940078 88356734MUNCH C3400024 88356823RIEFFEL M1740045 88357823HAOUN M4560010 88358112MEYER C1200023 88358114HANS M0760028 88361212BINTZER A2390034 V1900034 88362534HTRTZEL 88362823FRANCOIS M0890047 88362910BRUCHER M1200047 88362934BERANGER C0980034 88363810DURAND V2300037 88364510PIERRE C1490078 88364720BIBER V0890067 88374567MARTIN C2310034 88392345ROVALET C3490056 88392378BERTRAND C3410055 A2130047 8840000TRICHOUX 88401000BERARDOT V1230067 88410101AICHOUNET C1230045

88439012ECHOUNETTEV1450048

A388100500VIGNERON C1250034 A288101010MAIRE C3400023 S188235643 M188243434 C 2450000 M388243434 M588243434 M288244567ROSY A188261210ESTANOCH M1450034 M288261210PESTANOCH A488345678BIERENBAL C2300067 M188346723 M288346723BERNARDINI S588358112 S288361010 A188362312HEINRICH C1280045 M188362312 1280054 M188362312 M S288362312 M488362823FRANTZ A288364500SCHNITZEL 1306659 M388364500SCHNITZEL C A588782132TERNINO A0990034

A288050506VERTADET C1250056

88050506VERTADET C1250056 88100500VIGNERON C1250034 88101010MAIRE C3400023 88102345DUPONT M1507032 88210554SCHMITT M1200045 88211045HEINTZ C2300078 88243434WELSCH A2450000 88244567ROSY M5600045 88261210PESTANOCH M1450034 88322323HEREANDNOWC3420067 88323232SCHMIDT V1290092 88345678HABERBINS C2450056 88345689BINSHABER M1390045 88346723BERNARDINIM2200023 88356723MULLER V0940078 88356734MUNCH C3400024 88356823RIEFFEL M1740045 88357823HAOUN M4560010 88358114HANS M0760028 88361212BINTZER A2390034 88362312HEINRICH C1280054 88362534HIRTZEL V1900034 88362823FRANTZ M0890047 88362910BRUCHER M1200047 88362934BERANGER C0980034 88363810DURAND V2300037 88364510PIERRE C1490078 88364720BIBER V0890067 88374567MARTIN C2310034 88392345ROVALET C3490056 88392378BERTRAND C3410055 8840000TRTCHOUX A2130047 88401000BERARDOT V1230067 88410101AICHOUNET C1230045 88439012ECHOUNETTEV1450048 88782132TERNINO A0990034

Tri-fusion

SORT

L'instruction SORT sert à trier des fichiers. Le COBOL permet l'introduction de séquences de programme en début et/ou en fin de tri, pour modifier ou d'éliminer des enregistrements avant et/ou après le tri.

Le format de l'instruction SORT semble a priori assez compliqué, nous allons donc classer ses fonctionnalités en quatre sous-catégories afin d'en simplifier l'approche.

1. Tri sans modification des enregistrements en entrée et sortie :

```
SORT nom-du-fichier-de-tri <u>USING</u> nom-de-fichier-2 [nom-de-fichier-3]...

GIVING nom-de-fichier-4.
```

Il n'est pas utile d'ouvrir, de lire, d'écrire ou de fermer les fichiers d'entrée et de sortie car le tri gère l'ensemble des fichiers.

2. Tri avec modification des enregistrements en entrée :

SORT nom-du-fichier-de-tri

Dans la section appelée on écrira :

```
OPEN ...... fichier en entrée
READ ..... fichier en entrée
RELEASE ..... enregistrement du fichier-de-tri décrit en SD
```

3. Tri avec modification des enregistrements en sortie :

Dans la section appelée on écrira :

```
OPEN ...... fichier en sortie

RETURN ..... nom du fichier-de-tri décrit en SD ..... AT END phrase impérative

WRITE ..... enregistrement du fichier en sortie.
```

4. Tri avec modification des enregistrements en entrée et en sortie :

Dans la section appelée on écrira :

nom-de-section-1 SECTION.

READ......fichier en entrée
RELEASE enregistrement du fichier-de-tri décrit en SD

nom-de-section-3 SECTION.

RETURN nom du fichier-de-tri décrit en SD.....AT END phrase impérative WRITE enregistrement du fichier en sortie.

Format général

$$\frac{\mathtt{SORT}}{\mathtt{nom-de-fichier-1}} \ \mathtt{Nom-de-donn\acute{e}-1} \ \begin{bmatrix} \mathtt{Nom-de-donn\acute{e}-2} \end{bmatrix} \\ \mathtt{Nom-de-donn\acute{e}-2} \end{bmatrix} \\ \mathtt{Nom-de-donn\acute{e}-2} \end{bmatrix} \\ \mathtt{Nom-de-donn\acute{e}-2} \\ \mathtt{Nom-de-donn\acute{e}-4} \\ \mathtt$$

$$\begin{cases} \underline{\text{INPUT PROCEDURE}} \text{ IS nom-de-sec tion-1} \left[\begin{cases} \underline{\text{THROUGH}} \\ \underline{\text{THRU}} \end{cases} \text{ nom-de-sec tion-2} \right] \\ \underline{\text{USING nom-de-fichier-2}} \begin{bmatrix} \text{nom-de-fichier-3} \end{bmatrix} \dots$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\text{OUTPUT}} \ \underline{\text{PROCEDURE}} \ \text{IS nom-de-sec tion-3} \left[\left\{ \frac{\underline{\text{THROUGH}}}{\underline{\text{THRU}}} \right\} \ \text{nom-de-sec tion-4} \right] \right\} \\ \underline{\text{GIVING}} \ \text{nom-de-fichier-4} \end{array}$$

Remarque :

La clause SELECT est obligatoire pour tous les fichiers et aura le format suivant :

SELECT fich-de-tri ASSIGN TO nom-fich-syst SORT STATUS IS identificateur.

SORT STATUS est un indicateur de format XX qui doit être défini en WORKING-STORAGE SECTION. Cet indicateur joue un rôle semblable au FILE STATUS, c'est-à-dire qu'il prend les valeurs suivantes :

Valeur	Signification
00	Tri correctement effectué
10	Mémoire insuffisante pour le tri
11	Tentative de trier un fichier déjà en cours de tri par une autre procédure
71	Erreur à l'ouverture du fichier (OPEN)
72	Erreur à la fermeture du fichier (CLOSE)
73	Erreur en écriture (WRITE)
74	Erreur en lecture (READ)
76	Erreur en suppression (DELETE)
80	
81	Erreur interne au tri
82	

- Une description SD (SORT DESCRIPTION) est obligatoire pour chaque fichier à trier et cette description suit les mêmes règles que les descriptions de fichier FD (FILE DESCRIPTION) mises à part les clauses BLOCK CONTAINS et LABEL RECORD qui n'ont ici aucune utilité.
- ASCENDING indique que le tri est croissant, DESCENDING qu'il est décroissant ; KEY désigne l'argument de tri.
- Pour un fichier, il ne peut y avoir plus de 12 arguments de tri et la somme des longueurs de ces arguments ne peut excéder 255 caractères.
- Les clés ne peuvent appartenir à une zone OCCURS.

RELEASE

```
RELEASE nom-d'article [FROM] identificateur].
```

L'ordre RELEASE ne peut être utilisé que dans une section INPUT et est destiné à fournir au module de tri les enregistrements du fichier source, éventuellement à partir d'une autre zone (FROM).

RETURN

```
RETURN nom-de-fichier RECORD [INTO identificateur]

[AT END instruction-impérative].
```

L'ordre RETURN ne peut être utilisé que dans une section OUTPUT et est destiné à recevoir du module de tri les enregistrements du fichier source qui vient d'être trié et les délivrer éventuellement dans une zone particulière (INTO).

MERGE

Il est possible de fusionner des fichiers déjà triés sur des arguments identiques, en utilisant le verbe MERGE. La programmation est identique à celle du tri SORT, à ceci près qu'il n'est pas admis de modification des enregistrements en entrée (INPUT PROCEDURE).

```
MERGE nom-de-fichier-1 ON 

DESCENDING | KEY nom-de-donnée-1
                                                                      nom-de-donnée-2]...
                            KEY nom-de-donnée-3 [nom-de-donnée-4]...
    <u>USING</u> nom-de-fichier-2 nom-de-fichier-3 | nom-de-fichier-4 | ...
     \underbrace{\text{OUTPUT}}_{\text{PROCEDURE}} \text{ IS nom-de-sec tion-1} \left[ \underbrace{\frac{\text{THROUGH}}{\text{THRU}}}_{\text{}} \right] \text{ nom-de-sec tion-2} \right]
     GIVING nom-de-fichier-5
```

Exemple

88345678HABERBINS C2450056

Afin d'illustrer le fonctionnement des instructions SORT et MERGE, nous vous proposons une autre manière d'effectuer la mise à jour des fichiers présentée à la page 83. Toutefois, les fichiers d'entrée ne sont pas nécessairement triés: pour ce faire, nous utiliserons l'instruction SORT. Quant à la synchronisation des articles, c'est l'instruction MERGE qui s'en charge - il n'y a donc plus lieu de faire une étude de cas qui est, certes, assez compliquée.

A488345678BIERENBAL C2300067 Numéro Existant!

Remarquez également que les enregistrements de base du fichier erreurs ont changé :

```
88358114HANS
                 M0760028
                            S288361010
                                                          Article non trouvé !
88362312HEINRICH
                 C1280054
                           M188362312
                                                          2 modifs le même jour
88362312HEINRICH
                 C1280054 S288362312
                                                          Mouvement rejeté
                           A288364500SCHNITZEL 1306659 Rubrique manquante!
88363810DURAND
                  V2300037
                  V2300037 M388364500SCHNITZEL C
88363810DURAND
                                                          Mouvement rejeté!
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. EXSORT2.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT F-CONTACT ASSIGN TO DISK
                                         "contact"
    ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
    SELECT F-CONTACT-2 ASSIGN TO DISK
                                         "contact2".
```

Identification du programme.

LINE SEQUENTIAL indique que chaque enregistrement occupe une ligne: cela permet une meilleure visualisation du contenu des fichiers; c'est donc une option inutile pour le fichier intermédiaire contact-2.

	SELECT F-MVTCNT ASSIGN TO ORGANIZATION IS LINE SEQU SELECT F-MVTCNT-2 ASSIGN		vtcnt" vtcnt2	٠.	
				ouveau	'
	ORGANIZATION IS LINE SEQU SELECT F-ERREURS ASSIGN T ORGANIZATION IS LINE SEQU	O DISK	"e:	rreurs	'
	SELECT F-SORT-1 ASSIGN TO SELECT F-SORT-2 ASSIGN TO SELECT F-MERGE ASSIGN TO	DISK	" t:	ri-1". ri-2". usion"	
	A DIVISION.				
	E SECTION.				
	F-CONTACT. cli-contact.				
	COPY "regdef.txt".				
	F-CONTACT-2.				
01	<pre>cli-contact-2. COPY "regdef.txt".</pre>				
	05 FILLER	PICTURE	xx		
FD	F-MVTCNT.	TICIONE	2121 •		
01	cli-mvtcnt.				
	05 codmvt	PICTURE	Х.		
	05 codjr	PICTURE	9.		
	COPY "regdef.txt".				
FD 01	F-MVTCNT-2. cli-mvtcnt-2.				
01	COPY "regdef.txt".				
	05 codmyt	PICTURE	х.		
	05 codjr	PICTURE	9.		
FD	F-NOUVEAU.				
01	cli-nouveau.				
רויים	COPY "regdef.txt".				
01	F-ERREURS. sortie-erreurs.				
01	02 cli-base.				
	COPY "regdef.txt".				
	02 FILLER	PICTURE	XX	VALUE	SPACE.
	02 cli-erreurs.				
	05 codmyt	PICTURE			
	05 codjr COPY "regdef.txt".	PICTURE	9.		
	02 FILLER	PICTURE	xx	VALUE	SPACE.
	02 message-err	PICTURE			
SD					
01	Cll-sort-1.				
	COPY "regdef.txt". 05 FILLER	PICTURE	xx		
SD	F-SORT-2.	TICIONE	2121 •		
	cli-sort-2.				
	05 codmvt	PICTURE	Х.		
	05 codjr	PICTURE	9.		
αD	COPY "regdef.txt". F-MERGE.				
	cli-merge.				
01	COPY "regdef.txt".				
	05 codmvt	PICTURE	Х.		
	05 codjr	PICTURE	9.		
	KING-STORAGE SECTION.	ם מונוח יי	0/01	777 7 7777	7FD()
/ /	telrejet	PICTURE	9(8)	VALUE	ZERO.
01	bool-ajout	PICTURE	9	VALUE	2.
	88 en-attente			VALUE	
	88 pas-en-attente			VALUE	2.
0.7	1 .				
01	precedent. 05 mvtprec	PICTURE	v	₩. 1 2 7.7	SPACE.
	05 invepred 05 jrpred	PICTURE		VALUE	
	J		-		

On aurait aussi pu écrire : ASSIGN TO PRINTER

Déclaration des fichiers tri (en fait on réserve juste des enregistrements)

Ici, rien ne change par rapport à l'ancienne méthode, si ce n'est que l'on ajoute des espaces en fin de rubrique pour harmoniser la structure des fichiers pour le MERGE.

MERGE impose que les clés des fichiers d'entrée soient situées à la même position. Il sera donc nécessaire de déplacer *codmvt* et *codjr* vers la fin de la rubrique du fichier MYTCNT-2.

F-ERREURS n'a pas changé...

Définition des structures de tri.

F-SORT-1 servira à trier CONTACTS, F-SORT-2 à trier MVTCNT, et enfin F-MERGE sera utile au traitement de la mise à jour.

Notez tout particulièrement la position du code mouvement et du code jour.

telrejet est le numéro du dernier mouvement erroné.

précédent s'est allégé de quelques champs, puisqu'on ira chercher ces informations dans cli-nouveau.

9 3

```
PROCEDURE DIVISION.
PRINCIPAL SECTION.
*--- tri avec modification des enregistrements en entrée
     OPEN INPUT F-CONTACT.
     SORT F-SORT-1
         ON ASCENDING KEY telant OF ali-sort-1
         INPUT PROCEDURE IS Tri-Contact THROUGH Fin-Tri-Contact
         GIVING F-CONTACT-2.
     CLOSE F-CONTACT.
\star--- tri avec modification des enregistrements en sortie
     OPEN OUTPUT F-MVTCNT-2.
     SORT F-SORT-2
        ON ASCENDING KEY telcnt OF cli-sort-2
                         codjr OF cli-sort-2
                         codmvt OF cli-sort-2
        USING F-MVTCNT
         OUTPUT PROCEDURE IS Tri-Mytcnt THROUGH Fin-Tri-Mytcnt.
     CLOSE F-MVTCNT-2.
*--- fusion avec modification des enregistrements en sortie
     OPEN OUTPUT F-NOUVEAU F-ERREURS.
     MERGE F-MERGE
        ON ASCENDING KEY telcnt OF cli-merge
                         codjr OF cli-merge
                          codmvt OF cli-merge
         USING F-CONTACT-2 F-MVTCNT-2
         OUTPUT PROCEDURE IS Fusion THROUGH Fin-Fusion.
     IF en-attente
         WRITE cli-nouveau.
     CLOSE F-NOUVEAU F-ERREURS.
     STOP RUN.
CONTACT SECTION.
Tri-Contact.
   READ F-CONTACT AT END GO TO Fin-Tri-Contact.
   MOVE CORRESPONDING cli-contact TO cli-sort-1.
   RELEASE cli-sort-1.
   GO TO TRI-CONTACT.
Fin-Tri-Contact.
   EXIT.
MVTCNT SECTION.
Tri-Mytcnt.
   RETURN F-SORT-2 AT END GO TO Fin-Tri-Mytcnt.
   MOVE CORRESPONDING cli-sort-2 TO cli-mvtcnt-2.
   WRITE cli-mvtcnt-2.
   GO TO Tri-Mvtcnt.
Fin-Tri-Mvtcnt.
   EXIT.
TRAITEMENT-CONTACT-MVTCNT SECTION.
Fusion.
   RETURN F-MERGE AT END GO TO Fin-Fusion.
    IF telcnt OF cli-merge = telrejet
       MOVE "Mouvement rejeté!" TO message-err
       PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
```

Le premier sort est un sort input, le programmeur ne n'a donc que le fichier d'entrée à gérer.

On trie les contacts par numéro de téléphone, le fichier résultant est CONTACT-2.

Le second sort est un sort output, ici le programmeur le fichier de sortie MVTCNT-2. On trie sur trois clés : le numéro de téléphone, le jour et le code mouvement (A, M, S).

Enfin, la fusion: on s'occupe de nouveau et d'erreurs, merge se charge de contact-2 et de mytcht-2.

Du tri sur le code mouvement il résulte que les articles de MVTCNT-2 sont placés après les articles de CONTACT-2 (dont le code mouvement est un espace). Ceci est très important, car c'est la seule façon de gérer correctement les modifications et suppressions sur les articles de CONTACT-2.

La contact section regroupe tout ce qui concerne le fichier contact. Ici le traitement consiste à ajouter des espaces à la fin des rubriques. Release transmet l'enregistrement modifié à la fonction sort.

La mytcht section regroupe tout ce qui concerne le fichier mytcht. Return met à notre disposition l'enregistrement courant trié. Le move corresponding à pour effet de déplacer codmyt et codjr à la fin des rubriques.

La fusion serait en fait plutôt destinée à des ajouts, mais il est tout-à-fait possible d'indiquer un traitement complexe dans l'output procedure.

```
ELSE
        EVALUATE codmvt OF cli-merge
            WHEN SPACE PERFORM Ajout
            WHEN "A"
                      PERFORM Ajout
            WHEN "M"
                       PERFORM Modif
            WHEN "S"
                       PERFORM Suppr
            WHEN OTHER
                 MOVE "Opération Inconnue ! " TO message-err
                 PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
        END-EVALUATE
    END-IF.
    MOVE codmvt OF cli-merge TO mvtprec.
    MOVE codjr OF cli-merge TO jrprec.
    GO TO Fusion.
Aiout.
    IF resscnt OF cli-merge NOT NUMERIC
    OR profent OF cli-merge NOT NUMERIC
    OR ( SPACE = nomcnt OF cli-merge OR sfcnt OF cli-merge )
        MOVE "Rubrique manquante !" TO message-err
        PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
        IF telcnt OF cli-merge = telcnt OF cli-nouveau
            MOVE "Numéro Existant !" TO message-err
            PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
        ELSE
            IF en-attente
              WRITE cli-nouveau
            END-TF
            MOVE CORRESPONDING cli-merge TO cli-nouveau
            SET en-attente TO TRUE.
Modif.
    IF telcnt OF cli-merge = telcnt OF cli-nouveau
        IF jrprec = codjr OF cli-merge AND mvtprec = "M"
            MOVE "2 modifs le même jour" TO message-err
            PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs
        ELSE
            PERFORM Preparer-Modification-Nouveau
        MOVE "Article non trouvé" TO message-err
        PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs.
    IF en-attente AND
    telcnt OF cli-merge = telcnt OF cli-nouveau
        SET pas-en-attente TO TRUE
        MOVE "Article non trouvé !" TO message-err
        PERFORM Sortie-Fichier-Erreurs.
Sortie-Fichier-Erreurs.
    MOVE telcnt OF cli-merge TO telrejet.
    MOVE CORRESPONDING cli-nouveau TO cli-base.
    MOVE CORRESPONDING cli-merge TO cli-erreurs.
    WRITE sortie-erreurs.
Preparer-Modification-Nouveau.
     F nomcnt OF cli-merge NOT = SPACE
MOVE nomcnt OF cli-merge TO nomcnt OF cli-nouveau.
    ΙF
         sfcnt OF cli-merge NOT = SPACE
     MOVE sfcnt
                  OF cli-merge TO sfcnt OF cli-nouveau.
         resscnt OF cli-merge NUMERIC
     MOVE resscnt OF cli-merge TO resscnt OF cli-nouveau.
        profcnt OF cli-merge NUMERIC
      MOVE profent OF cli-merge TO profent OF cli-nouveau.
Fin-Fusion.
    EXIT.
```

EVALUATE nous dispense ici de l'écriture de structures IF imbriquées. En effet, à partir de cinq conditions exclusives il est plus intéressant d'utiliser EVALUATE.

Sauvegarde des informations importantes concernant l'enregistrement précédent.

Les procédures suivantes ressemblent de très près à celles de la méthode classique. On remarquera que nous gardons le système des enregistrements en attente, sachant toutefois que leur gestion se trouve grandement simplifiée par le MERGE.

On intègre ici les procédures Ecrire-Nouveau-Si-Ajout et Préparer-Ajout-Si-Valide de la méthode précédente.

Plus besoin de *telprec*, *telcnt OF cli-nouveau* fait très bien l'affaire puisque si l'erreur a lieu, c'est qu'un mouvement a déjà été effectué sur cli-nouveau le même jour.

Une fois de plus nous pouvons utiliser *cli-nouveau* au lieu de *précédent*. En fait, cette gestion est beaucoup plus simple puisque l'on écrit toujours à partir de *cli-nouveau*. Dans la méthode classique, il fallait tenir compte des enregistrements lus en avance et les répartir sur *cli-contact* et *cli-nouveau*. Ensuite l'écriture se faisait à partir de *cli-contact*, ou de *cli-nouveau*, suivant le cas...

Aide à la mise au point	99
WITH DEBUGGING MODE	99
READY / RESET TRACE	99
DECLARATIVES - USE	100
Illegal character in numeric field	102



Aide à la mise au point

WITH DEBUGGING MODE

Exécute les lignes marquées d'un D en septième colonne.

```
ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SOURCE - COMPUTER. nom-de-calculateur [WITH DEBUGGING MODE].
```

- On marquera d'un D en colonne 7 les lignes contenant les instructions pour la mise au point.
- Toute instruction COBOL valide peut être utilisée. En l'absence de la clause WITH DEBUGGING MODE ces lignes sont considérées comme du commentaire.

READY / RESET TRACE

PROCEDURE DIVISION.

Traçage du programme. Dès la rencontre de READY TRACE, chaque nom de procédure exécutée sera affiché à l'écran. L'instruction RESET TRACE arrête le traçage du programme.

```
READY TRACE.

partie du programme qui sera tracée.

RESET TRACE.
```

■ Le traçage n'est possible que si l'on précise à la compilation : COBOL nom-fichier TRACE

DECLARATIVES - USE

Il s'agit d'une section spéciale dans la PROCEDURE DIVISION que l'on utilise pour le traitement des incidents d'entrée-sortie et pour la mise au point du programme.

```
PROCEDURE DIVISION.
DECLARATIVES.
nom - de - section SECTION. USE ...
nom - de - paragraphe.
...
END DECLARATIVES.
```

USE FOR DEBUGGING ON

USE est une instruction permettant de définir les éléments qui seront suivis durant l'exécution du programme.

nom-de-section SECTION [numéro-de-section].

- De façon générale la section sera exécutée à chaque référence de l'objet spécifié.
- Les noms symboliques invoqués ne peuvent appartenir à une autre section déclaratives.
- Dans une section de déclaratives, on ne peut pas faire référence à une autre procédure définie hors de la section.
- Si l'objet cité dans la phrase USE est :
 - un nom de fichier, la section est exécutée après toute instruction OPEN, CLOSE, READ, DELETE ou START.
 - un nom de procédure, la section est exécutée avant de passer dans cette procédure, ou à la suite de l'exécution d'une instruction ALTER citant ce nom.
 - un nom de donnée, les instructions de la procédure USE FOR DEBUGGING seront exécutées avant chaque WRITE ou REWRITE citant explicitement identificateur-1, avant chaque initialisation ou modification de la valeur d'identificateur-1 s'il est cité, dans une instruction PERFORM, après VARYING, AFTER ou UNTIL, et immédiatement après toute instruction COBOL citant explicitement identificateur-1 et modifiant son contenu.

- Si l'on a indiqué la locution ALL REFERENCES OF, aux effets explicités ci-dessus s'ajoute l'exécution de la procédure USE pour chaque GO TO DEPENDING ON citant identificateur-1, avant que ne s'opère la rupture de séquence.
- Attention : certains compilateurs nécessitent le positionnement d'une variable d'environnement (Cobol Micro Focus : COBSW=+D).

DEBUG-ITEM

En liaison avec les sections déclaratives USE FOR DEBUGGING, COBOL fournit un registre spécial qui permet le stockage automatique d'informations utiles à la mise au point des programmes. Le format implicite de ce registre est le suivant :

```
DEBUG-ITEM.
02 DEBUG-LINE PICTURE IS X(6).
02 FILLER PICTURE IS X VALUE
02 DEBUG-NAME PICTURE IS X(30).
02 FILLER PICTURE IS X VALUE
                   PICTURE IS X VALUE SPACE.
                   PICTURE IS X VALUE SPACE.
02 DEBUG-SUB-1 PICTURE IS S9(4) SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.
                   PICTURE IS X VALUE SPACE.
02 FILLER
02 DEBUG-SUB-2 PICTURE IS S9(4) SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.
02 FILLER
                   PICTURE IS X VALUE SPACE.
02 DEBUG-SUB-3
                   PICTURE IS S9(4) SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.
                   PICTURE IS X VALUE SPACE.
02 FILLER
    DEBUG-CONTENTS PICTURE IS X(n).
02
```

- DEBUG-LINE : contient le numéro de ligne de l'instruction qui a appelé la section déclaratives.
- DEBUG-NAME : contient le nom-de-donnée qui a provoqué l'appel de la section déclaratives.
- DEBUG-SUB-1, 2, 3 : contiennent la valeur de chacun des indices ou index, à supposer que DEBUG-NAME soit une table.
- DEBUG-CONTENTS : de manière générale, cette donnée indique le contenu d'identificateur-1 si c'est le changement de sa valeur qui a provoqué l'exécution de la procédure USE ; dans les autres cas, DEBUG-CONTENTS peut contenir :
 - "START PROGRAM" au début de l'exécution du programme.
 - "PERFORM LOOP" si la cause est une instruction PERFORM.
 - "FALL THROUGH" en cas de passage en séquence dans une autre procédure du programme.
 - "USE PROCEDURE" en cas d'exécution d'une procédure USE.
 - "SORT INPUT", "SORT OUTPUT" ou "MERGE OUTPUT" si l'exécution de la procédure est causée par une procédure d'entrée de tri, de sortie de tri ou de fusion.

Remarque :

USE est en fait une instruction très puissante qui possède aussi un format de sections déclaratives spécifique aux incidents d'entrée-sortie.

```
 \underbrace{ \text{USE AFTER STANDARD} }_{\text{ERROR}} \left\{ \underbrace{ \underbrace{ \text{EXCEPTION} }_{\text{ERROR}} } \right\}   \underbrace{ \begin{array}{c} \text{nom-de-fichier-1 [nom-de-fichier-2]...} \\ \underline{ \text{INPUT} } \\ \underline{ \text{OUTPUT} } \\ \underline{ \text{I} - \text{O} } \\ \underline{ \text{EXTEND}} \end{array} \right\}
```

- Le branchement à la section déclarative se fait essentiellement dans deux cas :
 - erreur lors de l'ouverture des fichiers (INPUT, OUTPUT, I-O et EXTEND)
 - fin de fichier (nom-de-fichier-1), si l'option AT END n'a pas été spécifiée pour le READ.

Illegal character in numeric field


Par défaut la valeur que l'on entre dans un champ numérique est testée sur sa numéricité. Si le programme s'aperçoit qu'un caractère n'est pas numérique, il génère cette erreur. Celle-ci peut aussi se produire si l'on affecte une zone **non initialisée** à un champ numérique, car ce dernier est alors rempli avec des espaces et la zone initiale sera considérée comme **non numérique**.

Solutions

La solution la plus simple consisterait à trouver une option du compilateur qui invalide la vérification de classe sur les champs numériques. Cependant les puristes vous conseilleront de procéder dans l'ordre suivant :

- 1. **Initialisez** toutes les variables numériques dans la WORKING-STORAGE SECTION (clause VALUE) ou dans la PROCEDURE DIVISION.
- 3. Testez la numéricité sur tous les ACCEPT de champs destinés à un traitement numérique.
- 4. **Décomposez** les instructions READ INTO en READ + MOVE TO si les champs concernés sont numériques.
- 5. Vérifiez les affectations et pointez les zones de format édité.
- 6. Remplacez les caractères de tabulation et de contrôle par des espaces. Ces caractères provoquent en général les erreurs les plus inexplicables. Pour repérer ces caractères, le plus simple est encore d'écrire un petit utilitaire (en C, par exemple) qui les remplace automatiquement.
- 7. En dernier recours, positionnez la variable d'environnement (Cobol Micro Focus : COBSW=-F).

Mots réservés	105
Tableau récapitulatif des formats	109
Codes d'erreurs des entrées-sorties	111



Mots réservés

mot réservé	sens / domaine	page
+	addition	41
_	soustraction	41
*	multiplication	41
/	division	41
* *	exponentielle	41
>	supérieur	41
<	inférieur	41
=	égale	41
A		
ACCEPT	entrée de données	28
ACCESS	mode d'accès fichiers	74
ADD	addition	37
ADVANCING	états impr. / DISPLAY	29
AFTER	édition / tables	49
ALL	+ lit. = constante fig.	1
ALPHABET	cf. SPECIAL NAMES	8
ALPHABETIC	CI. SPECIAL NAMES	· ·
ALPHANUMERIC	test de classe	36;44
ALPHANUMERIC-EI		
ALPHANUMERIC-LO		
ALPHANUMERIC-UE	PPER	
ALSO	EVALUATE	42
ALTER	aiguillages	47
ALTERNATE	clé secondaire fich. idx	75
AND	et logique	45
ANY	n'importe lequel	42
ARE	mot facultatif	/
AREA	zone tampon fichiers	74
AREAS	zones tampons fichiers	74
ASCENDING	clé ascendante	60;89
ASSIGN	+ nom syst. de fichiers	74
AT	de at end	80
AUTHOR	+ commentaire	6
В		
BEFORE	de test before	49
BINARY	format binaire	23
BLANK	espace	19
BLOCK	définition de fichiers	74
BOTTOM	définition états impr.	76
BY	par	39

•		
CALL	appel de sous-prog.	52
CANCEL	libère mémoire ss-prog.	54
CD	communication	/
CF	= CONTROL FOOTING	/
СН	= CONTROL HEADING	/
CHARACTER	opération sur chaînes	32
CHARACTERS	opération sur chaînes	32
CLASS		/
CLOCK-UNITS	cf. rerun	/
CLOSE	fermeture fichier	78
COBOL		/
CODE	définition états impr.	11
CODE-SET	définition états impr.	76
COLLATING	SEQUENCE	/
COLUMN	module d'impression	/
COMMA	virgule	8
COMMON	programme contenu	56
COMMUNICATION	1	/
COMP	abrv. COMPUTATIONAL	23
COMPUTATIONAL	format binaire	23 41
COMPUTE CONFIGURATION	opér. arithmétique SECTION	4± 7
CONTAINS	définition de fichiers	, 77
CONTENT	definition de fichiers	/
CONTINUE	équiv NEXT SENTENCE	43
CONTROL	définition états impr.	11
CONTROLS	définition états impr.	11
CONVERTING	option de INSPECT	32
COPY	⇔ #include du C	27
CORR	abry. CORRESPONDING	31
CORRESPONDING	affectation - MOVE	31
COUNT	opération sur chaînes	32
CURRENCY	définit signe F ou \$	8
D		
DATA	DIVISION	10
DATE	date système	28
DATE-COMPILED	date de compilation	6
DATE-WRITTEN	+ commentaire	6
DAY	jour système	28
DAY-OF-WEEK	no. du jour ds semaine	28
DE DE GOMBENIO	= DETAIL	101
DEBUG-CONTENTS	élém. de DEBUG-ITEM	101

DEBUG-ITEM	structure débogage	101			
DEBUG-LINE					
DEBUG-NAME			F		
DEBUG-SUB-1	éléms. de DEBUG-ITEM	101	FALSE	EVALUATE	42
DEBUG-SUB-2			FD	File-Description	76
DEBUG-SUB-3			FILE	de FILE STATUS	111
DEBUGGING	active D en 7 ^{ème} col.	99	FILE-CONTROL	déclarat. fich SELECT	8
			FILLER		19
DECIMAL-POINT	séparateur décimal	8		description données	11
DECLARATIVES	débogage - USE	100	FINAL	définition états impr.	32
DELETE	suppr. enreg. du fichier	79	FIRST	opération sur chaînes	3⊿ 11;76
DELIMITED	opération sur chaînes	34	FOOTING	fichiers d'édition	
DELIMITER	opération sur chaînes	35	FOR	USE	100
DEPENDING	sauts cond./tailles var.	46;59	FROM	à partir de - WRITE	82
DESCENDING	clé descendante	60;91			
DESTINATION	descr. communication	/	G		
DETAIL	module d'impression	/			
DISABLE	communication	/	GENERATE		/
DISPLAY	affichage de données	29	GIVING	affectations	37
DIVIDE	division	39	GLOBAL	programmes contenus	56
DIVISION	les 4 divisions du Cobol	6	GO	sauts inconditionnels	46
DOWN	tables - index / SET	63	GREATER	plus grand	41
DUPLICATES	clés multiples - fichiers	75	GROUP		/
DYNAMIC	accès dynamique	75			
			Н		
E			п		
-			HEADING	description états impr.	11
EGI	communication	/	HIGH-VALUE	tous les bits à 1	1
ELSE	sinon - IF	44	HIGH-VALUES	tous les bits à 1	1
ENABLE	communication	/			
END	de at end	80	•		
END-ADD			I		
END-CALL			I-0	INPUT-OUTPUT	80
END-COMPUTE	terminateurs des		I-O-CONTROL	→ instruction RERUN	9
END-DELETE	fonctions		IDENTIFICATION	première division	6
END-DIVIDE	associées		IF	condition	44
END-EVALUATE			IN	qualification	16
END-IF			INDEX	déf. tables - index	62
END-MULTIPLY			INDEXED	déf. tables - index	62
END-OF-PAGE	fichiers d'édition	/	INDICATE	module d'impression	/
END-PERFORM			INITIAL	type autom. prog. cont.	56
END-READ			INITIALIZE	initialise zones données	36
END-RECEIVE			INITIATE	initialise traitement état	/
END-RETURN			INPUT	lecture uniquement	80
END-REWRITE	terminateurs des		INPUT-OUTPUT	lecture - écriture	80
END-SEARCH	fonctions		INSPECT	opération sur chaînes	32
END-START	associées		INSTALLATION	+ commentaire	6
END-STRING			INTO	affectation - division	39
END-SUBTRACT			INVALID	KEY / clé incorrecte	79
END-UNSTRING				mot facultatif	/
END-WRITE			IS	mot iacultatii	/
ENTER	appel langage différent	/			
ENVIRONMENT	division	7	J		
EOP	abrév. END-OF-PAGE	/			0.0
EQUAL	⇔ signe égale	41	JUST	abrév.de JUSTIFIED	20
ERROR	gest. des erreurs - USE	100	JUSTIFIED	représ. interne donnée	20
ESI	communication	/			
EVERY	op. chaînes/trait. err.	100	K		
EXCEPTION	erreur / exception	102			
EXIT	paragraphe vide	51	KEY	clé - fichiers	79
EXTEND	mode ajout - fichiers	80			
EXTERNAL	déf. fichiers en global	55			
	Hemers en groom		I		

L			P		
	1/6 6 1 :	77		DOD	23
LABEL LAST	déf. fichiers - RECORD de LAST DETAIL	77 11	PACKED-DECIMAL	DCB ⇔ COMP-3	23 75
LASI LEADING		21;32	PADDING	remplissage enreg. vide	/5
LEFT	opération sur chaînes voir JUSTIFIED	20	PAGE PAGE-COUNTER	module d'impression	/
LENGTH	VOILOOSITETED	2 0		appel de presédures	48-52
LESS	mains (ana)	41	PERFORM PF	appel de procédures	/
LIMIT	moins (que) définition d'état impr.	11	PH	abrév. PAGE FOOTING abrév. PAGE HEADING	/
LIMITS	définition d'état impr.	11	PIC	abrév. de PICTURE	14
LINAGE	deminion d'état mipi.	/	PICTURE	définition de données	14
LINAGE-COUNTER	fichiers d'édition	76	PLUS	definition de données	/
LINE	nemers a canton	11	POINTER	opération sur chaînes	34
LINE-COUNTER		/	POSITION	operation sur chanies	/
LINES	édition	11	POSITIVE	test de positivité	44
LINKAGE	section	53	PRINTING	test de positivite	/
LOCK	verrouillage fichier	78	PROCEDURE	USE	100
LOW-VALUE	tous les bits à 0	1	PROCEDURES		100
LOW-VALUES	tous les bits à 0	1	PROCEED	ALTER	47
LOW VILLOUD	tous les bits u	_	PROGRAM	EXIT	55
			PROGRAM-ID	identification du prog.	6
M			PURGE	identification du prog.	/
MEMORY	ds. OBJECT COMPUTER	7	1 01102		•
MERGE	fusion de fichiers triés	92			
MESSAGE	communication	/	Q		
MODE	DEBUGGING	99	QUEUE		/
MODULES	ds. OBJECT COMPUTER	7	QUOTE	guillemet	1
MOVE	affectation	30	QUOTES	guillemets	1
MULTIPLE	cf. RERUN	9	200125	gamemees	
MULTIPLY	multiplication	39			
	•		R		
N			RANDOM	accès direct fich. idx rel	75
N			RANDOM RD		75 11
NATIVE	ALPHABET IS	7	_	accès direct fich. idx rel Report Description lecture enreg. fichier	
	ALPHABET IS test de négativité	7 44	RD	Report Description	11
NATIVE	·-		RD READ	Report Description lecture enreg. fichier	11
NATIVE NEGATIVE	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING	44	RD READ RECEIVE	Report Description lecture enreg. fichier communication	11 80 /
NATIVE NEGATIVE NEXT	test de négativité lect. prochain enreg.	44 80	RD READ RECEIVE RECORD	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL	11 80 / 75;77
NATIVE NEGATIVE NEXT NO	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING	44 80 29	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers	11 80 / 75;77 75;77 17 78
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique	44 80 29 44	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données	11 80 / 75;77 75;77
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER	44 80 29 44 /	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique	11 80 / 75;77 75;77 17 78 52 100
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe	44 80 29 44 /	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative	11 80 /75;77 75;77 17 78 52
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe	44 80 29 44 /	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe	44 80 29 44 /	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe	44 80 29 44 /	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr)	11 80 / 75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40 78
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe	44 80 29 44 / 44 44	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division	11 80 / 75;77 77;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe	44 80 29 44 / 44 44	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données	11 80 / 75;77 77;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET	44 80 29 44 / 44 44 59 16	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications	44 80 29 44 / 44 44 59	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE	44 80 29 44 / 44 44 77 	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers	44 80 29 44 / 44 44 77 80	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 //
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister	44 80 29 44 / 44 44 77 80 74	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF	11 80 /75;77 75;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 //
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers	44 80 29 44 / 44 44 6 59 16 / 77 80 74 44	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S	11 80 / 75;77 78;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 / 9
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR ORDER	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister ou logique	44 80 29 44 / 44 44 6 59 16 / 77 80 74 44 /	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE RESET	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S module d'impression	11 80 / 75;77 78;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 / 9
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR ORDER ORGANIZATION	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister ou logique organisation fichiers	44 80 29 44 44 44 6 59 16 77 80 74 44 74	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE RESET RETURN	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S module d'impression lect. fich. interm. de tri	11 80 / 75;77 78;77 17 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 / 9 75 / 91
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR ORDER ORGANIZATION OTHER	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister ou logique organisation fichiers EVALUATE - autre cas	44 80 29 44 44 44 6 59 16 77 80 74 44 74 42	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE RESET RETURN REVERSED	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S module d'impression lect. fich. interm. de tri lect. arrière des bandes	11 80 / 75;77 77 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 // 9 75 / 91 80
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR ORDER ORGANIZATION OTHER OUTPUT	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister ou logique organisation fichiers EVALUATE - autre cas écriture uniquement	44 80 29 44 / 44 44 6 59 16 / 77 80 74 44 42 80	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE RESET RETURN REVERSED REWIND	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S module d'impression lect. fich. interm. de tri lect. arrière des bandes rembobinage des bandes	11 80 / 75;77 78;77 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 / 9 75 / 91 80 78
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR ORDER ORGANIZATION OTHER	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister ou logique organisation fichiers EVALUATE - autre cas	44 80 29 44 44 44 6 59 16 77 80 74 44 74 42	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE RESET RETURN REVERSED REWIND REWRITE	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S module d'impression lect. fich. interm. de tri lect. arrière des bandes rembobinage des bandes réécriture d'un enreg.	11 80 / 75;77 78;77 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 / 9 75 / 91 80 78 81
NATIVE NEGATIVE NEXT NO NOT NUMBER NUMERIC-EDITED NUMERIC OBJECT-COMPUTER OCCURS OF OFF OMITTED ON OPEN OPTIONAL OR ORDER ORGANIZATION OTHER OUTPUT	test de négativité lect. prochain enreg. ADVANCING non logique COLUMN NUMBER test de classe test de classe test de classe + commentaire définition de tables qualifications option de SET LABEL RECORD IS DEPENDING - USE ouverture fichiers fich. peut ne pas exister ou logique organisation fichiers EVALUATE - autre cas écriture uniquement	44 80 29 44 / 44 44 6 59 16 / 77 80 74 44 42 80	RD READ RECEIVE RECORD RECORDS REDEFINES REEL REFERENCE REFERENCES RELATIVE RELEASE REMAINDER REMOVAL RENAMES REPLACE REPLACING REPORT REPORTING REPORTS RERUN RESERVE RESET RETURN REVERSED REWIND	Report Description lecture enreg. fichier communication LABEL définition de fichiers redéfinition données bande magnétique BY REFERENCE débogage avec USE organisation relative tri-fusion reste de la division CLOSE FOR (pr suppr) définition données opération sur chaînes SECTION / RH /RF déf. pts. de reprise fich. déf. nbre buffers E/S module d'impression lect. fich. interm. de tri lect. arrière des bandes rembobinage des bandes	11 80 / 75;77 78;77 78 52 100 75 91 40 78 17 27 33;36 11 / 9 75 / 91 80 78

RIGHT ROUNDED	JUSTIFIED pour les arrondis	20 37	TALLY TALLYING	champ op. chaînes opération sur chaînes	/ 32
RUN	de STOP RUN	47	TAPE		/
			TERMINAL	tampina un átat impn	/
5			TERMINATE TEST	termine un état impr. AFTER / BEFORE	49
SAME	ADEA gone towner	9	TEXT	MITER / BEFORE	/
SD	AREA, zone tampon Sortfile-Definition	91	THAN	GREATER / LESS	41
SEARCH	recherche dans tables	64	THEN	mot optionnel avec IF	44
SECTION	recircite dans dasies	6	THROUGH	déf. plage de valeurs	18;48
SECURITY	+ commentaire (obs.)	6	THRU	ou procédures	
SEGMENT	gestion des overlays	/	TIMES	boucles avec PERFORM	48
SEGMENT-LIMIT	gestion des overlays	/	TO	vers, par ex. MOVE TO	30
SELECT	définition de fichiers	74	TOP	fichiers d'édition	/
SEND	communication	/	TRAILING	déf. position signe	21
SENTENCE	de NEXT sentence	44	TRUE	EVALUATE	42
SEPARATE	déf. position signe	21	TYPE	module d'impression	/
SEQUENCE	COLLATING	7			
SEQUENTIAL	mode séquentiel	74	U		
SET	déf. val. pour index	18;63		GT OGT	60
SIGN	définition signe	21	UNIT	CLOSE	60
SIZE	opér. chaînes/gest. err. tri Cobol		UNSTRING	éclatement chaînes	34 49
SORT SORT-MERGE		89 /	UNTIL	ici : tant que incrémenter idx - SET	63
-	tri-fusion (?) module d'impression	/	UP UPON	DISPLAY	29
SOURCE - COMPUTER	+ commentaire	6	USAGE	représ. interne données	23
SPACE COMPOTER	const. fig. espace	1	USE	gestion des erreurs	100
SPACES	const. fig. espaces	1	USING	transmission données	53
SPECIAL-NAMES	déf. noms utilisateur	8	OBING	transmission domices	
STANDARD	LABEL RECORD IS	77	4.4		
STANDARD-1	ALPHABET IS	7	V		
STANDARD-2			VALUE	initialisation champ	24
START	positionnement fich.	81	VALUES	initialisation champs	24
STATUS	état d'un fichier	111	VARYING	boucles avec PERFORM	49
STOP	fin du programme	47			
STRING	concaténation chaîne	34	442		
SUB-QUEUE-1		/	W		
SUB-QUEUE-2		/	WHEN	EVALUATE / SEARCH	42;64
SUB-QUEUE-3		/	WITH	attribut	28
SUBTRACT	soustraction	38	WORDS		/
SUM	module d'impression	/	WORKING-STORAGE	SECTION	12
SUPPRESS		/	WRITE	écriture enreg. fich.	82
SYMBOLIC	1	22			
SYNC	abrv.SYNCHRONISED	22	Z		
SYNCHRONIZED	repr. interne donnée	22	-		
			ZERO	un zéro - const. fig.	1
T			ZEROES	beaucoup de zéros	1
TABLE		/	ZEROS	idem.	1
		′			

Tableau récapitulatif des formats

Caractère	Elémei	nt d'origine	Eléme	nt d'édition
	PICTURE	CONTENU	PICTURE	CONTENU
	9(5)	12345	ZZZ99	12345
	9(5)	00123	ZZZ99	□□123
Z	9(5)	00100	ZZZ99	□□100
	9(5)	00000	ZZZ99	
	9(3)	100	Z(5)	□□100
	9(3)	000	Z(5)	
	99999	12345	ZZZ.99	345.00
	99V999	12345	ZZZ.99	□12.34
	99V999	12345	ZZZZZZ	00012
•	99V999	00123	ZZZ.99	□□□.12
	99V999	00123	Z(6)	
	99V999	00012	ZZ.ZZZ	□□.012
	99V999	00001	Z.ZZZZ	□.0010
	99V999	00000	Z.ZZZZ	
	9(5)	12345	99,999	12,345
	9(5)	00012	ZZ,999	□□,012
	9(5)	00001	ZZ,ZZZ	00001
,	9(5)	00000	ZZ,ZZZ	
	99V999	12345	99,999	00,012
	99V999	12345	ZZ,999	□□,012
	99V999	12345	ZZ,ZZZ	00012
	9(5)	12345	BB999.00	□□345.00
	9(5)	12345	00099.00	00045.00
	999V99	12345	00099.00	00023.00
0 в	9(2)	02	00099.00	00002.00
υв	9(2)	02	000ZZ.00	00002.00
	999	123	9B9B9	1□2□3
	9V99	123	909B9	102□3
	999V99	01234	ZZO.ZZ	120.34
	9(5)	12345	ZZBZ0Z0Z	12030405
	9(5)	12030	ZZBZ0Z0Z	1200300
	9(5)	00001	ZZBZ0Z0Z	0000001
	9 (5)	12345	***99	12345
	9(5)	00123	***99	**123
	9(5)	00000	***99	***00
	9(5)	00000	*(5)	****
*	99V999	00012	** * * *	**.012
	9(5)	02345	** , * * *	*2,345
	9(5)	00012	\$**,***	\$****12
	99V999	00000	\$**.**	\$**.**
	9(5)	12345	\$**,**9.99	\$12,345.00
	9(5)	00123	\$**,**9.99	\$***123.00
	9(5)	12345	\$9(5)	\$12345
	9(5)	12345	\$9(4)	\$2345
\$ fixe	9(5)	00012	\$Z(5)	\$00012
7	9(4)V99	123456	\$ZZ,ZZZ.ZZ	\$1,234.56
	9(5)	00000	\$ZZ,ZZ9.99	\$00000.00
	9(5)	00000	\$ZZ,ZZZ.99	\$00000.00
	9(5)	00000	\$ZZ,ZZZ.ZZ	\$0000000

Caractère	Elémei	nt d'origine	Eléme	nt d'édition
	PICTURE	CONTENU	PICTURE	CONTENU
	S99	+12	+99	+12
	S99	-12	+99	-12
	S99	+12	99+	12+
	9(5)	12345	+Z(5)	+12345
	9(5)	00123	+Z(5)	+□□123
	S9(5)	+00123	+Z(5)	+□□123
	S9(5)	-00123	+Z(5)	-□123
	S9(5)	+00123	Z(5)+	□□123+
+ - fixes	S9(5)	-00123	Z(5)+	□□123-
+ - lixes	S9(5)	-00123	\$+Z(5)	\$-□□123
	S99	-12	-99	-12
	S99	+12	-99	□12
	99	12	-Z9	□12
	S99	-12	99-	12-
	S99	+12	99-	12□
	S9(3)	+012	-ZZ9	□□12
	S9(3)	-012	-Z(3)	-□12
	S99	-00	-ZZ	
	S99	+00	-ZZ	
	S99	-00	ZZ-	
	S9(5)	-00123	\$Z(5)-	\$□□123-
	S99V9	-123	\$Z(3).ZZ-	\$□12.30-
	S99	-12	99CR	12CR
	S99	+12	99CR	12
CR DB	S9(5)	-12345	\$9(5)CR	\$12345CR
	S99	-12	99DB	12DB
	S99	+12	99DB	12
	9(5)	12345	\$\$\$99	\$2345
	9(4)	0123	\$\$99	\$123
	9(4)	1234	\$\$99	\$234
	9(4)	0001	\$\$99	□\$01
<pre>\$ flottant</pre>	9(4)	0001	\$\$\$\$	□□\$1
	99V99	0001	\$\$.99	□\$.01
	99V99	-0001	+\$\$.\$\$	-□\$.01
	99V99	0000	\$\$.\$\$	
	S9(4)	+2345	\$\$\$\$.99CR	\$2345.00
	S9(5)	+12345	+++99	+2345
	S9(4)	+1234	+++99	+1234
	S9(4)	-1234	+++99	-1234
	S9(4)	-0123	+(3)99	□-123
	S9(4)	-0001	+(3)99	□ □ −01
	S9(4)	-0001	+(5)	
	S9(4)	+0000	+++++	
	9(4)V99	000001	++,+++.++	0000+.01
+ -	9(4)V9	00001	++++.+	
flottants	S9(5)	-12345	-(3)99	-2345
	S9(5)	+12345	99	□2345
	S9(4)	-1234	99	-1234
	S9(4)	+1234	99	□1234
	S9(2)	-12	99	
	S9(2)	+12	\$99	\$0012
	9(4)	0001		0001
	S9(4)	-0001	-(5)	
	9(4)	0000		
	ブ (エ <i>)</i>	0000	<u> </u>	

Codes d'erreurs des entrées-sorties

Le tableau suivant donne la valeur du FILE-STATUS qui, rappelons-le, est au format XX.

X	X	Seq	Idx	Rel	Signification
0	0				Entrée-Sortie réussie.
0	2				Entrée-Sortie réussie, mais le système a détecté une clé dupliquée.
0	4				Lecture faite, mais l'enregistrement n'a pas la longueur déclarée dans le programme.
0	5				Tentative d'OPEN d'un fichier OPTIONAL qui n'est pas présent. En mode I-O ou EXTEND le fichier est créé.
0	7				A l'occasion d'une instruction CLOSE ou OPEN avec une des clauses NO REWIND, REEL/UNIT ou REMOVAL, on constate que le fichier n'est pas sur bande magnétique.
1	0				Fin de fichier en lecture.
1	4				Pour les fichiers relatifs, le nombre d'enregistrements du fichier dépasse la capacité de la clé relative.
2	1				Problème de séquence en traitement séquentiel. Par exemple, on a lu un enregistrement et on veut le réécrire avec une clé différente.
2	2				On veut écrire un enregistrement alors qu'il en existe déjà un avec une clé identique.
2	3				Tentative d'accès à un enregistrement qui n'existe pas.
2	4				Tentative de WRITE hors des limites d'un fichier relatif ou indexé.
3	0				Erreur permanente.
3	5				OPEN sur un fichier, non OPTIONAL, qui n'est pas présent.
3	7				OPEN sur un fichier supposé en accès direct qui, en fait, ne l'est pas.
3	8				OPEN sur un fichier au préalable fermé par CLOSE WITH LOCK.
3	9				OPEN impossible suite à un conflit entre la description Cobol et la réalité.
4	1				Tentative d'OPEN sur un fichier déjà ouvert.
4	2				Tentative de CLOSE sur un fichier non ouvert.
4	3				Tentative de DELETE ou REWRITE sur un enregistrement qui n'a pu être lu par un READ précédent.
4	4				Tentative de WRITE ou de REWRITE d'un enregistrement dont la dimension ne correspond pas à la description de fichier.
4	6				Tentative de lecture séquentielle d'un enregistrement alors que la lecture précédente n'a pas réussi.
4	7				Tentative de READ ou START (fichiers relatifs ou indexés) sur un fichier non ouvert en INPUT ou en I-O.
4	8				WRITE sur un fichier non ouvert en OUTPUT, en I-O ou en EXTEND.
4	9				Tentative de DELETE ou REWRITE sur un fichier non ouvert en I-O.
9	1				Fichier endommagé.
9	X				Erreur irréparable - fichier endommagé.

A	D DATA DIVISION, 10		
АССЕРТ, 28			
ACCESS, 74	Débogage, 99		
ADD, 37	DEBUG-ITEM, 101		
AFTER, 49	DEBUGGING, 99; 100		
Aide	DECLARATIVES, 100		
à l'écriture, 27	DELETE, 79		
à la mise au point, 99	DELIMITED		
ALL, 1	STRING, 34		
ALSO, 42	UNSTRING, 35		
ALTER, 47	DEPENDING		
ALTERNATE, 75	GO TO, 46		
ASCENDING	OCCURS, 59		
OCCURS, 60	DESCENDING		
SORT, 91	OCCURS, 60		
AT END, 78	SORT, 91		
,,	DISPLAY, 29		
n	DIVIDE, 39		
В	Données		
BINARY, 23	affectation, 16; 30		
BLANK WHEN ZERO, 19	classes, 15		
BLOCK, 77	description, 12		
Branchements	qualification, 16		
conditionnels, 46	DUPLICATES, 75		
inconditionnels, 46	DYNAMIC, 75		
modifiés (ALTER), 47	DITTIMITS, 70		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-		
•	E		
	Enregistrements		
Calculs, 37	écriture, 82		
CALL, 52	positionnement, 81		
CANCEL, 54	réécriture, 81		
Caractères	structure (FD), 76		
autorisés, 1	suppression, 79		
de formatage, 14	ENTRY, 55		
CLOSE, 78	ENVIRONMENT DIVISION, 7		
COMMON, 56	Erreurs		
COMPUTATIONAL, 23	codes, 111		
COMPUTE, 41	gestion des, 99-102		
Concaténation de chaînes, 34	EVALUATE, 42		
CONFIGURATION, 7	EXIT, 51		
Constantes	EXIT PROGRAM, 55		
alphanumériques, 3	EXTERNAL, 55		
figuratives, 1			
numériques, 2	F		
CONTAINS, 77	•		
CONTINUE, 43	FD, 76		
Conventions	Fichiers		
de codage, 3	accès, 69; 82		
typographiques, i	description, 74		
CONVERTING, 33	fermeture, 78		
COPY, 27	lecture, 80		
	méthode du hashing, 71		
	modifications, 72		
	mouvement, 83		

organisation, 69	appel, 52		
ouverture, 82	sortie, 55		
réorganisation, 73	Mots		
FILE STATUS, 111	réservés, 1		
FILLER, 19	réservés (liste des), 105-8		
Formats	utilisateur, 2		
internes, 23	MOVE, 30		
tableau récapitulatif, 109	MOVE CORRESPONDING, 31		
·	MULTIPLY, 39		
G			
_	N		
GIVING, 37			
GLOBAL, 56	Noms-de-condition, 18		
GO TO, 46	Notation par référence, 28		
GOBACK, 55			
	O		
H	OCCUPA NO		
	OCCURS, 59		
Hash-code, 71	OF, 16		
Historique, ii	OMITTED, 77		
	OPEN, 80		
1	Opérateurs 41		
IDENTIFICATION DIVISION 6	arithmétiques, 41		
IDENTIFICATION DIVISION, 6	de comparaison, 44		
IF, 44			
Illegal character in numeric field, 102	P		
IN, 16	DACKED DECIMAL 99		
Index, 62	PACKED-DECIMAL, 23		
Indices, 61	PADDING, 75		
INITIAL, 56	PERFORM, 48-52		
INITIALIZE, 36	PICTURE, 14		
INSPECT, 32	POINTER		
INVALID KEY, 79	STRING, 34		
	UNSTRING, 35		
J	PROCEDURE DIVISION, 12 Procédures		
JUSTIFIED-RIGHT, 20	appel, 48-52		
J001111LD-R10111, 20	sortie, 51		
_	Programmes contenus, 56		
L	PSEUDO-TEXTE, 27		
LABEL, 77	TOLOBO-TEXTE, 27		
LEADING			
REPLACING, 33	Q		
SIGN, 21	Qualification, 16		
TALLYING, 32	QUOTE, 3		
Ligne (poursuite de), 4	~		
LINKAGE SECTION, 53	ь		
Littéraux	R		
alphanumériques, 3	RANDOM, 75		
numériques, 2	READ, 80		
LOCK, 78	Recherches		
	dans un fichier, 81		
M	dans un tableau, 64		
477	RECORD, 75; 77		
MERGE, 92	REDEFINES, 17		
Modèles d'écriture, 5	REEL, 78		

Modules

D (6)
Référence
notation par, 28
transmission par, 52
RELATIVE, 75
RELEASE, 91
REMAINDER, 40
REMOVAL, 78
RENAMES, 17
REPLACE, 27
REPLACING
INITIALIZE, 36
INSPECT, 33
RERUN, 9
RESERVE, 75
RETURN, 91
REVERSED, 80
REWIND, 78
REWRITE, 81
ROUNDED, 37
\$
6
Sauts
conditionnels, 46
inconditionnels, 46
SD, 91
SEARCH, 64
SELECT, 74
SEPARATE, 21
SET, 18; 63
SIGN, 21
SORT, 89
SPACE, 3
SPECIAL NAMES, 8
STANDARD, 77
START, 81
STOP, 47
STRING, 34
Structure
d'un programme, 6
de fichiers, 76
SUBTRACT, 38
Sujets implicites, 45
SYNCHRONIZED, 22
Т
Tableaux, 59-66
TALLYING
INSPECT, 32
UNSTRING, 35
TEST, 49
TEST, 49 TIMES, 48

U

UNIT, 78 UNSTRING, 34 UNTIL, 49 USAGE, 23 USE, 100 USING, 53



VALUE, 24 VARYING, 49

W

WORKING-STORAGE SECTION, 12 WRITE, 82

Z

ZERO, 1

TRAILING, 21 Tri-fusion, 89

Bibliographie

Nous vous recommandons tout particulièrement ces excellents ouvrages :

COBOL A.N.S. 85 avec exercices et corrigés, Christian Bonnin ; ed. Eyrolles COBOL Perfectionnement et Pratique, M.Koutchouk ; ed. Masson