

## Physique

Classe: 4ème sciences de l'informatique

Résumé: Modulation et démodulation des signaux

Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba





## Fiche de méthode

- I. Modulation des signaux
  - 1) Modulation d'une tension sinusoïdale
- o La modulation d'amplitude consiste à modifier l'amplitude d'une onde porteuse de fréquence très élevée par le signal à transmettre, auquel on ajoute une tension continue appelée tension de décalage ou d'offset.
- Le signal **de sortie** ou **signal modulé** est caractérisé par une fréquence constante égale à celle de **la porteuse** et une amplitude qui varie périodiquement au cours du temps avec la période du signal modulant.
- Le signal modulé en amplitude par un signal sinusoïdal de fréquence N est composé de trois signaux dont la bande de fréquence associée est d'une largeur double de la valeur de la fréquence N du signal modulant.
  - 2) Expression de la tension de sortie
- La forme générale du signal modulé en amplitude (tension de sortie) est :

$$u_s(t) = U_{sm} \; cos \; (2\pi N p t) \; o\grave{u} \; U_{sm} = k \; U_{pm} \, U_0 \; (1 + \frac{\textit{U}_m}{\textit{U}_0} \; cos \; (2\pi N p t)) \label{eq:us}$$

$$\mathbf{U}_{\text{sm max}} = \mathbf{k} \ \mathbf{U}_{\text{pm}} \ \mathbf{U}_0 \ (\mathbf{1} + \frac{u_m}{u_0}) \ \text{et} \ \mathbf{U}_{\text{sm min}} = \mathbf{k} \ \mathbf{U}_{\text{pm}} \ \mathbf{U}_0 \ (\mathbf{1} - \frac{u_m}{u_0})$$





Oscillogramme de la tension de sortie

Avec :  $u(t) = U_m \cos 2\pi Nt$  : un signal de basse fréquence

 $u_p(t) = U_{pm}cos 2\pi N_p t$ : un signal de haute fréquence

U<sub>o</sub>: tension constante de décalage ou d'offset.

- 3) Expression de taux de modulation
- o Chaque signal modulé en amplitude est caractérisé par son taux de modulation :

$$\mathbf{m} = \frac{U_{sm max} - U_{sm min}}{U_{sm max} + U_{sm min}} = \frac{U_m}{U_0}$$

- $oldsymbol{o}$  Le taux de modulation dépend de la valeur de l'amplitude du signal modulant  $U_m$  et de celle de la tension de décalage  $U_o$ .
- II. Démodulation des signaux
- La démodulation d'un signal transmis par modulation d'amplitude consiste en sa récupération par trois opérations successives : la détection d'enveloppe, le lissage et l'élimination de la composante continue.
- o La **détection d'enveloppe** avec un condensateur C et un résistor R montés en parallèle tels que :  $T_p < \tau = R.C << T$ , où  $T_p$  est la période de la porteuse et T est la période du signal portant l'information.
- o Le lissage du signal avec un filtre passe-bas R'C' satisfaisant la condition :

• L'élimination de la composante continue avec un filtre passe-haut R'C' satisfaisant la condition R'C' >> T.

## Remarque:

Pour une démodulation de qualité, il faut que la fréquence de la porteuse soit très supérieure à celle de la fréquence de signal modulant : Np >> N.

- **III.** Modulation de fréquence
- En modulation de fréquence, l'amplitude de la porteuse reste constante, mais sa fréquence varie autour de la valeur N<sub>o</sub> en fonction de la fréquence N du signal modulant (Signal à transmettre).
- o Sa fréquence est:

$$N_p(t) = N_o + K.u(t)$$
 avec  $Np(t)$ : fréquence de la porteuse en excursion.

o L'excursion en fréquence s'écrit :

$$N_p - N_o = K.u(t)$$

• L'indice de modulation s'exprime :

$$\beta = \frac{N_{max-} N_0}{N}$$







Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba



