# システムソフトウェア

#### 2020年度 第5回 (10/19) **下書き版**

月曜7-8限・木曜7-8限(Zoom)

講義担当:渡部卓雄 (Takuo Watanabe)

http://titech-os.github.io

e-mail: takuoØc.titech.ac.jp

# 本日のメニュー

● プロセス管理(1)


# プロセスのメモリ空間

MAXVA  $(2^{38}-1)$ trampoline trapframe heap stack guard user text data 0x0000000000

アドレス:38ビット

- user text & data
  - プログラムと定数
  - コンパイル時にサイズが決まっているデータ
- stack
  - コールスタック
- heap
  - 実行時に獲得されるメモリ
- trampoline
  - カーネル空間との切り替えに使 うコード
  - カーネル空間と共有
- trapframe
  - システムコールの引数等

# <u>カーネルの</u> メモリ空間




# xv6のPCB(proc構造体)

```
// Per-process state
struct proc {
 struct spinlock lock;
 // p->lock must be held when using these:
 enum procstate state;  // Process state
 struct proc *parent;  // Parent process
 void *chan;
              // If non-zero, sleeping on chan
                      // If non-zero, have been killed
 int killed;
                       // Exit status to be returned to parent's wait
 int xstate;
 int pid;
                          // Process ID
 // these are private to the process, so p->lock need not be held.
 uint64 kstack;
                          // Bottom of kernel stack for this process
 uint64 sz;
                          // Size of process memory (bytes)
 pagetable_t pagetable; // Page table
 struct trapframe *tf;  // data page for trampoline.S
 struct file *ofile[NOFILE]; // Open files
 struct inode *cwd; // Current directory
                          // Process name (debugging)
 char name[16];
```


### xv6のプロセスの状態

enum procstate { UNUSED, SLEEPING, RUNNABLE, RUNNING, ZOMBIE };



- UNUSED
  - 構造体が未使用状態
- SLEEPING
  - I/O待ち等
- RUNNABLE
  - 実行可能だがCPUは割り当 てられていない
- RUNNING
  - 実行中
- ZOMBIE
  - 終了準備中

# コンテクストスイッチングの動作



# プロセステーブルとその初期化(proc.c)

```
struct proc proc[NPROC];
```

```
// initialize the proc table at boot time.
void
procinit(void)
{
    struct proc *p;

    initlock(&pid_lock, "nextpid");
    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++) {
        initlock(&p->lock, "proc");
        p->kstack = KSTACK((int) (p - proc));
    }
}
```

# allocproc (proc.c)

- プロセス(の種)を作成する
  - 配列procを順に見て、状態(stateフィールド)が UNUSEDになっている要素を1つ見つける
  - カーネルスタックをセット
    - トラップフレーム

すべてのプロセスは構造体procの配列procで管理されている。

### fork

- allocprocでプロセス(の種)を確保
- 親プロセスのレジスタをコピー
- 関数copyuvmで親プロセスのメモリ空間をコピーする
- 開いているファイルの情報をコピー
- 状態をRUNNABLEにする

# プロセススケジューリング

- 関数schedulerは、procを順にみて状態が RUNNNABLEであるプロセスを見つけたら RUNNINGにし、そのプロセスに制御を移す。
- このとき、関数swtchによって現在実行中のプロセススタックを差し替えている

### swtchによるコンテキスト切替

void swtch(struct context \*old, struct context \*new);

- old, new: context構造体へのポインタ
- switchを実行すると、現在実行中のコンテキストはoldが指すcontext構造体に格納され、newが指すcontext構造体の内容が新たな実行コンテキストになる。

### context構造体

```
struct context {
  uint64 ra;
  uint64 sp;
  // callee-saved
  uint64 s0;
  uint64 s1;
  uint64 s2;
  uint64 s3;
  uint64 s4;
  uint64 s5;
  uint64 s6;
  uint64 s7;
  uint64 s8;
  uint64 s9;
  uint64 s10;
  uint64 s11;
```

- ra
  - 関数の戻り番地
- sp
  - スタックポインタ
- s0, ..., s11
  - callee-save レジスタ
  - 関数呼び出しの際,呼び出 された関数側で保存すべき レジスタ

### RISC-Vでの関数呼び出し

- 引数:レジスタ x10, ..., x17 (別名 a0, ..., a7)
- 返値:レジスタ x10 (別名 a0)
- 戻り番地:レジスタ x1 (別名ra)
- スタックポインタ:レジスタ x2 (別名 sp)
- その他
  - x5, x6, x7, x28, ..., x31 (t0, ..., t6) (caller save)
  - x8, x9, x18, ..., x27 (s0, ..., s11) (callee save)
  - x0 ゼロレジスタ (常に0)

#### defs.h

#### swtch

void swtch(struct context \*, struct context \*);

#### swtch.S

```
.globl swtch
swtch:
        sd ra, 0(a0)
        sd sp, 8(a0)
        sd s0, 16(a0)
        sd s1, 24(a0)
        sd s2, 32(a0)
        sd s3, 40(a0)
        sd s4, 48(a0)
        sd s5, 56(a0)
        sd s6, 64(a0)
        sd s7, 72(a0)
        sd s8, 80(a0)
        sd s9, 88(a0)
        sd s10, 96(a0)
        sd s11, 104(a0)
```

```
ld ra, 0(a1)
ld sp, 8(a1)
ld s0, 16(a1)
ld s1, 24(a1)
ld s2, 32(a1)
ld s3, 40(a1)
ld s4, 48(a1)
ld s5, 56(a1)
ld s6, 64(a1)
ld s7, 72(a1)
ld s8, 80(a1)
ld s9, 88(a1)
ld s10, 96(a1)
ld s11, 104(a1)
ret
```

### swtchのテスト

```
void foo() {
    uint64 c = 0;
    for (;;) {
        printf("foo : %lu\n", c);
        swtch(&foo context, &bar context);
        c += 1;
void bar() {
    uint64 c = 0;
    for (;;) {
        printf("bar : %lu\n", c);
        swtch(&bar_context, &baz_context);
        c += 2;
    }
void baz() {
    uint64 c = 0;
    for (;;) {
        printf("baz : %lu\n", c);
        swtch(&baz_context, &foo_context);
        c += 3;
    }
```

# プログラム

swtchを呼ぶたびに foo→bar→baz→… と実行が切り替る

#### 実行例(xv6)

```
$ <u>swtest</u>
foo: 0
bar: 0
baz: 0
foo: 1
bar: 2
baz: 3
foo: 2
bar: 4
baz: 6
foo: 3
bar: 6
baz: 9
```

```
#include "kernel/types.h"
                                                                          swtest.c
#include "user/user.h"
// Saved registers for kernel context switches. (from kernel/proc.h)
struct context { ... }:
// swtch.S (from kernel/defs.h)
void swtch(struct context*, struct context*);
struct context foo context;
                                        実行してみたい場合は、講義サイトにあるxv6-riscvの
struct context bar_context;
                                        swtestブランチをチェックアウトする(すでにcloneしてあ
struct context baz context;
                                        る場合は git pull してから git checkout swtest).
                                        $ git clone <a href="https://github.com/titech-os/xv6-riscv.git">https://github.com/titech-os/xv6-riscv.git</a>
#define STACK DEPTH 512
                                        $ git checkout swtest
uint64 bar_stack[STACK_DEPTH];
                                        $ make
uint64 baz stack[STACK DEPTH];
                                        $ make qemu
void foo() { ... }
void bar() { ... }
void baz() { ... }
int main() {
    // setting up initial contexts
    bar context.ra = (uint64)bar;
    bar_context.sp = (uint64)(bar_stack + STACK_DEPTH);
    baz_context.ra = (uint64)baz;
    baz_context.sp = (uint64)(baz_stack + STACK_DEPTH);
    // start from foo
    foo();
    return 0;
```

# まとめ

- プロセスとスレッド(1)
  - プロセスの生成と終了
    - fork, exec
  - プロセス構造体(PCB)
  - マルチタスキング
    - プリエンプティブ/ノンプリエンプティブ
    - コンテクストスイッチング
  - スケジューリング
  - xv6でのコンテクストスイッチングの実装