## システムソフトウェア

2021年度 第7回 (10/25)

月曜7-8限·木曜7-8限(Zoom)

講義担当:渡部卓雄 (Takuo Watanabe)

http://titech-os.github.io

e-mail: takuoØc.titech.ac.jp

## 本日のメニュー

• xv6のプロセス

#### xv6の起動

起動するカーネルのプログラム


エミュレートするマシンの種類

```
$ cd xv6-riscv
$ make qemu
qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none \
-kernel kernel/kernel -m 128M -smp 3 -nographic \
-drive file=fs.img,if=none,format=raw,id=x0 \
-device virtio-blk-device,drive=x0,bus=virtio-mmio-bus.0
xv6 kernel is booting
xv6 kernel is booting
A=Uサイズ CPUの個数
hart 2 starting
hart 1 starting
init: starting sh
```

#### xv6-riscvの「ブート」

- 多くのコンピュータでは電源投入時(リセット時)に起動するプログラムがROMに入っている. そのプログラムは最初に自己診断を行い,続けて二次記憶装置に格納されているブートローダと呼ばれるプログラムをメモリにコピー(ロード)し,それに制御を移す.
- ブートローダはOSカーネルのコードを二次記憶装置からロード し、それに制御を移す。
  - 多くの場合,最初に起動するブートローダはより高機能なブートローダをロードする.最終的にOSカーネルをロードする前に複数のブートローダを経由する.
- 現在のxv6-riscvでは以上の手順は省略されており、最初から主記憶内にカーネルがロードされた状態で起動する.
  - QEMUの -kernel オプションでロードするファイルを指定している.

# エミュレートされるマシン



#### kernel/kernel


```
$ file kernel/kernel
      kernel/kernel: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, version
      1 (SYSV), statically linked, with debug_info, not stripped
      $ rm kernel/kernel
      $ make kernel/kernel
      riscv64-unknown-elf-ld -z max-page-size=4096 \\
          -T kernel/kernel.ld -o kernel/kernel \\
           kernel/entry.o kernel/start.o kernel/console.o \\
           kernel/printf.o kernel/uart.o kernel/kalloc.o \\
          kernel/spinlock.o kernel/string.o ker コンパイルしたバイナリから
リンカスクリプト l/vm.o kernel/proc.o kernel/swtc カーネルの実行形式を作成 kernel/trap.o kernel/trap.o kernel/swtc
           kernel/sysproc.o kernel/bio.o kernel/fs.o kernel/log.o \\
           kernel/sleeplock.o kernel/file.o kernel/pipe.o \\
           kernel/exec.o kernel/sysfile.o kernel/kernelvec.o \\
           kernel/plic.o kernel/virtio_disk.o
      riscv64-unknown-elf-objdump -S kernel/kernel > \\
           kernel/kernel.asm
      riscv64-unknown-elf-objdump -t kernel/kernel | \\
sed '1,/SYMBOL TABLE/d; s/ ** / /; /^$/d' > \\
          kernel/kernel.sym
```

#### kernel.ld (リンカスクリプト)

```
OUTPUT_ARCH( "riscv" )
ENTRY( _entry )
                                                                                                               実行を開始する場所
SECTIONS
          /*
               * ensure that entry S / _entry is at 0x80000000,
               * where qemu's -kernel jumps.
               */
           L = 0x80000000; カーネルの開始アドレス(KERNBASE)
           .text : {
                                                                                                                                              テキストセクション(実行可能コード)の
                    *(.text .text.*)
                                                                                                                                              直後にトランポリンと呼ばれる1ページの
                      = ALIGN(0 \times 1000); 
                                                                                                                                              セクション(これも実行可能コードの一部)を
                    _trampoline = .;
                                                                                                                                              作っている
                    *(trampsec)
                     = ALIGN(0×1000);
                    ASSERT( - _trampoline == 0x1000, "error: trampoline == 0x1000, "
 larger than one page");
                    PROVIDE(etext = .);
```

#### メモリレイアウト

- memlayout.h
  - 主にカーネルのメモリレイアウトを決めるための定数(マクロ)の定義
- riscv.h
  - RISC-Vの特権命令を呼び出すためのインライン関 数の定義
  - 各種フラグの読み書きのためのマクロ
  - 論理アドレスの最大値 MAXVA(=2<sup>38</sup>)



#### カーネルの起動(各CPU)

- 各CPUは \_entry からスタートする.
- \_entry (entry.S)
  - Cで書かれたプログラムが動作するようにスタックを設定して、 start を呼び出す。
- start() (start.c)
  - 割り込み関連の初期化
  - タイマ割り込みの設定・有効化
  - マシンモードからスーパーバイザモードに移行するための準備
  - mret命令を実行してmainに制御を移す
    - この命令は本来マシンモードの割り込みから戻るときに用いられるが、 そのときにより低いモード(スーパーバイザモードやユーザモード)に 移行することができる.そこでmretの「戻り先」をmainの先頭アドレス に設定しておき、mainに「戻る」と同時にスーパーバイザーモードに移 行する.

```
volatile static int started = 0;
// start() jumps here in supervisor mode on all CPUs.
void
main()
  if(cpuid() == 0){
   consoleinit();
    printfinit();
   printf("\n");
    printf("xv6 kernel is booting\n");
    printf("\n");
    kinit();
                    // physical page allocator
    kvminit();
                   // create kernel page table
    kvminithart();
                    // turn on paging
    procinit();
                    // process table
   trapinit();
                    // trap vectors
   trapinithart(); // install kernel trap vector
    plicinit();
                    // set up interrupt controller
                    // ask PLIC for device interrupts
    plicinithart();
   binit();
                    // buffer cache
    iinit();
                    // inode table
   fileinit();
                    // file table
   virtio_disk_init(); // emulated hard disk
   userinit();
                    // first user process
    __sync_synchronize();
    started = 1;
  } else {
  scheduler();
```

main

アモリ関連の設定プロセステーブル初期化

#### main (CPU<sub>1</sub> $\sim$ )

```
volatile static int started = 0;
// start() jumps here in supervisor mode on all CPUs.
void
main()
  if(cpuid() == 0){
     __sync_synchronize();
     started = 1;
  } else {
     while(started == 0)
     __sync_synchronize();
     printf("hart %d starting\n", cpuid());
     kvminithart();  // turn on paging
trapinithart();  // install kernel trap vector
plicinithart();  // ask PLIC for device interrupts
  scheduler();
```

#### メモリ管理関連の設定

- kinit() (kalloc.c)
  - kallocのための初期化処理
    - kallocはフリーメモリから1ページもらうための関数
    - 線形リストによる素朴なメモリ管理
- kvminit() (vm.c)
  - カーネルのページテーブルを設定
- kvminithart() (vm.c)
  - kvminitが作ったページテーブルを有効化

#### プロセスと割り込み関連の設定

- procinit (proc.c)
  - プロセステーブルの初期化
    - ロックの初期化とカーネルスタックの割り当て
- trapinit (trap.c)
  - 割り込み関連の初期化
    - タイマー割り込みのロックの初期化のみ
- trapinithart (trap.c)
  - カーネルモードでの割り込みベクタの設定

#### xv6-riscvでの割り込み

- ユーザモード
  - システムコール
  - タイマー割り込み
  - デバイス(UART, ディスク)からの割り込み
- スーパーバイザモード
  - タイマー割り込み
  - デバイス(UART, ディスク)からの割り込み
- タイマー割り込み
  - 一旦マシンモードに移行し、そこからスーパーバイザー モードの割り込みを発生させている

## 割り込みハンドラ(1)

- uservec (trampoline.S)
  - 論理アドレスの一番最上位にあるトランポリン (tranpoline)ページにあり、ユーザモードで発生した割り込みを処理する
  - レジスタ等をtrapframeに保存し、カーネルのページテーブルに切り替えてからusertrap()を呼ぶ
    - トランポリンページはカーネルの論理アドレスでも同じ位置にあるため、uservecはページテーブルを切り替えてからも問題なく動作する。

#### 割り込みハンドラ(2)

- kernelvec (kernelvec.S)
  - スーパーバイザーモードで発生した割り込みを処理 する.
  - レジスタをカーネルスタックに保存したのち kerneltrapを呼ぶ
- timervec (kernelvec.S)
  - タイマー割り込みのハンドラで、マシンモードで動作する
  - 次のタイマー割り込みを設定したのち、スーパーバイイザーモードの割り込みを発生させる

## スケジューラ

- scheduler (proc.c)
  - 各CPUが実行
  - プロセステーブル(proc)をみてモードが RUNNABLEになっているものがあったら RUNNINGに切り替え、swtchで制御を移す

## プロセスの生成(fork)

- allocproc (proc.c)
  - プロセステーブル(proc)からUNUSEDなものをひと つ見つけて初期化
    - pidの割り当て
    - trapframeとページテーブルの設定
    - コンテクストの設定
      - カーネルスタックの底をコンテクストのspに設定
      - forkretをコンテクストの戻りアドレスに設定
- fork (proc.c)
  - allocprocでプロセスの「種」を生成
  - 親プロセスのメモリ空間をコピー
  - 親プロセスのレジスタ(trapframe)をコピー

## プロセスの生成(init)

- userinit (proc.c)
  - allocprocでプロセスの「種」を作る
  - 1ページだけのメモリ空間を作り、initcodeの内容をコピーする
    - initcodeは exec("init") を実行するだけのコード
  - 当該ページの先頭(O)をpcに、末尾をスタックポインタとしておく
  - RUNNABLEにする

#### まとめ

- xv6のプロセス
  - コンピュータの起動
  - メモリレイアウト
  - カーネルの起動
  - スケジューラ
  - 割り込みの仕組み
    - 割り込みハンドラ
    - トランポリンとトラップフレーム
  - プロセスの生成
    - fork / init