TI-83 Premium CE Edition Python



A. Yazi

Référentiel, Compétences

Lycée:

- Mesurer une grandeur physique à l'aide d'un capteur.
- Utiliser un dispositif comportant un microcontroleur.

Lycée Professionnel:

- Mesurer la pression en un point d'un fluide.
- Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences :

- S'approprier : Représenter une situation par un schéma.
- Analyser Raisonner: Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
- Réaliser : Utiliser un modèle.
- Valider : Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Communiquer : Utiliser un vocabulaire adapté.

Situation déclenchante

En 1648, **Blaise Pascal** publie son fameux traité sur la pression atmosphérique et confirme la pensée de **Jean Baptiste Baliani** qui remet en cause l'inexistence du vide. Ensuite, **Boyle** et **Mariotte** établissent leur relation entre pression et volume. La connaissance et la maîtrise de la pression est utilisée dans plusieurs domaines: Météo (cyclone), médecine (tension artérielle), aviation (altimètre avant le GPS), automobile (pneumatiques, suspension), fermeture des portes (TGV, RER), même les chaussures de sport...



La carte micro:bit peut-elle se transformer en appareil de mesure de pression?

Peut-on reproduire l'expérience de Boyle-Mariotte en utilisant la carte BBC micro:bit en association avec quelques capteurs ? L'air peut-il nous servir aussi de balance ?

Problématique

Comment évolue la pression dans les milieux?

Comment peut-t-on la mesurer avec la carte BBC micro:bit et un capteur de pression?

Etalonner un capteur de pression (annexe).

Concevoir une balance grâce au principe fondamental de l'hydrostatique.



TI-83 Premium CE Edition Python



A. Yazi

Principe fondamental de l'hydrostatique

La pression est une grandeur scalaire proportionnelle à l'intensité de la force F et inversement proportionnelle à la surface S sur laquelle s'exerce la force :

en pascal
$$p = \frac{F}{S}$$
 en Newton (N)
en m²

Soit un fluide en équilibre qui subit une force F:

La différence de pression est donnée par la relation suivante : $P - P_a = \frac{F}{S}$

La pression atmosphérique $P_a = 101325$ Pa = 101,3 kPa

Matériel nécessaire

- Une calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python.
- Une carte BBC micro:bit.
- Un câble USB mini-USB micro:bit.
- Un capteur grove « pression ».
- Une carte d'extension (Shield grove).


Mesurer une pression

Réaliser le montage suivant :

Le capteur utilisé dans cette expérience est un capteur Grove **MPX5700AP** capable de mesurer la pression de l'air dans une plage de 15 kPa à 700 kPa, il inclut une seringue de 60 ml et un tuyau translucide souple et qui possède une sensibilité de 6,4 mV/kPa.

Une proposition d'étalonnage de ce capteur se trouve en annexe de cette activité.







Niveau: Lycée; LP.

Loi de Boyle-Mariotte



Le script permet d'afficher la pression mesurée en kPa.

La disponibilité de la commande du module Grove pour la pression rend la réalisation de ce script très facile.

Chargement des modules nécessaires :

- micobit pour le fonctionnement de la carte.
- ti_system.
- mb_ti_ptotlib pour les représentations graphiques.
- mb_grove pour la gestion des capteurs grove.
- Création d'une fonction press.
 - o Boucle **Tant que** (la touche **annul** n'est pas pressée)
 - Lecture de la valeur de la distance et affectation à la variable p.
 - o Affichage de la valeur lue avec une décimale au



Dépression $p < p_a$



Compression $p > p_a$




Remarque

Au niveau microscopique, La pression est due à l'agitation incessante des atomes ou des molécules qui se déplacent à grande vitesse. De ce fait une pression nulle correspond à un vide parfait.







A. Yazi

Application

Balance à base d'air

On se propose de déterminer la masse inconnue posée sur le piston. Ce dernier va effectuer une course allant de P₁ à une pression P2 (qui sera mesurée avec notre dispositif).

Loi fondamentale de l'hydrostatique donne :

$$P_2 - P_1 = \frac{F}{S} = \frac{mg}{\pi r^2}$$

$$P_2 - P_1 = \frac{F}{S} = \frac{mg}{\pi r^2}$$
 $m = \frac{(P_2 - P_1) \times \pi \times r^2}{g}$

d'où

- $r = 1.5 \times 10^{-2} m$
- $g = 9.81 \, kg. \, m. \, s^{-2}$
- $m = 7.2 \times 10^{-5} \times (P_2 P_1)$

Expérience :

 P_1

 P_2







Calcul de la masse m :


$$P_2 - P_1 = 14.1 \ kPa = 14 \ 100 \ Pa.$$

 $m = 7.2 \times 10^{-5} \times 14 \ 100 = \frac{1,015 \ kg}{}.$

Effectivement, il s'agit d'un paquet d'un kilogramme de riz.



TI-83 Premium CE Edition Python



A. Yazi

Loi de Boyle-Mariotte

Enoncé de la loi:

A température constante, le volume d'une masse gazeuse est inversement proportionnel à la pression.

Mathématiquement:

$$P = \frac{k}{V}$$

ou

$$P \times V = k$$

A l'aide d'une seringue de 60mL, un tuyau souple, du montage comportant le capteur de pression et la carte micro:bit, on se propose de vérifier la loi de Boyle-Mariotte.

Facultativement, on a ajouté un capteur de température pour confirmer la constance de la température.

Chargement des modules nécessaires : ti_plotlib (représentation graphique), ti_system (export des données), microbit (gestion de la carte), mb_pins (gestion des ports) et mb_grove (capteurs grove)

- Création d'une fonction mesure.
- Lecture de la valeur de la pression et affectation à la variable p.
- Lecture de la valeur de la température et affectation à la variable T.
- plt.cls(): effacer l'écran.
- plt.auto.window : réglage automatique de la fenêtre graphique.
- plt.axes: affichage des axes.
- plt.labels : étiquettes sur les axes.
- plt.title : Titre du graphique.
- plt.color : couleur rouge pour la représentation des données.
- plt.scatter(): motif de représentation.
- plt.show plot(): Met en pause l'affichage.

On peut réaliser la même expérience en exprimant la pression P en fonction de l'inverse du volume, ainsi on obtient la constante k qu'on peut expliciter en adoptant le modèle du gaz parfait : PV = K = nRT, avec :

T: la température (°K).

R: la constance des gaz parfaits= 8,314 $J.K^{-1}.mol^{-1}$.

 \emph{n} : nombre de moles contenus dans la seringue.

```
ÉDITEUR : BOYLEMAR
Ligne du script 0001
import ti_plotlib as plt
from microbit import
from mb_pins import *
from ti_system import *
from mb_grove import *
def mesure():
  p=grove.read_pressure(pin0)
  T=grove.read_temperature(pin1)
••vol=[2,6,10,14,18,22,26]
••pres=[]
**for i in range(len(vol)):
****msg1="Volume fixe a= %
                             %.1f"%
vol[i]
••••msg2="Temperature = %.1f"%T
····plt̄.cls()
   •plt.text_at(5,msg1,"center")
••••plt.text_at(8,msg2,"center")
***sleep(3000)
 ***p=grove.read_pressure(pin0)
 ***pres.append(p)
# reprentation graphique
 •vol=[2,6,10,14,18,22,26]
 plt.cls()
 plt.auto_window(vol,pres)
plt.axes("on")
  plt.labels("vol mL","pres kPa"
 plt.title("MARIOTTE")
••plt.color(255,0,0)
 plt.scatter(vol,pres,"+")
 plt.show_plot()
Fns… | a A # Outils Exéc | Script
```







A. Yazi

ANNEXE:

Etalonnage d'un capteur de pression

Deux méthodes peuvent être proposées à partir d'une recherche personnelle :

> A partir des caractéristiques du capteur :

Plage de 15 kPa à 700 kPa.

Sensibilité de 6,4 mV/kPa.

A une tension, on va lui associer une pression : 1kPa = 1000Pa

$$1kPa = 1000Pa \longrightarrow 6,4mv = 0,0064 V$$

$$P(Pa) \longrightarrow U(V)$$

Donc:
$$U(V) = 6.4 \times 10^{-6} \times P$$

La valeur analogique associée est :
$$A = \frac{U \times 1023}{3.3} = 0.001984 \times P$$

Exemple

Si P = 1atm = 101325 Pa, on doit obtenir une tension U = 0.65V délivrée par le micro:bit et une valeur analogique A = 201.

Expérience

On est à $1atm \approx 101 \, kPa$, or la valeur analogique A = 192 et la pression trouvée est de 97 kPa.



valeur analog A=191.9 press analog=96.8

> En utilisant la fonction de transfert et les données réels :

La fonction du transfert fourni par le constructeur pour une plage de 0 à 700 kPa est :

Transfert Function:

$$V_{out} = V_S \times (0,0012858 \times P + 0,04) \pm Error$$

$$V_S = 5.0 Vdc$$

Temperature = 0 to 85°C

Donc
$$P = \frac{V_{out} \times 777,73}{V_s} - 31,11 \, kPa.$$



A. Yazi

Exemple:

Cette fois-ci, on mesurera la pression atmosphérique :

 $V_{out} = 0.71 V$



 $V_s = 3.91 V$



En appliquant l'expression ci-dessus, la pression trouvée est P = 110 kPa.

Remarque

Pour avoir des pressions faibles en dessous de P_{atm} ,($P < 101 \, kPa$), on peut soit:

- Aspirer la seringue (tirer vers l'arrière).
- Placer l'ensemble dans une cloche sous vide.



Pour profiter de tutoriels vidéos, Flasher le QRCode ou cliquer dessus!



