Architektura aplikacji w języku C

Architektura fizyczna i logiczna


- Język C oraz C++, to jedne z tych obecnych na rynku które wymagają rozróżnienia pomiędzy architekturą logiczną projektu, a jego architekturą fizyczną:
 - Architektura logiczna obejmuje elementy logiczne oraz relacje je łączące.
 Bezpośrednio realizuje dostarczanie wartości dla klienta i zaspokajanie jego wymagań. Nazewnictwo i rola elementów tej architektury, bezpośrednio odnosi się do pojęć domenowych.
 - Architektura fizyczna obejmuje elementy fizyczne projektu oraz relacje między nimi. Pliki źródeł, pliki nagłówków, skompilowane pliki obiektów *.o/ *.obj/*.a/*.dll/*so/... Nie wszystkie odnoszą się bezpośrednio do problemów domeny.
- Architektura logiczna wpływa na możliwości rozszerzenia funkcjonalności aplikacji.
- Architektura logiczna nie może być jednak rozwijana przy niskiej jakości architektury fizycznej projektu.

Dwa oblicza jakości – model uproszczony

- Projekt realizowany jest przy ocenie (jawnej bądź nie), dwóch rodzajów jakości:
 - Q jakość zewnętrzna. Obejmuje te kryteria które klient poddaje ocenie rozważając wartość aplikacji.
 - q jakość wewnętrzna. Obejmuje kryteria związane ze strukturą aplikacji i jej komponentów, łatwości jej rozwijania, możliwości rozszerzenia itp. Podlega ocenie przez personel techniczny.

 W praktyce obydwie jakości oceniane są głównie z użyciem testów.

> Czy te jakości wchodzą ze sobą w korelację? Jeśli tak to jaką?



Brak korelacji jakości?

- Jest to chyba znana (i co zaskakujące) racjonalna praktyka obniżania jakości wewnętrznej (q) kosztem utrzymania ... terminu dostarczenia produktu a więc ... jakości zewnętrznej (Q).
- Jednak w przypadku drastycznego obniżenia jakości q, rozwój produktu będzie spowolniony lub sparaliżowany.
- Dzieje się tak ze względu na powstawanie długu technologicznego.
- Trzeba podkreślić że w każdym projekcie dług technologiczny powstaje (aplikacje R&D, startup - spory ... systemy krytyczne niewielki i pod kontrolą). Należy być go świadomym i poddawać go kontroli.

Ok.. ale jak w moim projekcie?!

Dług technologiczny

Widoczna Niewidoczna Pozytywna Nowa pożądana **Architektura** wartość właściwość Negatywna Dług Błąd wartość technologiczny

Powiązania pomiędzy modułami oprogramowania

- Code coupling zależność oprogramowania. Stopień powiązania danego modułu z innymi. Reprezentuje jego "samodzielność" w realizowaniu zadań. Należy minimalizować zależność oprogramowania.
- Code cohesion spójność oprogramowania. Kod charakteryzujący się wysoką spójnością, ma podobne funkcjonalnie moduły, łatwo testowalne oraz łatwe do zrozumienia. W wysokim stopniu współpracuje z elementami wewnętrznymi danego modułu w celu realizacji celu nadrzędnego. Należy dążyć do jak największej spójności oprogramowania.

Typy spójności oprogramowania

- Przypadkowa spójność elementy są zgrupowane razem ze względu na ...
 łatwość wywołania. Są to wszelkiego rodzaju moduły-narzędzia. Mają całe
 spektrum niepowiązanych funkcjonalnie narzędzi. Tego rodzaju spójności unikaj.
- Logiczna spójność obsługa podobnych logicznych elementów. Np. obsługa szyn komunikacyjnych różnego rodzaju, urządzeń wprowadzania danych (klawiatury, enkodery, panele dotykowe).
- Tymczasowa spójność dany moduł do wykonania/skończenia operacji, wywołuje inny. Po zakończeniu zadania współpraca się kończy.
- Spójność proceduralna zdefiniowane zadanie, wymaga współpracy modułów.
- Sekwencyjna spójność wyjście jednego modułu, staje się wejściem innego.
- Funkcjonalna spójność moduły są połączone bo realizują wspólne jasno zdefiniowane zadanie. Najlepszy rodzaj spójności.

Typy zależności oprogramowania

- Zależność zawartości moduł wykorzystuje kod innego w danej jego wersji/gałęzi.
 Najgorszy wysoki (wręcz toksyczny) stopień spójności.
- Zależność wspólna moduły zależne od wspólnych globalnych danych. Zmiana globalnych danych przez jeden z modułów bez uwzględnienia wymagań innych powoduje lawinę błędów. W konsekwencji wymagania innych modułów jawnie i niejawnie implementowane są w bieżącym.
- Zależność komunikacyjna moduły są zależne korzystając ze wspólnego protokołu lub szyny komunikacji.
- Zależność kontroli moduł publikuje informację na temat swojego stanu, innym zainteresowanym modułom.
- Zależność znaczników moduł włącza część struktury danych innego modułu modyfikując ją poza kontrolą modułu podstawowego. Dane w każdym z modułów pełnią inną rolę i tylko ich fragment jest interesujący dla każdego z modułów.
- Zależność danych moduły współdzielą rodzaj elementarnych danych (np. POD).
 Przesyłają je między sobą i poddają obróbce.

Pożądana sytuacja...

Wysoka spójność najczęściej oznacza niską zależność

Zen programowania...

• KISS - Keep it simple, stupid

DRY - Don't repeat yourself

YAGNI - You aren't gonna need it

Worse is better

• ...

S.O.L.I.D.


- Reguły tworzenia aplikacji S.O.L.I.D.:
 - SRP Single Responsibility Principle
 - OCP Open/Closed Principle
 - LSP Liskov Substitution Principle
 - ISP Interface Segregation Principle
 - DIP Dependency Inversion Principle

S.O.L.I.D. - zasady (1/2)

- SRP komponent jest odpowiedzialny tylko za jedno zadanie.
 Jest tylko jeden powód do ingerencji w jego implementację.
 Łamanie tej zasady tworzy zawikłany kod trudny w utrzymaniu.
- OCP oprogramowanie jest otwarte na dodawanie nowych funkcjonalności i zamknięte na zmiany w kodzie. Dodanie nowych funkcji nie wiąże się z modyfikacją istniejącego kodu ani jego testów.
- LSP funkcje lub metody akceptujące typy elementów specjalizowanych, mogą akceptować także typy elementów ogólnych. Zalecenia mają wiele wspólnego z DbC oraz dobrymi praktykami obiektowymi.


S.O.L.I.D. - zasady (2/2)

- ISP twórz interfejsy specjalizowane implementowane w jednym celu. Interfejs nie powinien służyć do zmiany stanu i odczytu statusu modułu. Jego istnienie usprawiedliwione jest realizacją jednego celu. Reguła ma wiele wspólnego z SRP ale dotyczy interfejsów.
- DIP implementuj interfejsy wyższej warstwy abstrakcji. Dostosowuj się także do sposobu implementacji w wyższej warstwie a nie w warstwie niższej.



Projekt fizyczny - wstępne rozbicie zależności

- Zależności między plikami projektu, decydują o jego testowaniu, szybkości budowy projektu oraz łatwości wdrożenia personelu.
- Pierwotna struktura projektu powinna być przetworzona tak aby uniknąć zależności cyklicznych oraz zbliżyć się do struktury drzewiastej.
- Procedura nazywana jest poziomowaniem projektu.



Projekt fizyczny - kontrola włączeń nagłówków

- Należy zadbać aby zależności burzące strukturę warstw i drzewa, były wyeliminowane lub zminimalizowane.
- Wskaźnikiem poprawności procedury jest łatwość testowania poszczególnych modułów.
- W przypadku "boskich modułów" (moduł-pająk), może powstać konieczność ich przeprojektowania i dalszej modularyzacji już wyłącznie wynikająca z przesłanek fizycznych.
- Szczególnie rozbudowane nagłówki ze strażnikami, powinny otrzymać włączanie warunkowe (lub #pragma once)

O estetyce można dyskutować o skuteczności nie.

```
#ifndef BIG_H_
#define BIG_H_

#ifndef MOD1_H_
#include "mod.h"
#endif


#end /* BIG_H_ */
```

Projekt fizyczny numerowanie warstw

- Należy dążyć do struktury w której można wydzielić warstwy gdzie moduły współpracują wyłącznie z modułami poniżej i nie ma zależności omijających warstwy.
- Zależności cykliczne powinny być wyeliminowane poprzez faktoring.
- To zrozumiałe że do ideału można nie osiągnąć, należy się do niego zbliżyć jak się da!

(Nie)Stabilność modułu

- Łatwo identyfikować moduł w którym zmiana pociągnie za sobą dalekie modyfikacje projektu.
- W architekturze już wypoziomowanej, wyliczamy współczynnik stabilności.
- 0 stabilność, 1 niestabilność modułu



- Ca (ang. Afferent couplings) ilość komponentów zależnych od modułu ("wyżej, korzystają z niego")
- Ce (ang. Efferent couplings) ilość komponentów od których moduł zależy ("niżej, korzysta z nich").
- Niestabilność to:

$$I = Ce / (Ce + Ca)$$

(Nie)Stabilność modułu

Im większa niestabilność modułu, tym większy nakład na jego pełne testowanie.

Preferowane zakresy to:


- I 0-0.3 i 0.7-1 unikaj wartości pomiędzy
- Ce 0-20 więcej, za wiele pakietów do zrozumienia działania modułu.
- **Ca 0-500** więcej, poprawka w module jest krytyczna dla całej aplikacji.

Suma zależności komponentów - CCD


- Jedną z (wielu) miar kontrolujących złożoność architektury, jest CCD (ang. Cumulative Component Dependency).
- Wielkość tej miary koreluje z czasem konserwacji i rozwoju programu oraz odzwierciedla koszt jego testowania.
- Moduły programowe opatruje się miarą zależności związanych z ilością niezbędnych do ich przetestowania komponentów.


CCD - zależności

- Sposób opatrywania miarami:
 - Komponent zależy wyłącznie od siebie:
 - Komponent zależy od podrzędnego:
 - Komponent zależy od 2 podrzędnych:
 - Występują zależności cykliczne:
- CCD będzie sumą tych zależności.




CCD - przypadki architektur









Zależności cykliczne



aplikacja hierarchiczna

Biblioteka lub narzędzia ogólne

CCD - praktycznie

 Nieco więcej informacji można uzyskać dzieląc CCD przez ilość elementów N:

 Warto stosować CCD jako wskaźnik "czy jest jeszcze coś do zrobienia" w systemie. Dla architektury pionowej współczynnik wynosi:

$$CCD = N(N + 1)/2$$

- Każda wartość powyżej, świadczy o istniejących zależnościach cyklicznych.
- Warto zdawać sobie sprawę że z jednego współczynnika nie należy tworzyć wyroczni co do jakości pracy zespołu lub architekta.

NCCD

- Więcej informacji co do podobieństwa do modeli wyidealizowanych, uzyskasz odnosząc CCD do wartości CCD dla takiej samej ilości elementów struktury drzewiastej.
- Dla struktury drzewiastej zachodzi następująca zależność:

$$CCD_{(tree)}(N) = (N + 1) * (log_2(N + 1) - 1) + 1$$

- Znormalizowane CCD czyli NCDD, będzie wtedy:
 - Zbliżone do 1 dla architektur podobnych do drzewa.

- Mniejsze niż 1.0 dla architektur zbliżonych do bibliotek.
- Mocno ponad 1.0 dla architektur pionowych.
- Architektury pionowe jednak promują ponowne użycie komponentów stąd NCCD powinno być interpretowane włącznie z CCD!

Narzędzia diagnozy zależności

- Komercyjne: CodeSonar, SonarQube, Code, Squore, CodeClimate...
- Narzędzia na wolnych licencjach:
 - gcc z przełącznikami -M, -MM, -H .. :)
 - cloc http://cloc.sourceforge.net/ statystyki kodu (linie kodu, komentarze itp...)
 - Doxygen tak... generuje diagram zależności z użyciem graphviz (dot). Opcja HAVE_DOT w konfiguracji
 - cinclude2dot http://flourish.org/cinclude2dot/ generuje diagram zależności.
 - cppdeps http://pastebin.com/raw.php?i=0kMQQKGb oblicza NCCD i poziomuje architekturę włączeń.
 - include-what-you-use (iwyu) https://github.com/include-what-you-use/include-what-you-use identyfikuje brakujące (a niezbędne) włączenia oraz usuwa zbędne i deklaruje struktury z usunięciem zbędnych nagłówków.

Rozbijanie zależności i faktoring

- Katalog technik (otwarty) usuwania sprzężeń obejmuje dla C:
 - Stosowanie wywołań zwrotnych (ang. callbacks).
 - Wstrzykiwanie zależności (ang. dependency injection).
 - Stosowanie technik wyniesienia, obniżania, głupich danych (ang. dump data).
 - Stosowanie wzorców projektowych.
 - •
- Wybrane techniki omówi instruktor.