

14-DAY FREE TRIAL GUIDE — REVISION 2

14 Tage kostenlos testen Leitfaden

ODRE PQC 14 Tage ohne Kauf, License ID oder License Key testen.

02

DOCUMENT SUMMARY

Dokumentübersicht

PRODUKTUMFANG

14-Tage-Test ohne Zahlung, E-Mail oder Paid Key; behandelt Testzeitraum und 1 Device 1 Trial.

VERTRAUENSGRENZE

Der bestehende Client bleibt unverändert. Siehe PQC Trust Boundary im Product Overview.

KUNDEN-DATENEbene

Anfragen und Antworten bleiben in der Infrastruktur des Kunden.

ODRE-Steuerungsebene

Outbound HTTPS 443 dient nur Trial-Aktivierung und Status.

VERIFIZIERT

Offizielle PS1/SH-Installer auf allen 6 unterstützten OS; Start, Ablauf und Fail-Closed-Vertrag.

NICHT VERIFIZIERT

Leistung/Durchsatz und Container-/Kubernetes-Bereitstellung.

KUNDENVERANTWORTUNG

Anwendungslogik, Authentifizierung/Autorisierung, geschützte Routen und reale Integrationstests.

verify ist ein unabhängiger Selbsttest, kein geschäftlicher Integrationstest. Diese Aufzeichnung ist keine unabhängige Drittzertifizierung.

03

DATA PLANE / CONTROL PLANE

Kunden-Datenebene

Customer Client -> HTTPS/TLS -> Customer FastAPI Application -> ODRE PQC Security Boundary -> Protected Handler

Datenverkehr der Kundenanwendung durchläuft keine ODRE-Server.

ODRE-Steuerungsebene

Customer ODRE PQC Installation -> Outbound HTTPS 443 -> ODRE Control Services (Trial activation)

Kein Request-/Response-Body wird an den ODRE License/Control Service gesendet.

04

QUICK START

Kostenlos · Keine E-Mail · Download startet Trial nicht · 14 Tage ab erster Aktivierung · 1 Device 1 Trial · Kein Reset durch Neuinstallation · Protected Route nach Ablauf fail-closed · Paid ohne Neuinstallation.

1. Manifest-Signatur und SHA-256 des offiziellen Installers prüfen (Windows: PS1 / Linux: SH).
2. Installer ausführen; Plattform wird automatisch erkannt.
3. Bei Neuinstallation init einmal, danach doctor und verify einmal.
4. FastAPI mit install(app) verbinden.
5. Trial starten und Status, Start und Ablauf prüfen. Keine Zahlung, E-Mail oder Paid Key.
6. Server starten und Gateway -> Core -> Handler prüfen. Status allein belegt keine Integration.

Direkte Wheel-Installation ist nicht der aktuelle Kundenvertrag.

05

WHEEL / PYTHON VENV

0. Vor dem Start

Dieser Leitfaden richtet sich an Serverbetrieb und Entwicklung beim Einstieg in den kostenlosen Trial. Eine Zahlungsbestätigung per E-Mail ist keine Voraussetzung.

Voraussetzung

Bedingung

OS / CPU

Windows Server 2022 AMD64 oder Ubuntu 24.04 AMD64

Python

CPython 3.12

Berechtigungen

Installationsrecht und Recht zum Anlegen geschützter Zustandspfade.

Dienst und CLI müssen denselben Zustandspfad erreichen.

Netzwerk

Zugriff auf pip-Abhängigkeiten und den offiziellen HTTPS-Aktivierungsdienst

Uhrzeit

Verlässliche Systemzeit; Uhr nicht zurückstellen.

Sicherung

Freigegebener Wiederherstellungspunkt für Anwendungscode und

Konfiguration

Komponenten

Core 0.2.9, Commercial 0.2.9.post4 und zur Kundenanwendung passende

Gateway-Integration

Die Software verwaltet Trial-Ticket, privaten Installationsschlüssel und lokalen Zustand. Ein kostenpflichtiger License Key wird nicht abgefragt.

06

WHEEL / PYTHON VENV

1. Trial-Bedingungen und Verhalten

Kostenloser Download · Keine E-Mail · Download startet Trial nicht · 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung

· 1 Device, 1 Trial · Kein Zurücksetzen durch Download/Neuinstallation · Fail-closed nach Ablauf · Wechsel zu Paid ohne Neuinstallation.

Bedingung

Verhalten

Kostenlos / ohne E-Mail

Die Trial-Startanforderung übermittelt keine E-Mail, Zahlung oder

Paid-Zugangsdaten.

Kein Start beim Download

Download-Sitzung und Trial-Aktivierung sind getrennt.

14 Tage ab Aktivierung

14 Tage zwischen serverseitigem issued_at und expires_at

1 Device, 1 Trial

Ein an die Geräteidentität gebundener Trial; Wiederholungen erhalten den Zeitraum.

Erneuter Download / Neuinstallation

Erzeugt keinen weiteren kostenlosen Zeitraum für dasselbe Gerät.

Ablauf

Sperrt neue geschützte Anfragen. Zulässige öffentliche Routen behalten ihre Richtlinie.

Wechsel nach Kauf

Webfreigabe mit derselben installation identity, danach Paid-Berechtigung.

„Ohne Lizenz“ bedeutet eine Evaluierung ohne kostenpflichtigen Kaufnachweis. Zeitraum und Gerätebindung werden weiterhin

anhand einer serverseitig signierten Trial-Berechtigung geprüft.

07

WHEEL / PYTHON VENV

2. Download und Integritätsprüfung

Beziehen Sie das offizielle Bundle samt Manifest, Signaturen und Installationsanleitung derselben Veröffentlichung. Der Download verbraucht keine Trial-Tage.

1. Release-Manifest-Signatur anhand eines unabhängigen offiziellen Vertrauensankers prüfen.
2. Dateinamen, Größen und SHA-256 vergleichen; Installer, Prüfer und Trust-Konfiguration einbeziehen.
3. Sicherstellen, dass der freigegebene Installer die Prüfung vor der Installation erzwingt, dann ausführen. Bei jeder Abweichung abbrechen.

Datei-SHA-256 prüfen

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> ist der Pfad der heruntergeladenen Datei. Hashgleichheit allein authentifiziert keinen Herausgeber. Auch

erfolgreiche pip-Installation, ZIP-Lesbarkeit oder CRC-Prüfung beweisen keine Integrität.

Der vorhandene Prüfer auf Seite 9 gilt ausschließlich für Core 0.2.9. Er prüft nicht das gesamte Commercial-post4-, Gateway- oder Native-Bundle. Jede Komponente benötigt ihr offizielles Manifest und einen

freigegebenen Installationsweg.

Dieser Leitfaden erfindet keinen Hash des finalen Bundles. Commercial-post3-Hashes dürfen nicht für post4 verwendet werden.

Fehlen Prüfer oder Vertrauensmaterial, die korrekte Distribution anfordern; keine Umgehung mit gewöhnlichem pip.

08

WHEEL / PYTHON VENV

3. Prüfungen vor der Installation

Prüfung

PASS-Bedingung

Bei Fehler

OS / CPU / Python

Exakt unterstützte Kombination

Installation stoppen; Support

kontaktieren.

Systemzeit

NTP-synchronisiert, keine große

Abweichung

Ursache der Zeitabweichung beheben.

HTTPS ausgehend

Port 443 zum offiziellen Dienst erreichbar

Firewall-Änderung genehmigen

lassen.

Rechte / ACL

Administrator/root und eingeschränkte

Zustandspfadrechte

Berechtigungskonzept korrigieren.

Integrität

Manifest-Signatur und alle Hashes stimmen

Artefakt verwerfen; neu herunterladen.

Sicherung

Rollback-Punkt der Anwendung vorhanden

Vor Änderungen sichern.

Die Sicherung darf freigegebene Kopien von Anwendungscode und Konfiguration enthalten. Bestehende installation identity, Geräte-Privatschlüssel, Refresh-Zugangsdaten oder Offline Lease dürfen nicht in eine neue

VM oder einen Container geklont werden.

09

04 — INSTALLATION

Offizieller Einstiegspunkt

Nach der Integritätsprüfung auf Seite 7 nur den OS-Befehl ausführen.

Windows Server 2022 AMD64

```
.\install-odre-pqc.ps1
```

Linux AMD64

Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Debian 12 / Rocky Linux 9.8 / AlmaLinux 9.8

```
sudo ./install-odre-pqc.sh
```

Der Installer erkennt die Plattform und führt den freigegebenen Ablauf aus. Core, Native, Gateway, Policy oder Pins nicht manuell verdrahten. Bei Fehlern von Signatur, Hash, Plattform, Rechten oder Voraussetzungen stoppen.

10

WHEEL / PYTHON VENV

4.1 init -> doctor -> verify

Nur fortfahren, wenn das offizielle Installationsverfahren die gesamte Wheel-Konfiguration und Kunden-.venv eingerichtet hat und Abhängigkeiten sowie Versionen geprüft sind. Die Core-Einzelinstallation auf Seite 9 reicht

dafür nicht aus.

Windows PowerShell - nur neue Installationen

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init
```

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor
```

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - nur neue Installationen

```
.venv/bin/odre-pqc init
```

```
.venv/bin/odre-pqc doctor
```

```
.venv/bin/odre-pqc verify
```

init bereitet Identität, Konfiguration und Zustand einer neuen Installation vor. Bei bestehenden config/keys/runtime/state oder Updates init nicht wiederholen. Niemals Zustand oder Schlüssel löschen, um diese Einschränkung zu umgehen.

doctor diagnostiziert die Installation; verify ist ein unabhängiger Core-Selbsttest, kein

Gateway/Handler-Integrationstest des Kunden. Nach Trial-Start oder Gateway-Anbindung ist keine Wiederholung nötig. Eine fehlgeschlagene Prüfung erst nach Behebung ihrer Ursache erneut ausführen.

11

WHEEL / PYTHON VENV

5. Diagnose, Selbsttest und Status

Befehl / Prüfung

Bedeutung

pip check

Prüft Python-Abhängigkeitskonflikte

odre-pqc doctor

Diagnose der Installationsumgebung vor Gateway-Anbindung

odre-pqc verify

Unabhängiger Core-Selbsttest mit temporären Schlüsseln und temporärer

DB

odre-pqc-commercial trial

Startet Geräte-Trial: 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung

Commercial status

Prüft Signatur, Gerätebindung, Trial-Zeitraum und Installationsintegrität

odre-pqc status

Prüft authentifizierte Runtime-Belege des laufenden Core

Gateway-Integrationstest

Prüft separat den tatsächlichen Anfragepfad bis zum Geschäfts-Handler

verify PASS belegt nicht automatisch den Zustand eines laufenden Servers. Core status prüft unter anderem HMAC, Nonce, Aktualität sowie Provider-/Schlüssel-/Sicherheits-/Worker-Zustand.

Ohne laufenden Server oder bei nicht erreichbarem korrektem Authentifizierungsziel kann Runtime

UNKNOWN

/ PQC PROTECTION: BLOCKED erscheinen. Der gesunde Status eines anderen Core ersetzt keine Integrationsbelege für Gateway Private Core.

12

WHEEL / PYTHON VENV

6. Trial starten - ohne Zahlung oder E-Mail

Nach Core-Selbsttest und Anbindung des Gateway-Berechtigungsgates auf Seite 14 den OS-spezifischen Befehl mit dem Dienstkonto und Zustandspfad ausführen, die auch der Dienst verwendet.

Windows PowerShell

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

Die CLI erstellt und speichert die installation identity und verarbeitet Download-/Trial-Tickets sowie die Geräte-Challenge. Sie übermittelt einen signierten Besitznachweis, nicht den privaten Schlüssel. License ID, License Key und E-Mail werden nicht abgefragt.

Erwartetes Ergebnis: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS.

TRIAL_STARTED_AT und TRIAL_EXPIRES_AT definieren den serverseitigen Zeitraum. Den

Wheel-Trial-Status nicht als Paid LEASE_VALID ausweisen.

Eine Wiederholung startet die Frist nicht neu. Wenn der Server bereits genehmigt hat, die Antwort aber ausblieb, denselben Trial mit erhaltener Identität und Ticket wiederherstellen. Bestehenden Zustand nicht löschen.

13

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

WHEEL / PYTHON VENV

7. Status -> Serverstart -> Runtime-Prüfung

1) Commercial-Status

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu

```
./venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Für Trial ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS prüfen. Nach Ablauf wird EXPIRED / TRIAL_EXPIRED angezeigt. Fehlende License ID oder Paid Key sind bei Trial normal.

2) Kundenserver + Gateway Private Core starten

Den freigegebenen Startbefehl der Kundenanwendung verwenden. Private Core nur an Loopback binden; öffentliche Nginx-Pfade zum Gateway leiten. Hier werden weder Kundenmodulnamen noch Ports angenommen.

3) Laufenden Core prüfen

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status
```

Ubuntu

```
./venv/bin/odre-pqc status
```

Ziel und Authentifizierung von Core status müssen dem tatsächlichen Gateway Private Core entsprechen. Danach den echten Geschäftsanforderungspfad auf Seite 15 prüfen.

14

WHEEL / PYTHON VENV

8. FastAPI / Server Gateway anbinden

External HTTPS Client -> Nginx -> FastAPI / ODRE Server Gateway -> Python PQC Client -> ODRE v3 ->

Private Core -> Protected Handler

Mit host und private_core aus der bestehenden build_host(...)-Integration folgenden Aufruf ergänzen. Einmal vor dem Start der beiden ASGI-Server ausführen.

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate
```

```
install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

Integrationspunkt

Erforderliche Prüfung

host

GatewayDispatch aus bestehendem build_host; leitet festgelegte

geschützte Routen zum Gateway

private_core

Tatsächliches Private-Core-FastAPI-Objekt dieses Gateway

Berechtigungsgate

Prüft jede neue Anfrage sowohl am Gateway- als auch am

Private-Core-Eingang

identity / key / trust

Bestehende ODRE-v3-Konfiguration erhalten. Trial-Installationsidentität

nicht mit Protokollschlüsseln verwechseln.

Öffentliche Pfade

health und Aktivierungs-Control-Plane des bestehenden Host behalten ihre

Richtlinien.

Der Aufruf erzeugt kein Gateway und schützt nicht automatisch jede Kunden-API. Geschützte Routen, Schutz vor

Handler-Bypass und startup/shutdown müssen in der bestehenden Integration festgelegt werden.

15

WHEEL / PYTHON VENV

9. Gateway / Core / Handler verifizieren

Die laufende Kundenanwendung in einer isolierten Prüfumgebung testen. Dies ist kein erneuter Lauf des unabhängigen verify-Befehls.

Prüfung

Erwartetes Verhalten

Normale Anfrage

Erhält vorhandene HTTPS-API-Semantik und führt Handler aus

v3-Pfad

Tatsächlicher Gateway-Handshake und verschlüsselte Anfragen/Antworten

Session-Wiederverwendung

Trial-Berechtigung bei jeder Anfrage, auch mit bestehender Session, prüfen

Ablauf

Neue geschützte Anfragen ab Ablauf ablehnen; Handler-Ausführungszahl

steigt nicht

Private Core

Auch direkter Eingang prüft Berechtigung; keine öffentliche Exponierung

Öffentliches health

Bisherige Antwort unabhängig vom Trial-Ablauf erhalten

Integrationsstatus

Core status und tatsächliche Handler-Prüfung getrennt aufzeichnen

Ein vor Ablauf zugelassener und bereits laufender Handler wird nicht zwangsweise unterbrochen. Der Vertrag sperrt neue geschützte Anfragen, die nach Ablauf eintreten.

Bestehende Sicherheitsregressionen und kundenspezifische fachliche Korrektheitsprüfungen beibehalten.

HTTP-Erfolgszahlen allein belegen weder Lastleistung noch vollständige Prüfung aller Sicherheitspfade.

16

WHEEL / PYTHON VENV

10. Normalbetrieb während des Trials

Trial gilt bis zum absoluten Ablaufzeitpunkt der ersten Aktivierung. Server- oder Job-Neustarts erzeugen keine weiteren 14 Tage.

Punkt

Betriebshinweis

Zeitraum

TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT mit Commercial status prüfen.

Verlängerung

Kein renew verlängert den Trial-Zeitraum; von Paid renew unterscheiden.

Verbindungsstörung

Gültige lokale signierte Berechtigung wird ohne Online-Aufruf je Anfrage geprüft.

Zustandsschutz

Windows DPAPI und eingeschränkte ACLs bzw. Linux-Verschlüsselung und eingeschränkte Rechte erhalten.

Updates

Identität und Zustand erhalten; neue Hashes und Abhängigkeiten prüfen.

Fehler

Geschützte Pfade bei der Ursachenbehebung gesperrt lassen.

Nicht vertrauenswürdige Systemzeit oder Fehler bei Berechtigung, Gerätebindung oder Installationsintegrität führen zu Fail-closed. Eine Trial-Verlängerung durch Uhrzeitänderung wird nicht unterstützt.

17

WHEEL / PYTHON VENV

11. 1 Device, 1 Trial

Trial ist an den serverseitigen Geräteidentitätsdatensatz gebunden. Das Löschen des Installationsordners oder

venv entfernt diesen Datensatz nicht.

Situation

Ergebnis

Wiederholung auf derselben

Installation

Ursprüngliche Start- und Ablaufzeiten bleiben erhalten

Erneuter Download

Keine neue Trial-Berechtigung durch neuen Download

Neuinstallation

Setzt den kostenlosen Zeitraum desselben Geräts nicht zurück

Zustand auf anderes Gerät kopieren

Ablehnung wegen unpassender signierter Geräte-/Identitätsbindung

Gleichzeitiger Start

Keine doppelte Trial-Ausstellung für dasselbe Gerät

trial nach Ablauf ausführen

Bestehender abgelaufener/bereits genutzter Zustand statt neuer Gratiszeit

Kauf

Separate Paid-Berechtigung auf derselben Installation aktivieren

Vollständiger Schutz wird nicht behauptet, wenn ein Administrator/root-Angreifer OS-Identität und Vertrauensspeicher kontrolliert. Geräte/Zustand nicht klonen und Identifikatoren nicht ändern, um die Trial-Richtlinie zu umgehen.

18

WHEEL / PYTHON VENV

12. Fehlerbehebung

Fehler / Zustand

Maßnahme

TRIAL_ALREADY_USED

Gerätenutzung prüfen. Nicht durch Download oder Neuinstallation zurücksetzen.

TRIAL_EXPIRED

Sperre erhalten; für weitere Nutzung zu Paid wechseln.

CLOCK_TAMPER_DETECTED

Zeitsynchronisierung und Änderungsverlauf prüfen. Zustand nicht löschen.

ENTITLEMENT_BINDING_INVALID

Auf vermischten Zustand anderer Geräte, Identitäten oder Schlüssel prüfen.

ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID

Offizielle Berechtigungsantwort und Datei prüfen; nicht bearbeiten.

RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE

Offiziellen Core und Installationsintegrität prüfen.

AUTHORITY_UNREACHABLE

DNS/TLS/offizielle Verbindung prüfen, dann denselben Befehl wiederholen.

OPERATION_IN_PROGRESS

Laufende Aktivierungs-/Erneuerungs-CLI zuerst abschließen.

PAID_INSTALLATION_EXISTS

Bestehende Paid-Installation nicht auf Trial zurücksetzen.

Gate nicht deaktivieren oder Handler direkt exponieren, um 503-Antworten zu beseitigen. CLI-Fehlercodes aufbewahren, jedoch keinen geheimen Zustand in Support-Tickets einfügen.

19

WHEEL / PYTHON VENV

13. Ablauf, Zeitrückstellung und Fail-closed

Geschützte Routen sperren nach Trial-Ablauf nach dem Fail-closed-Prinzip. Ab dem signierten expires_at werden keine neuen Anfragen zugelassen; es gibt keine zusätzliche Trial-Kulanzfrist.

Prüfung des Wheel-Trial-Pfads

Die signierte Berechtigung bindet Gerät, installation identity, Schlüssel, Produkt und Zeitraum. Die letzte geprüfte Zeit bleibt verschlüsselt gespeichert; während der Ausführung wird zusätzlich eine monotone Uhr genutzt, damit Zurückstellen der Zeit den Ablauf nicht verlängert.

Berechtigungsgates an Gateway und Private Core anbinden. Auch bestehende Sessions benötigen für neue Anfragen eine erneute Berechtigungsprüfung. Fehlende/beschädigte Berechtigungsdateien, Zeitabweichungen,

Ablauf und Integritätsfehler führen zur Sperre.

Bestehenden Native-Schutz erhalten

Das Phase-3B-Native-EXE besitzt eigene monotone Deadline, Schlüsselentfernung bei Ablauf, Named Pipe IPC und Broker-Kontrollen. EXE weder löschen noch durch das Wheel-Gate ersetzen. Frühere Native-PASS-Ergebnisse nicht als PASS des aktuellen Wheel-Pfads wiederverwenden.

Nach gescheiterter Berechtigungsprüfung kein plaintext/classical fallback verwenden. Die normale HTTPS-Verbindung des Kunden ist davon zu unterscheiden.

20

WHEEL / PYTHON VENV

14. Updates, Neuinstallation und Zustand

init bei einer bestehenden Installation nicht wiederholen. Core config/keys/runtime/state und Commercial installation identity erhalten.

Vorgang

Vorsichtsmaßnahme

Commercial aktualisieren

Freigegebenes neues Wheel verwenden; geschützten Zustandspfad erhalten.

Trial wiederholen

Bestehenden Serverdatensatz mit demselben trial-Befehl wiederherstellen.

App neu starten

Kein Zeitraum-Reset; Gate vor Serverstart installieren.

Wiederherstellung

Keine Trial/Lease/Schlüssel eines anderen Geräts importieren.

Paid-Wechsel

activate derselben Installation im Web freigeben; kein

venv/Core/Gateway-Neuaufbau.

Gerät wechseln

Keine Trial-Neuausstellung; Support-Richtlinie prüfen.

Zustandsdateien zu löschen, um einen Fehler verschwinden zu lassen, ist kein zulässiges

Wiederstellungsverfahren. Private Schlüssel, Trial-Tickets und signierte Berechtigungen nicht manuell bearbeiten.

21

WHEEL / PYTHON VENV

15. Technischen Support anfragen

Support und Anfragen: odreal2025@gmail.com

Darf übermittelt werden

Nicht übermitteln

Core-/Commercial-/Python-/OS-Versionen

Private Schlüssel oder

Zustandsverschlüsselungsschlüssel

UTC-Zeit und Fehlercodes

Trial-Tickets; Access-/Refresh-/Poll-Tokens

Geschwätzte Installations-ID und Start-/Ablaufzeiten

Vollständige lokale Zustandsdateien

Bereinigte doctor-/verify-/status-Ergebnisse

Geschäftliche Anfrage-/Antwortinhalte des Kunden

Offizielle Dateinamen und SHA-256

Vollständige Umgebungs-, Konfigurations- oder

DB-Dumps

Trial benötigt keine E-Mail. Diese Adresse ist ein optionaler Supportkanal bei Problemen, kein obligatorischer Aktivierungsschritt.

17 — SCHNELLE INSTALLATIONS-CHECKLISTE

- [] Offizielle Manifest-Signatur und SHA-256 prüfen
- [] OS, Zeit, HTTPS 443, Rechte, Backup prüfen
- [] `.\install-odre-pqc.ps1` oder `sudo ./install-odre-pqc.sh` ausführen
- [] Neuinstallation: `odre-pqc init`
- [] `odre-pqc doctor` und `odre-pqc verify`
- [] FastAPI mit `from odre_pqc import install` und `install(app)` verbinden
- [] Trial ohne License ID oder License Key starten
- [] `ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS` und Ablauf prüfen
- [] Kundenserver starten; running Core status prüfen
- [] Gateway -> Core -> Handler testen
- [] Replay, Bypass und Fallback blockiert
- [] Identity/State bei Update oder Neuinstallation erhalten
- [] Production erst nach PASS aller Gates

23

WHEEL / PYTHON VENV

17. Installationscheckliste

Für den Wheel-Weg. Native-Nutzer folgen Seiten 28-31; Integrität, Zustandserhalt und tatsächliche Handler-Prüfung bleiben gemeinsame Grundsätze.

- [] Installationsweg des Bundles wählen; Manifest-Signaturen und SHA-256 prüfen
- [] Core, Commercial, Gateway, Abhängigkeiten und CLI mit freigegebenem Installer einrichten
- [] Core-Einzelinstallation nicht mit vollständiger Bundle-Installation gleichsetzen
- [] pip check und Versionen prüfen; init einmal, nur bei Neuinstallation
- [] doctor -> verify erfolgreich; Selbsttest und Geschäftsintegration unterscheiden
- [] Berechtigungsgates an Gateway host und Private Core anbinden
- [] Commercial trial: ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS prüfen
- [] Wiederholungen setzen Beginn und Ablauf nicht zurück
- [] Kundenserver und Private Core starten; tatsächliches Runtime-Ziel prüfen
- [] Gateway -> v3 -> Private Core -> Handler tatsächlich prüfen
- [] Isoliert: keine neuen Handler-Ausführungen nach Ablauf, öffentliche Routen bleiben erhalten
- [] Bei Updates und Paid-Umstellung bestehende Identität und Zustand erhalten

RELEASE AUTHORITY

ODRE PQC 0.3.1 RC1 | Release 63 | Final Closure g269 | Official Supported OS 6/6 PASS | Negative Gate 18/18 PASS

Sealed Core odre_pqc 0.2.9 is an independent component version.