

10분이면 내 쇼핑몰로 바꾸는 쉬운 설명서

주소 뒤에 ?edit=1 → [고치기] → 칸에 적기 → [저장하기]. 아래 제목을 누르면 그 쪽으로 바로 가요.

0장 시작 전 준비

이 설명서 보는 법	2
처음 한 번만: 게시판 확인하기	3

1장 4단계로 바꾸기

1단계 · 편집 모드 열기	4
2단계 · [고치기] 누르기	5
3단계 · 글자 바꾸기	6
3단계 · 사진 바꾸기	7
4단계 · 저장하고 확인하기	8
실수했을 때 되돌리기	9

2장 메인 화면

메인 화면에서 바꿀 수 있는 곳	10
칸 늘리기 · 줄이기 · 옮기기	11
사진 속 상품 점 찍기 (장면 속 상품)	12
영역 숨기기 · 다시 보이기	13
섹션 순서 바꾸기	14
첫 화면(맨 위 큰 화면) 바꾸기	15
메인 이벤트 팝업 바꾸기	16
오른쪽 카카오톡 · 인스타그램 버튼 연결	17

3장 세일 페이지

세일 페이지 고치기	18
세일 타이머 · 쿠폰 칸 쓰는 법	19

4장 목록 · 게시판 · 가이드

상품 목록 위 큰 배너	20
게시판 페이지 (리뷰 · 공지 · 질문 · 문의)	21
가이드 페이지	22

5장 도움말

휴대폰으로도 고칠 수 있어요	23
안 될 때 확인하세요	24
10분 체크리스트	25

이 설명서 보는 법

이 설명서는 PETPIA 쇼핑물을 내 가게로 바꾸는 방법을 그림으로 알려 줍니다. 코드는 몰라도 돼요. 주소 뒤에 ?edit=1 → [고치기] → 칸에 적기 → [저장하기], 이 네 가지면 끝이에요.

1 편집 모드 열기 — 내 쇼핑물 주소 뒤에 ?edit=1 을 붙여요.

2 [고치기] 누르기 — 바꾸고 싶은 곳의 주황색 버튼을 눌러요.

3 칸에 적기 — 글자는 칸에 쓰고, 사진은 [사진 바꾸기]로 올려요.

4 [저장하기] — 저장하고 쇼핑물을 새로고침하면 바뀌어 있어요.

그림 속 표시

표시	뜻
	그림의 번호 = 아래 설명의 번호예요.
	빨간 네모 = 눌러야 할 곳이에요.
	화면에 있는 버튼 이름이에요.

 **꿀팁** 처음이라면 1장을 순서대로 한 번 따라 해 보세요. 나머지 쪽은 필요할 때 목차에서 골라 보면 돼요.

처음 한 번만: 게시판 확인하기

바꾼 내용은 카페24 게시판 「뉴스/이벤트」(2번)에 글로 저장돼요. 이 게시판이 켜져 있는지 딱 한 번만 확인해요.

가는 길 카페24 관리자 > 게시판 > **게시판 관리**

게시판 관리 가이드 [시 챗봇 문의하기](#)

게시판목록 ?

추가 게시판 0개 / 총 0개

[X삭제](#) [표시순서 변경 >](#) [일반 게시판 등록 >](#) [갤러리 게시판 등록 >](#) [한줄메모 등록 >](#)

☐	게시판 유형	분류	게시판제목	게시판 ID	권한(쓰기/읽기)	세글/총갯수	게시물 관리	표시
☐	기본	운영	공지사항	1	관리자/비회원	0/1	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시
☐	기본	상품	상품 사용후기	4	회원/비회원	0/30	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시
☐	기본	상품	상품 Q&A	6	회원/비회원	0/0	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시
☐	기본	일반	자유게시판	5	회원/비회원	0/0	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시
☐	기본	갤러리	갤러리	8	회원/비회원	0/0	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시
1 ☐	기본	운영	뉴스/이벤트	2	관리자/비회원	0/0	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시
☐	기본	운영	자주묻는질문	3	관리자/비회원	0/0	글보기 > 글삭제 > 공지글 > 고정글 >	표시

- 1 뉴스/이벤트 게시판(게시판 ID 2)을 찾아 제목을 눌러요.
- 2 사용여부 "사용", 표시여부 "표시", 쓰기 권한 "관리자"로 되어 있는지 봐요. 아니면 바꾸고 저장해요.
- 3 이 게시판은 관리자만 글을 쓸 수 있어서 손님이 화면을 바꿀 수 없어요.


⚠️ 조심 편집할 때는 카페24 관리자에 로그인한 같은 브라우저로 쇼핑몰을 열어야 저장할 수 있어요.

💡 꿀팁 뉴스/이벤트 게시판을 다른 곳에 쓰고 있다면, 관리자만 쓰는 새 게시판을 만들고 그 번호를 store-content.js 의 `cms.boar` dNo 에 적어요.


1단계 · 편집 모드 열기

인터넷 주소창에 내 쇼핑몰 주소를 쓰고 뒤에 **?edit=1** 을 붙여요.

🔒 내쇼핑몰.cafe24.com/ **?edit=1**




- 1 영역마다 주황색 [고치기] 버튼이 생겨요. 점선 네모가 그 버튼으로 바꿀 수 있는 곳이에요.
- 2 아래 검은 막대가 편집 모드 안내예요. 화면에 바로 안 보이는 팝업도 여기서 고쳐요. [접기]로 작게 줄일 수 있어요.



💡 **꿀팁** 세일 · 상품 목록 · 게시판 · 가이드는 막대의 [다른 페이지 고치기] 버튼을 누르거나, 편집 모드에서 메뉴를 누르면 그 페이지도 편집 모드로 열려요. 주소를 칠 필요 없어요.

2단계 · [고치기] 누르기



1 바꾸고 싶은 곳의 [OO 고치기]를 누르면 새 창에 편집 화면이 열려요.

2 [순서 ↑ ↓]는 메인 화면 섹션의 순서를 바꾸는 버튼이에요. (색션 순서)

버튼 옆 글자	뜻
· 새 글	아직 한 번도 안 바꾼 곳이에요. 지금 화면 내용이 칸에 미리 채워져서 열려요.
· 게시판 글 수정	전에 바꾼 적이 있어요. 저장했던 내용이 열려요.

편집 화면은 **게시판 글쓰기 창** 위에 뜨는 쉬운 입력 화면이에요. 글 제목(예: **[메인 화면] 카테고리**)은 바꾸지 마세요. 제목으로 어느 영역인지 찾아요.

3단계 · 글자 바꾸기

「카테고리」 편집

1

아래 칸에서 글자와 사진을 바꾸고 저장하기를 누르세요. 저장한 뒤 메인 화면을 새로고침하면 바로 보여요.

◀ 실행 취소

↶ 다시 실행

↶ 처음 상태로

🔄 이전 저장본 불러오기

교급: 원래 편집기

아직 바꾼 곳이 없어요

저장하기

동그라미에는 정사각형 사진이 가장 잘 맞아요.

칸을 늘리려면 마지막 번호 묶음을 복사해 번호만 바꿔 붙이고, 줄이려면 그 번호 묶음을 통째로 지우세요.

영역 전체

보이기

숨기기

이 영역을 화면에 보일지 정해요.

작은 제목

2

Shop by need

제목 위(또는 옆)의 작은 글씨예요.

제목

3

오늘은 무엇이 필요하세요?

1 [저장하기] — 다 고친 뒤 마지막에 눌러요. (4단계)

2 칸 — 칸 이름(작은 제목, 제목...)이 화면의 그 자리에요. 지우고 새로 쓰면 돼요.

3 칸 아래 회색 글씨가 무엇을 쓰는 칸인지 알려 줘요.

이렇게 쓰면	화면에서는
칸 안에서 줄 바꾸기(Enter)	화면에서도 줄이 바뀌어요.
강조 처럼 별표로 감싸기	기울어진 강조 글씨가 돼요.
칸을 비우기	그 글자가 화면에서 사라져요.
링크 칸에 <code>/product/list.html?cate_no=42</code>	누르면 그 주소로 가요. [이 주소 열어 보기]로 확인해요.

3단계 · 사진 바꾸기



1 **[사진 바꾸기]**를 누르고 내 컴퓨터의 사진을 골라요. 카페24에 올라가고 바로 바뀌어요.


2 **권장 크기**와 올린 사진을 비교해 줘요. 초록 ✓ 이면 잘 맞아요.

3 바꾼 칸에는 주황 줄과 **[되돌리기]**가 생겨요. 누르면 원래대로 돌아가요.


⚠ **조심** 빨간 글씨로 "**비율이 달라요**"가 뜨면 사진 가장자리가 잘려 보여요. 권장 크기와 같은 모양(가로·세로 비율)으로 잘라서 올려 주세요.

💡 **꿀팁** 사진은 10MB 이하, jpg · png · webp로 올려요.

4단계 · 저장하고 확인하기



- 1 [저장하기]를 눌러요. 게시판 글로 저장돼요.
- 2 바뀐 곳 ○군데 — 몇 군데를 고쳤는지 보여 줘요.
- 3 처음 쇼핑몰 창으로 돌아가 새로고침(F5)하면 바뀐 모습이 보여요.



바꾸기 전




바꾼 뒤 — 제목 칸 하나만 고쳤어요

💡 **꿀팁** 손님 화면에는 **10분 안에** 바뀐 내용이 보여요(이미 있던 글을 고친 경우는 늦어도 30분). 편집 모드(?edit=1)에서는 언제나 바로 보여요.

실수했을 때 되돌리기

편집 화면 위쪽 막대에 되돌리는 버튼이 모여 있어요. 마음 놓고 바꿔 보세요.



버튼	하는 일
↶ 실행 취소	방금 바꾼 것을 하나씩 되돌려요. (Ctrl+Z)
↷ 다시 실행	되돌린 것을 다시 해요. (Ctrl+Y)
↶ 되돌리기	칸마다 있어요. 그 칸만 원래대로 돌아가요.
↶ 처음 상태로	이 창을 처음 열었을 때로 모두 돌아가요.
🕒 이전 저장본 불러오기	이 컴퓨터에서 저장했던 최근 5개 중 하나를 불러와요.
고급: 원래 편집기	카페24 원래 글쓰기 화면을 보여 줘요. 보통은 쓸 일이 없어요.

💡 **꿀팁** 저장한 뒤에도 괜찮아요. 다시 [고치기] → [이전 저장본 불러오기] → [저장하기] 하면 예전 모습으로 돌아가요.

메인 화면에서 바꿀 수 있는 곳

메인 화면에는 [고치기] 버튼이 있는 영역이 18곳 있어요. 위에서부터 이 순서예요.

영역 이름	바꿀 수 있는 것
첫 화면	큰 영상·사진 3장면, 제목, 설명, 버튼 (자세히)
이용 안내	배송·교환·후기·문의 안내 칸 (칸 늘리기 가능)
누구와 함께	강아지·고양이 사진, 제목, 바로가기 목록
카테고리	동그라미 사진과 이름·링크 (칸 늘리기 가능)
추천 상품 제목 · 신상품 제목 · 인기 상품 제목	제목과 링크 글자 (상품은 관리자 > 상품 진열)
취향 찾기	사진과 안내 글자
사이즈 가이드	제목, 설명, 재는 법 1~3
장면 속 상품	장면 사진 4장, 사진 속 상품 점 (자세히)
기획전	큰 사진 2장과 글자
체크리스트	사진, 강아지·고양이 준비물 목록
포토리뷰 제목	제목과 버튼 글자 (리뷰는 자동)
함께 지내는 법	가이드 카드 사진·글자 (칸 늘리기 가능)
회원 안내 · 자주 묻는 질문	회원 안내 글자·사진, 질문과 답 (칸 늘리기 가능)
맨 아래 브랜드	큰 글자 사진과 문장
이벤트 팝업	팝업 사진·글자·링크, 마감 타이머 (자세히)

 **꿀팁** 모든 영역은 편집 화면 맨 위 **보이기 / 숨기기로** 끌 수 있어요. (**숨기기**)

칸 늘리기 · 줄이기 · 옮기기

카테고리·이용 안내·질문처럼 같은 모양 칸이 여러 개인 영역은 칸 수를 바꿀 수 있어요.

1번

사진

권장 크기 가로 800 × 세로 800 px
✓ 크기가 잘 맞아요 (1254×1254)

사진 바꾸기

내 컴퓨터의 사진을 고르면 카페24에 올라가고 여기 바로 바뀌어요.

이름

사료 · 밥

링크 링크

/product/search.html?keyword=사료

누르면 이동할 주소예요. 예) /product/list.html?cate_no=42 또는 https://...
→ 이 주소 열어 보기

1 2 3

1 ↑ ↓ — 이 칸을 앞·뒤로 옮겨요.

2 [복사해서 추가] — 이 칸을 하나 더 만들어 바로 뒤에 붙여요. 새 칸의 사진·글자를 바꿔요.

3 [삭제] — 이 칸을 지워요. 실수했으면 [실행 취소]로 살려요.

사이즈 가이드(1·2·3번)나 첫 화면(3장면)처럼 칸 수가 정해진 영역에는 이 버튼이 없어요. 사진과 글자만 바꿔요.

사진 속 상품 점 찍기 (장면 속 상품)

장면 사진 위 + 점을 누르면 그 상품이 열려요. 점 자리와 상품을 그림으로 정해요.

사진 속 상품 점

① 사진에서 상품이 있는 자리를 누르면 번호 점이 생겨요. ② 점은 끌어서 옮겨요. ③ 아래 같은 번호 칸에 상품번호를 적으면 상품 이름이 떠요.



3 29 ✓ 세이지 워킹 하네스
가로 56% · 세로 55%

2 26 ✓ 올리브 코튼 리드줄
가로 42% · 세로 31%


▶ 글자로 직접 고치기 (한 줄에 「상품번호 가로% 세로%」)

삭제 4 삭제

- 1 사진에서 **상품이 있는 자리를 누르면** 번호 점이 생겨요.
- 2 점은 **끌어서 옮겨요.** (휴대폰은 손가락으로)
- 3 아래 같은 번호 칸에 **상품번호**를 적으면 ✓ **상품 이름**이 떠요. 없는 번호면 빨강게 알려 줘요.
- 4 **[삭제]**로 점을 지워요.

💡 꿀팁 상품번호는 관리자 > 상품 목록의 **상품번호**나, 상품 주소의 `product_no=29` 숫자예요. 이름·가격·사진은 쇼핑몰 상품에서 자동으로 가져와요.

영역 숨기기 · 다시 보이기



- 1 편집 화면 맨 위 **보이기** 칸에서 **[숨기기]**를 누르고 저장해요.
- 2 손님 화면에서는 그 영역이 **사라져요**.
- 3 편집 모드에서는 **흐린 줄무늬**와 "**숨김 · 방문자에게 안 보여요**" 표시로 보여요.
- 4 다시 보이려면 **[고치기]** → **[보이기]** → **[저장하기]**.

보이기

보이기

숨기기


1

이 영역을 화면에 보일지 정해요.

💡 꿀팁 계절이 지난 기획전이나 잠깐 쉬는 이벤트는 지우지 말고 **숨겨 두세요**. 나중에 **[보이기]**만 누르면 돼요.

섹션 순서 바꾸기

메인 화면 섹션을 위·아래로 옮기고, **[순서 저장하기]** 한 번이면 끝이에요.



- 1 옮기고 싶은 섹션 오른쪽 위 **[순서 ↑ ↓]**를 눌러요. 화면에서 바로 위·아래로 움직여요. 여러 번 눌러도 돼요.
- 2 옮기면 화면 위에 **[순서 저장하기]**가 떠요. 다 옮긴 뒤 한 번 누르면 새 창이 열리고 **저절로 저장**돼요.
- 3 저장이 끝나면 메인 화면을 **새로고침**해서 확인해요.

💡 꿀팁 섹션 옆 [순서] 막대의 **[저장]** 버튼이나, 아래 검은 막대의 [↕ 순서 저장하기]를 눌러도 똑같아요.

첫 화면(맨 위 영상)과 이벤트 팝업은 자리가 정해져 있어 옮기지 않아요.

첫 화면(맨 위 큰 화면) 바꾸기

스크롤하면 1번 → 2번 → 3번 장면이 차례로 나오는 큰 화면이에요.




칸	뜻
사진 위 작은 글 · 오른쪽 아래 작은 글 · 제목 · 링크	영역 전체에 한 번씩 나오는 글자예요.
1번 · 2번 · 3번	장면마다 사진, 큰 영문 글, 제목, 설명, 버튼, 아래 메뉴 이름
1번 사진 · 영상 주소	[사진 바꾸기]로 사진을 올리면 영상 대신 사진이 나와요(영상 주소는 알아서 비워져요). 다른 영상을 쓰려면 영상 주소에 mp4 주소를 적어요.

💡 꿀팁 큰 화면 사진은 **가로로 긴 사진**(권장 크기는 편집 화면에 나와요)이 잘 어울려요. 사람·동물 얼굴이 가운데쯤 오게 골라 주세요.

메인 이벤트 팝업 바꾸기

메인에 들어오면 뜨는 팝업이에요. 팝업 안의 **[이 팝업 고치기]**(또는 아래 검은 막대의 **[이벤트 팝업 고치기]**)를 누르면 오른쪽 창이 열려요. 같은 번호끼리 짝이에요.



메인 화면의 팝업

- 1 사진 → [사진 바꾸기]로 내 사진 고르기
- 2 제목 칸 → 지우고 새로 쓰기
- 3 버튼 칸 → 버튼에 보이는 글자
- 4 링크 칸 → 버튼을 누르면 갈 주소
- 5 마감 시각 → 2026-10-31 23:59
처럼 쓰면 남은 시간 타이머가 붙어요

2번

1

사진

권장 크기 가로 1000 × 세로 1000 px
지금 사진 1672x941 · 새 사진은 권장 크기로 올리면 잘리지 않아요.

사진 바꾸기

내 컴퓨터의 사진을 고르면 카페24에 올라가고 여기 바로 바뀌어요.

배지

REVIEW EVENT

작은 글

Share your moment

제목 위(또는 옆)의 작은 글씨예요.

2

제목

포토리뷰 쓰면 3,000P

가장 크게 보이는 제목이에요. 줄을 바꾸면 화면에서도 줄이 바뀌어요.

설명

상품 사진과 함께 후기를 남기면 적립금 3,000원을 드려요.

제목 아래 설명 글이에요.

3

버튼

포토리뷰 쓰러 가기 →

버튼(링크)에 보이는 글씨예요.

4

링크 링크

/board/product/list.html?board_no=4

누르면 이동할 주소예요. 예) /product/list.html?cate_no=42 또는 https://...
→ 이 주소 열어 보기

5

마감 시각


예) 2026-10-31 23:59 비우면 타이머 없는 팝업이에요.

[이 팝업 고치기]를 누르면 열리는 창

💡 **꿀팁** 팝업은 여러 장이 넘어가요. 장을 늘리려면 마지막 장의 **[복사해서 추가]**, 끄려면 맨 위 **[숨기기]**. 손님이 [오늘 하루 닫기]를 누르면 그날은 다시 안 떠요.


오른쪽 카카오톡 · 인스타그램 버튼 연결

화면 오른쪽에 떠 있는 카카오톡 버튼을 우리 가게 카카오톡 채널로 연결해요. 이건 편집 모드가 아니라 **파일 한 줄만** 고치면 돼요.



① 카카오톡 버튼

- 1 카카오톡 채널 주소를 준비해요. 카카오톡 채널 관리자센터 > 채널 > 채널 URL (예: https://pf.kakao.com/_abcd)
- 2 카페24 관리자 > 디자인 > [디자인 편집] > 왼쪽 아래 화면명 검색에 **store-content** 를 쓰고 파일을 열어요.



- 3 **Ctrl + F** 를 누르고 **kakao** 를 찾아요. **kakao: ''** 라는 줄이 나와요.
- 4 따옴표 사이에 주소를 붙여 넣고 왼쪽 위 [저장]을 눌러요.

찾을 내용

kakao: ''




바꿀 내용

kakao: 'https://pf.kakao.com/_abcd'

💡 **꿀팁** 인스타그램 버튼도 같은 파일에서 **instagram: ''** 줄에 내 인스타그램 주소(예: <https://www.instagram.com/내계정>) 를 넣으면 나타나요. 주소가 비어 있으면 인스타그램 버튼은 숨겨져요.

세일 페이지 고치기

메인 편집 모드에서 **메뉴의 SALE**을 누르거나 아래 막대의 **[세일 페이지]**를 누르면, 세일 페이지가 편집 모드로 열려요.



- 1 세일 타이머 — 마감 시각과 문구, 색
- 2 세일 큰 화면 — 큰 사진, 제목, 할인 문구
- 3 세일 상품과 쿠폰 번호·수량은 관리자에서 바뀌요. (막대의 💡 안내)

아래로 내리면 나오는 영역	바꿀 수 있는 것
세일 정보 띠	흘러가는 띠 글자
세일 카테고리 3칸	3칸 사진, 이름, 링크
세일 쿠폰 뽑기	제목, 리본·말풍선 문구, 유의사항
세일 상품 제목	상품 목록 위 제목
세일 구매 안내	안내 카드 제목과 글

세일 타이머 · 쿠폰 칸 쓰는 법

세일 타이머 칸	이렇게 써요
마감 시각	2026-10-31 23:59 (한국 시간)
문구 · 끝났을 때 문구	예) 이벤트 마감까지 / 이벤트가 끝났어요
배경색 · 글자색	#e11d48 같은 색 번호. 비우면 기본 색

세일 쿠폰 뽑기 칸	이렇게 써요
제목 · 제목 강조 단어	제목 안에서 강조할 단어를 따로 적어요.
말풍선 · 말풍선 강조 단어	쿠폰 상자 위 말풍선 글자
유의사항	한 줄에 하나씩. {period} {usecon} 은 쿠폰의 사용기간·조건으로 자동으로 바뀌어요.

🔑 가는 길

카페24 관리자

› 프로모션

› 쿠폰 관리

쿠폰 할인율 · 수량 · 쿠폰 번호는 관리자에서 만든 쿠폰을 쓰고, store-content.js 의 sale.coupon 에 쿠폰 번호를 적어요. 편집 화면에서는 화면 글자만 바뀌요.

🔑 가는 길

카페24 관리자


› 상품

› 상품 진열

세일 페이지에 나오는 상품은 상품 진열에서 세일 분류(SALE)에 넣고 빼요.

상품 목록 위 큰 배너

전체상품 · 강아지 · 고양이 · 산책 목록과 검색, 게시판 맨 위의 큰 배너예요. 배너 8개를 한 글에서 바꿔요. 막대의 [상품 목록]이나 편집 모드에서 메뉴(강아지 · 고양이 ...)를 누르면 돼요.



편집 화면 번호

나오는 곳

1번 전체상품 · 2번 강아지 · 3번 고양이 · 4번 산책·외출

그 분류 상품 목록과 검색 결과


5번 리뷰 · 6번 공지사항 · 7번 자주묻는질문 · 8번 상품문의

그 게시판 목록

💡 꿀팁 아무 목록에서나 [목록 위 큰 배너 고치기]를 눌러도 8개가 모두 열려요. 바꾸고 싶은 번호만 고치고 저장해요. 사진은 가로 1600 × 세로 900이 잘 맞아요.

게시판 페이지 (리뷰 · 공지 · 질문 · 문의)

막대의 **[게시판]**이나 편집 모드에서 메뉴의 리뷰 · 커뮤니티를 누르면 게시판도 편집 모드로 열려요.




1 맨 위 배너는 **[목록 위 큰 배너 고치기]**로 바뀌요. (큰 배너)

2 게시판마다 달라지는 것은 막대의 💡 안내를 따라요.

바꾸고 싶은 것	바꾸는 곳
게시판 위 이동 탭 (공지사항 · 자주 묻는 질문 · 상품문의)	store-content.js 의 <code>community.items</code> — 이름과 주소, 순서
게시판 글 (공지, 자주 묻는 질문의 답 등)	카페24 관리자 > 게시판 > 게시물 관리
리뷰	손님이 쓴 사용후기가 자동으로 나와요.

가이드 페이지

메뉴 · 메인의 "함께 지내는 법"에서 들어가는 **반려생활 가이드** 페이지예요. 편집 모드에서 아래 막대의 **[가이드]**를 누르면 편집 모드로 열려요.



영역	바꿀 수 있는 것
가이드 머리글	큰 제목, 설명, 목차(한 줄에 「이름 #위치」)
가이드 본문	1번~4번 글: 번호 글, 제목, 안내 목록(한 줄에 하나), 맨 아래 안내

휴대폰으로도 고칠 수 있어요



휴대폰 인터넷에서도 주소 뒤에 **?edit=1** 을 붙이면 똑같이 [고치기]가 나와요.

- 1 검은 막대가 화면을 가리면 **[접기]**를 눌러요.
- 2 사진은 휴대폰 앨범에서 바로 골라 올릴 수 있어요.
- 3 상품 점은 손가락으로 눌러 찍고, 끌어서 옮겨요.

⚠ **조심** 휴대폰도 **카페24 관리자**에 로그인되어 있어야 저장할 수 있어요.

안 될 때 확인하세요

이럴 때	이렇게 해 보세요
저장했는데 화면이 그대로예요	쇼핑몰 창을 새로고침 (F5)해요. 손님 화면은 10~30분 뒤에 바뀌어요. ?edit=1 로 열면 바로 보여요.
[고치기] 버튼이 안 보여요	주소에 ?edit=1 이 붙었는지 봐요. 주소에 ? 가 이미 있으면 &edit=1 로 붙여요.
막대에 "게시판을 쓸 수 없는 상태예요"	처음 한 번만의 게시판 설정(사용 · 표시 · 관리자 쓰기)을 확인해요.
저장하기를 누르면 로그인하래요	같은 브라우저에서 카페24 관리자 에 먼저 로그인해요.
사진에 빨간 테두리가 생겼어요	권장 크기와 비율이 달라요. 편집 모드 막대의 ▲ 목록에서 어느 사진인지 보여 줘요.
사진을 못 올렸어요	10MB 이하 jpg · png · webp 인지 확인하고 다시 해요.
엉뚱한 곳이 바뀌었어요 / 안 바뀌어요	글 제목 을 바꾸지 않았는지 봐요. 제목의 영역 이름이 정확히 같아야 해요.
예전 모습으로 돌리고 싶어요	[고치기] → [이전 저장본 불러오기] 또는 [처음 상태로] → [저장하기]
화면이 이상해졌어요	관리자 > 게시판 > 게시물 관리에서 그 영역 글을 지우면 처음 디자인 으로 돌아가요.

10분 체크리스트

내 쇼핑몰로 바꾸는 가장 빠른 순서예요. 하나씩 체크해 보세요.

할 일	쪽
☐ 게시판(뉴스/이벤트 2번) 설정 확인	준비
☐ 첫 화면 사진·제목을 내 가게 것으로	첫 화면
☐ 카테고리 이름·사진·링크를 내 분류로	칸 늘리기
☐ 이벤트 팝업 내용 바꾸기 (안 쓰면 숨기기)	팝업
☐ 장면 속 상품 점에 내 상품번호 넣기	상품 점
☐ 안 쓰는 영역 숨기기, 순서 정리	숨기기 · 순서
☐ 맨 아래 브랜드 문장을 내 가게 소개로	메인 지도
☐ 목록 위 큰 배너 8개 확인	큰 배너
☐ 세일 페이지 타이머·문구 (세일할 때)	세일
☐ 휴대폰으로 한 번 둘러보기	휴대폰



여기까지 하면 **내 쇼핑몰**이 완성돼요!

궁금한 점은 구매한 곳의 문의하기로 남겨 주세요.