# Alocação de Memória

Programação e Desenvolvimento de Software I - DCC/UFMG

Thiago Melo de Oliveira

Jun/2019

#### Variáveis

Ao declararmos uma variável x como abaixo:

```
int x = 100;
```

Temos associados a ela os seguintes elementos:

- Um nome (x);
- Um endereço de memória ou referência (0xbfd267c4);
- Um valor (100).

# O operador address-of (&)

Para acessarmos o endereço de uma variável, usamos o operador &:

```
printf("Endereço de x: %p\n", &x);
```


programa1.c

Existem tipos de dados para armazenar o endereços de variáveis:

```
int x;
x = 10;
int *pont_x; /* ponteiro para inteiros */
pont_x = &x; /* pont_x aponta para x */
```


Existem tipos de dados para armazenar o endereços de variáveis:

```
int x;
x = 10;
int *pont_x; /* ponteiro para inteiros */
pont_x = &x; /* pont_x aponta para x */
```



Para declarar uma variável do tipo ponteiro utilizamos o operador: \*

```
int *p_int;
char *p_char;
float *p_float;
double *p_double;
```



Cuidado ao declarar vários apontadores em uma única linha.

O operador \* deve preceder o nome da variável e não suceder o tipo que o apontador apontará.

```
int *pont_1, *pont_2, *pont_3;
```


Exercício: A declaração abaixo declara quantos inteiros e quantos apontadores para inteiro?

```
int *p1, p_ou_int1, p_ou_int2;
```

Para acessarmos o valor de uma variável apontada por um endereço, também usamos o operador \*.

Ao precedermos um apontador com este operador, obtemos o equivalente a variável armazenada no endereço em questão.

\*pont\_x pode ser usado em qualquer contexto que a variável x seria.



#### Referenciando e Desreferenciando

**Referenciando** (*referencing*): significa pegar o endereço de uma variável existente (usando &) para definir uma variável de ponteiro. Para ser válido, um ponteiro deve ser definido para o endereço de uma variável do mesmo tipo que o ponteiro, sem o asterisco.

```
int x = 5;
int *y;
y = &x; /* y referencia x */
```


#### Desreferenciando

**Desreferenciando** (*dereferencing*): desreferenciar um ponteiro significa usar o operador \* para recuperar o valor do endereço de memória apontado pelo ponteiro. O valor armazenado no endereço do ponteiro deve ser um valor do mesmo tipo que o tipo de variável que o ponteiro "aponta".

```
int x = 5;
int *y;
y = &x;
int z;
z = *y; /* z desreferencia y */
```

programa2.c

# Memória



# Memória

0xbfd267c4 0xbfd267c8 0xbfd267cc

# Função *sizeof*

Este operador permite saber o número de bytes ocupado por um determinado tipo de variável.

Sintaxe: sizeof(tipo);

Exemplo:

A expressão <u>sizeof</u> (<u>float</u>) retorna o número de bytes ocupado por um float. Como o operador sizeof retorna um valor inteiro podemos visualizar esse valor usando %d.

programa3.c

# Passagem de parâmetros por valor e referência

Ao passarmos argumentos para uma função, estes são copiados como variáveis locais da função. Isto é chamado passagem por valor.

Existe uma forma de alterarmos a variável passada como argumento, fazendo uma passagem por referência.

O artifício corresponde a passarmos como argumento o endereço da variável, e não o seu valor. Ou seja, o mecanismo usado na linguagem C para fazer chamadas por referência corresponde a passarmos ponteiros para as variáveis que queremos alterar na função.

programa4a.c

e

programa4b.c

 $\in$ 

programa4c.c

# pass by reference cup = cup = fillCup( ) fillCup( ) www.penjee.com

#### **Ponteiros e Vetores**

Uma variável que representa um vetor é implementada por um ponteiro constante para o primeiro elemento do vetor. A operação de indexação corresponde a deslocar este ponteiro ao longo dos elementos alocados ao vetor. Isto pode ser feito de duas formas:

- Usando o operador de indexação: v[4]
- Usando aritmética de endereços: **programa5.c**

Este dupla identidade entre ponteiros e vetores é a responsável pelo fato de vetores serem sempre passados por referência e pela inabilidade da linguagem em detectar acessos fora dos limites de um vetor.

programa5.c

## Alocação Dinâmica

Além de reservarmos espaços de memória com tamanho fixo na forma de variáveis locais, podemos reservar espaços de memória de tamanho arbitrário e acessá-los através de apontadores. A esse método damos o nome de alocação dinâmica de memória.

Desta forma podemos escrever programas mais flexíveis, pois nem todos os tamanhos devem ser definidos aos escrever o programa. A alocação e liberação destes espaços de memória é feito por duas funções da biblioteca <stdlib.h>:

- malloc (): Aloca um espaço de memória.
- free (): Libera um espaço de memória.

## Função *malloc()*

Aloca um bloco consecutivo de bytes na memória e retorna o endereço deste bloco.

Para determinarmos o tamanho necessário, devemos usar a função sizeof().

O espaço alocado por esta função pode ser usado para armazenar qualquer tipo de dados, logo devemos converter o tipo retornado (void\*) para o tipo que iremos usar.

```
int *p;
p = (int*) malloc(100 * sizeof(int));
```

# Função *free()*

Libera o uso de um bloco de memória, permitindo que este espaço seja reaproveitado.

Deve ser passado para a função free() exatamente o mesmo endereço retornado por uma chamada da função malloc().

A determinação do tamanho do bloco a ser liberado é feita automaticamente.

```
int *p;
p = (int*) malloc(100 * sizeof(int));
free(p);
```

# Vantagens de Alocação Dinâmica

A principal vantagem de usar a alocação dinâmica de memória é evitar o desperdício de memória.

Isso ocorre porque quando usamos alocação de memória estática, muita memória é desperdiçada, porque nem sempre toda a memória alocada será utilizada.

Assim, a alocação de memória dinâmica nos ajuda a alocar memória como e quando necessário e, portanto, economiza memória.

programa6.c e programa7.c

#### **Dúvidas?**

Obrigado! =)

thiagomelo@dcc.ufmg.br