TIAMO Pronto - Anleitung fürs Team

Oct 9, 2026 · @Toto

Drei Geräte am Stand, ein Tap pro Schritt: Gäste bestellen am eigenen Handy, Timo schiebt die Bestellungen am Tablet weiter, vorne zeigt ein zweites Tablet die Abholnummern.

Geräte

Alles läuft im Browser, es gibt keine App zu installieren. Lesezeichen auf jedem Gerät anlegen, dann ist alles einen Tap entfernt.

Gerät	Wo	Name	Adresse	Wer
Tablet 1 (quer)	hinter der Theke, am Ofen	Cucina	pronto.tiamo-pizza.de/team/queue	Timo
Tablet 2 (quer)	vorne, für Gäste sichtbar	Tabellone	geheimer Display-Link aus dem Admin	niemand, läuft allein
Handy oder Tablet	an der Theke	Cassa	pronto.tiamo-pizza.de/team/counter	wer kassiert
Laptop oder Handy	egal	Admin	pronto.tiamo-pizza.de/team/admin	Till
Handy des Gasts	überall	Gästeseite	QR-Code am Stand	Gast

Cucina und Cassa brauchen eine Anmeldung mit E-Mail und Passwort. Das Gerät bleibt danach angemeldet. Zugänge legt Till im Admin unter **Team** an. Den Display-Link findest du im Admin unter **Events**, Knopf **Display**. Er braucht keine Anmeldung, also nicht herumzeigen.

Vor dem Öffnen

Plane 15 Minuten ein. Die Liste kannst du am Stand abhaken.

- [ ] Router oder Handy-Hotspot an, alle Geräte im Netz
- [ ] Tablets am Strom oder voll geladen, automatische Sperre aus, Ton laut, Helligkeit hoch

- [ ] **Cucina:** Lesezeichen öffnen, auf **Tippen zum Starten** tippen. Oben rechts muss grün **Live** stehen.
- [ ] **Tabellone:** Display-Link öffnen, **Tippen zum Starten**, Tablet quer in den Ständer
- [ ] **Cassa:** Lesezeichen öffnen, Wechselgeld und SumUp-App bereit
- [ ] QR-Aufsteller sichtbar aufstellen
- [ ] Testbestellung mit dem eigenen Handy über den QR-Code, Bar bei Abholung. Sie muss in der Cucina erscheinen, mit Ton.
- [ ] Testbestellung einmal durchtippen: In den Ofen, Fertig. Das Handy klingelt und zeigt Pronto!, das Display zeigt die Nummer.
- [ ] Testbestellung abholen: **Bezahlt + Abgeholt**

Tippen zum Starten ist wichtig: Erst danach darf das Tablet Ton abspielen und der Bildschirm bleibt an. Nach jedem Neuladen der Seite einmal neu tippen.

So läuft eine Bestellung

1. Der Gast scannt den QR-Code, wählt Pizza und Getränke und tippt auf **Bezahlen**.
2. Er zahlt online (Apple Pay, Google Pay, Karte, PayPal) oder wählt **Bar bei Abholung**.
3. Er bekommt seine Abholnummer und eine Wartezeit ("ca. 10 bis 15 Min"). Online-Bestellungen erscheinen erst nach erfolgreicher Zahlung in der Cucina, Bar-Bestellungen sofort mit dem Hinweis **Bar offen**.
4. In der Cucina ertönt ein Ton, die neue Karte blinkt kurz in der Spalte **Neu**.
5. Timo tippt **In den Ofen**, dann **Fertig**. Ab Fertig steht die Nummer groß auf dem Display unter **Pronto! Abholen**.
6. Das Handy des Gasts zeigt rot **Pronto!** mit Ton und Vibration. Hat er WhatsApp, SMS oder Push gewählt, kommt zusätzlich eine Nachricht.
7. Der Gast zeigt seine Nummer an der Ausgabe. Tippe **Abgeholt**, bei Barzahlern **Bezahlt + Abgeholt**, nachdem das Geld da ist.

Die Nummern fangen pro Event bei 1 an. Der Gast hat seinen Beleg auf der Statusseite, du musst nichts ausdrucken.

Cucina bedienen

Drei Spalten: **Neu**, **Im Ofen**, **Pronto**. Die älteste Bestellung steht oben. Jede Karte hat rechts einen großen farbigen Knopf, ein Tap schiebt sie einen Schritt weiter. Kein Wischen, kein Doppeltipp, kein langes Drücken.

Knopf	Wo	Was passiert
In den Ofen (rot)	Neu	Karte wandert nach Im Ofen, die Zeit im Ofen läuft
Fertig (grün)	Im Ofen	Nummer erscheint auf dem Display, das Handy des Gasts klingelt
Abgeholt (dunkel)	Pronto	Karte verschwindet
Bezahlt + Abgeholt (gold)	Pronto, bei Bar offen	Geld kassiert und abgeholt in einem Tap
Rückgängig	unten, 5 Sekunden lang	nimmt den letzten Tap zurück, auch "Bezahlt"
Pause	oben	5 bis 30 Minuten, Gäste sehen "Kurze Pause" und können nicht bestellen
Pause noch X Min · Weiter	oben, während der Pause	Pause sofort beenden
Bestellannahme ausschalten	im Pause-Fenster	QR-Bestellungen ganz aus, z. B. zum Feierabend
Ausverkauft	oben	Artikel antippen, ist sofort für alle Gäste grau

Tippe **Fertig** erst, wenn die Pizza wirklich raus ist. Das System lernt aus der Zeit zwischen **In den Ofen** und **Fertig**, wie lange ein Durchgang dauert, und rechnet daraus die Wartezeit für neue Gäste.

Vertippt? Sofort **Rückgängig**. Wenn die 5 Sekunden vorbei sind, schreib Till, er korrigiert es im Admin.

Steht oben gold **Offline - wird nachgesendet**: einfach weitertippen. Das Tablet merkt sich alles und schickt es, sobald das Netz zurück ist.

Cassa bedienen

Für Gäste, die vorne in der Schlange bestellen. Stücke und Getränke gibst du direkt über den Tresen, ganze Pizzas gehen in die Cucina, auch während einer Pause.

1. Artikel links antippen, jeder Tap ist +1. Rechts steht die Bestellung, mit - wieder weg.
2. Über den Bezahl-Knöpfen steht, wohin die Bestellung geht. Pronto stellt es selbst ein:

- nur Stücke und Getränke: **Direkt mitgeben**. Du gibst alles sofort raus, Timo sieht nichts davon.
- mit ganzer Pizza oder Flammkuchen: **In die Küche**. Die Bestellung erscheint in der Cucina.
- Muss doch ein Stück frisch gebacken werden: einmal auf **In die Küche** tippen.

3. Summe ansagen.
4. **Bar**: Geld nehmen, dann Bar tippen. Oder **Karte (Terminal)**: erst in der SumUp-App kassieren, dann hier tippen.
5. Direkt mitgegeben: Es erscheint **Grazie! Direkt mitgegeben**. In die Küche: Es erscheint groß die Abholnummer, sag sie dem Gast an.
6. Bei Bar: auf den gegebenen Schein tippen (5, 10, 20, 50 €), darunter steht das Rückgeld.
7. **Nächste Bestellung**.

An der Theke gilt die Bestellung als bezahlt. In der Cucina steht deshalb kein "Bar offen". Direkt mitgegebene Bestellungen bekommen keine Abholnummer, zählen aber im Umsatz und haben einen Beleg.

Wenn etwas hakt

Problem	Was tun
Ofen voll, Schlange lang	Cucina: **Pause** 10 Min. Die Wartezeit für Gäste steigt automatisch.
Artikel alle	Cucina: **Ausverkauft**, Artikel antippen
Oben steht "Offline - wird nachgesendet"	Weiterarbeiten, Netz prüfen. Die Tipps kommen nach.
Oben steht "Verbinde..." statt "Live"	Neue Bestellungen kommen trotzdem, alle 15 Sekunden. Seite neu laden, **Tippen zum Starten**.
Kein Ton bei neuen Bestellungen	Lautstärke prüfen, Seite neu laden, **Tippen zum Starten**
Display zeigt alte Nummern	Seite neu laden, **Tippen zum Starten**
Gast sagt, er hat bezahlt, aber keine Nummer	Statusseite auf seinem Handy ansehen. "Wir prüfen deine Zahlung" dauert selten länger als eine Minute. Sonst über die Cassa neu aufnehmen und Till Bescheid geben.

Problem	Was tun
Falsche Bestellung, Gast will Geld zurück	Till storniert im Admin. Online bezahlt: Stripe erstattet automatisch. Bar: Geld am Stand zurückgeben.
Barzahler kommt nicht	Karte bleibt in Pronto stehen. Am Ende im Admin stornieren. Bei großem Andrang Bar im Admin ausschalten.
Tablet ausgeloggt	Mit E-Mail und Passwort neu anmelden, das Gerät merkt sich das wieder.

Wenn gar nichts geht: Bestellungen auf Zettel aufnehmen, Nummern von Hand vergeben, bar kassieren. Till anrufen.

Nach Feierabend

- [ ] 30 Minuten vor Schluss: Cucina, Pause-Fenster, **Bestellannahme ausschalten**. Die Cassa nimmt weiter auf.
- [ ] Alle Karten in Pronto abgeholt? Übrig gebliebene Barzahler im Admin stornieren.
- [ ] Admin, **Tagesübersicht**: Umsatz nach Zahlungsart. Der Bar-Betrag muss zur Kasse passen.
- [ ] CSV-Export für die Buchhaltung herunterladen
- [ ] Tablets und Handys laden

Am nächsten Markttag die Bestellannahme wieder einschalten (gleiches Fenster), sonst kann niemand per QR bestellen.