FxSSIv2 Expert Advisor - Dokumentation

Übersicht

Name: StochasticGridEA (FxSSIv2.mq5)

Version: 5.00

Typ: Grid-Trading Expert Advisor mit Stochastic-Signalen

Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)

Beschreibung

Der FxSSIv2 ist ein automatisierter Expert Advisor, der Grid-Trading-Strategien mit Stochastic-Indikatorsignalen kombiniert. Der EA verwendet einen dynamischen Take Profit basierend auf dem Daily ATR und implementiert einen finalen Grid-Stop-Loss nach der dritten Position.

Hauptfunktionen

1. Grid-Trading System

• Maximale Positionen: Bis zu 3 gleichzeitige Positionen

• Positionsgröße: Feste Lot-Größe für alle Positionen

• **Grid-Abstand:** Basiert auf Daily ATR-Werten

Dynamischer Take Profit: Wird mit jeder neuen Position angepasst

2. Stochastic-basierte Signale

• **Timeframe:** H4 (4-Stunden-Chart)

• Signallogik:

• Long: Stochastic-Kreuzung nach oben bei überverkauften Bedingungen

Short: Stochastic-Kreuzung nach unten bei überkauften Bedingungen

3. Risk Management

• ATR-basierte SL/TP: Stop Loss und Take Profit basieren auf Daily ATR

• **Grid-Stop-Loss:** Automatischer Stop Loss für alle Positionen ab der 3. Position

Drawdown-Protection: Automatisches Schließen aller Positionen bei maximalem Drawdown

4. Bias-System

• Manual Control: Long/Short/None Buttons im Chart

• Flexibilität: EA handelt nur in die gewählte Richtung

Eingabeparameter

Positions-Management

- Lots_Initial (0.01): Feste Positionsgröße für jede Position
- MagicNumber (13370): Eindeutige ID für EA-Trades
- MaxPositions (3): Maximale Anzahl Grid-Positionen

Stochastik-Indikator (H4)

- Stoch_K_Period (14): %K Periode
- Stoch_D_Period (3): %D Periode
- Stoch_Slowing (3): Verlangsamung
- Stoch_MA_Method (SMA): Glättungsmethode
- Overbought_Level (80.0): Überkauft-Level
- Oversold_Level (20.0): Überverkauft-Level

Take Profit & Stop Loss

• ATR_Period (14): Periode für Daily ATR-Berechnung

Risiko-Management

MaxDrawdownPercent (10.0): Maximaler Drawdown in %

Trading-Logik

Long-Trading

Einstiegsbedingungen:

- 1. Bias ist auf LONG gesetzt
- 2. Stochastic Main-Line kreuzt Signal-Line nach oben
- 3. Beide Stochastic-Linien sind unter dem Oversold-Level (20)

Grid-Erweiterung:

- Neue Position wird eröffnet, wenn der Preis um 1 ATR unter die letzte Position fällt
- Take Profit aller Positionen wird auf aktuellen Preis + 1 ATR gesetzt

Short-Trading

Einstiegsbedingungen:

- 1. Bias ist auf SHORT gesetzt
- 2. Stochastic Main-Line kreuzt Signal-Line nach unten
- 3. Beide Stochastic-Linien sind über dem Overbought-Level (80)

Grid-Erweiterung:

- Neue Position wird eröffnet, wenn der Preis um 1 ATR über die letzte Position steigt
- Take Profit aller Positionen wird auf aktuellen Preis 1 ATR gesetzt

Stop Loss Logik

- Positionen 1-2: Kein Stop Loss
- Position 3: Grid-Stop-Loss wird für alle Positionen gesetzt
 - Long: SL = Einstiegspreis der 3. Position 1 ATR
 - **Short:** SL = Einstiegspreis der 3. Position + 1 ATR

Wichtige Funktionen

Hauptfunktionen

- OnInit(): Initialisierung der Indikatoren und UI-Buttons
- OnTick(): Drawdown-Überwachung und zeitbasierte Signalprüfung
- OnChartEvent(): Behandlung der Bias-Button-Klicks
- **ExecuteTradeLogic():** Haupt-Trading-Logik

Hilfsfunktionen

- CountEAPositions(): Zählt aktive EA-Positionen
- GetLastPositionTicket(): Ermittelt das Ticket der zuletzt eröffneten Position
- ModifyAllPositionsTP(): Passt Take Profit aller Positionen an
- ModifyAllPositionsSL(): Passt Stop Loss aller Positionen an
- CheckDrawdown(): Überwacht maximalen Drawdown
- CloseAllEAPositions(): Schließt alle EA-Positionen

UI-Funktionen

- **CreateBiasButtons():** Erstellt Long/Short Buttons im Chart
- UpdateBiasButtons(): Aktualisiert Button-Farben basierend auf aktuellem Bias

Sicherheitsfeatures

Drawdown-Protection

- Kontinuierliche Überwachung des Gesamtverlusts
- Automatisches Schließen aller Positionen bei Erreichen des maximalen Drawdowns
- Berechnung basiert auf Account Balance

Position-Filtering

- Magic Number zur Identifikation eigener Trades
- Symbol-spezifische Positionsverwaltung
- Schutz vor Konflikten mit anderen EAs

Technische Anforderungen

Indikatoren

• Stochastic Oscillator: H4 Timeframe

• Average True Range (ATR): Daily Timeframe

Broker-Anforderungen

- MetaTrader 5 kompatibel
- Hedge-Accounting erlaubt
- Ausreichende Margin für Grid-Positionen

Installation und Setup

- 1. EA-Installation: FxSSIv2.mq5 in den MQL5/Experts Ordner kopieren
- 2. Kompilierung: EA in MetaEditor kompilieren
- 3. Chart-Anwendung: EA auf gewünschtes Symbol ziehen
- 4. Parameter-Einstellung: Input-Parameter nach Präferenz anpassen
- 5. **Bias-Wahl:** Long oder Short Button im Chart klicken

Wichtige Hinweise

Trading-Zeiten

- EA prüft Signale nur bei neuen H4-Kerzen
- Kontinuierliche Drawdown-Überwachung

Risk Warning

- Grid-Trading kann zu erheblichen Verlusten führen
- Ausreichende Kontogröße für maximale Grid-Positionen erforderlich
- Backtest und Forward-Test vor Live-Trading empfohlen

Optimierung

- Parameter sollten f
 ür spezifische Symbole optimiert werden
- ATR-Periode kann je nach Markvolatilität angepasst werden

• Stochastic-Parameter können für verschiedene Marktbedingungen optimiert werden

Version History

- **v5.00:** Grid-Stop-Loss nach der 3. Position implementiert
- Dynamischer Take Profit für alle Positionen
- Verbesserte Drawdown-Protection

Erstellt: August 2025

Kompatibilität: MetaTrader 5 Build 4000+