
KIOSCO · SISTEMA DE VENTAS, CAJA Y STOCK

Kiosco House

Guía rápida para trabajar en el local

- Entrar y abrir la caja
- Cargar productos
- Vender y cobrar
- Contar y cerrar la caja
- Stock, inventario y reportes



Versión de octubre de 2026

Contenido

1	Entrar al sistema	3
2	La pantalla principal	6
3	Empezar el día	7
4	Cargar productos	9
5	Hacer una venta	12
6	Formas de pago	15
7	Ventas de hoy	16
8	La caja	17
9	Contar y cerrar la caja	20
10	Stock	22
11	Inventario	24
12	Reportes	27
13	Final del día	29
14	Si algo sale mal	30
15	Ayuda	32

Cómo leer esta guía


- Está ordenada como un día de trabajo: entrar, abrir la caja, vender y cerrar.
- Los 1 naranjas de las imágenes señalan lo que se explica en el texto.
- Las teclas se muestran así: Enter Esc ↑ ↓ ← →.
- Los productos, precios y montos de las imágenes son ejemplos.

1 Entrar al sistema

Kiosco se usa desde el navegador. No hay que instalar nada.

Para entrar

1. Abrí el navegador (Chrome, Edge o el que uses) y escribí **kiosco.nistal.net** en la barra de direcciones. Conviene guardarla en favoritos.
2. En **Usuario** 1, escribí tu usuario tal como te lo dieron. Respetá las mayúsculas y minúsculas.
3. En **Contraseña** 2, escribí tu contraseña. Con el ojito podés ver lo que escribiste.
4. Tocá **Entrar** 3 o apretá `Enter`.




IMPORTANTE

El responsable del sistema te entregará tu contraseña inicial. Es temporal: sirve solo para el primer ingreso.

La primera vez: elegí tu contraseña

La primera vez que entrás, el sistema te pide cambiar la contraseña inicial por una tuya. Hasta que no lo hagas no vas a ver el menú.

1. En **Contraseña temporal**, escribí la que te dieron.
2. En **Contraseña nueva**, escribí una que vayas a recordar. Tiene que tener **al menos 10 caracteres**.
3. Escribila otra vez en **Repetí la contraseña nueva**.
4. Tocá **Guardar y entrar**. Listo: ya estás adentro.
5. Si en ese momento no podés, tocá **Salir**: la próxima vez que entres te lo va a pedir de nuevo.



CONSEJO


Elegí algo fácil de recordar para vos y difícil de adivinar para otros, por ejemplo tres palabras y un número.

IMPORTANTE

No anotes la contraseña a la vista ni se la pases a nadie: cada venta queda registrada con tu nombre.

Otras cosas útiles


SI QUERÉS…	HACÉ ESTO
Salir del sistema	Tocá tu nombre, arriba a la derecha, y elegí **Cerrar sesión**.
Cambiar tu contraseña más adelante	Andá a **Configuración**, buscá **Contraseña** y tocá **Cambiar contraseña**.
Recuperar una contraseña olvidada	Pedile al responsable del sistema que la restablezca. Al entrar vas a elegir una nueva.
Entrar después de equivocarte varias veces	El sistema te hace esperar **15 minutos**. Esperá y probá de nuevo con cuidado.
Seguir trabajando si dice que la sesión venció	Volvé a entrar con tu usuario y contraseña. Lo que estabas vendiendo no se cobró.



En **Configuración** ves tu usuario, el local y el cambio de contraseña.

2 La pantalla principal

Al entrar vas a ver **Inicio**. A la izquierda está el menú: desde ahí vas a todas las partes del sistema.



1 El menú. Arriba a la derecha ves si la caja está abierta (y cuánto tiene) y tu nombre.

Vender	Para cobrarle a un cliente. Es la pantalla que más vas a usar.
Caja	Abrir y cerrar la caja, anotar la plata que entra o sale y ver cuánto tiene que haber en el cajón.
Productos	La lista de lo que se vende. Para cargar productos nuevos y cambiar precios.
Stock	Cuánto queda de cada producto, qué se está terminando y la mercadería que llega.
Inventario	Para contar la mercadería y corregir lo que dice el sistema.
Clientes	Los clientes con cuenta (fiado) y cuánto debe cada uno.
Reportes	Cuánto se vendió, cómo se pagó, qué se vendió más y cómo cerraron las cajas.
Configuración	Tus datos y el cambio de contraseña.

3 Empezar el día

Antes de vender hay que **abrir la caja**: decirle al sistema con cuánta plata empieza el cajón.

1. Entrá al sistema.
2. Andá a **Caja**.
3. Fijate qué dice arriba: **CAJA CERRADA** o **CAJA ABIERTA**.
4. Si dice **CAJA CERRADA**, tocá **Abrir caja**.
5. Contá los billetes y monedas que hay en el cajón y escribí el total en **Efectivo inicial**.
6. Tocá **Abrir caja** o apretá Enter. Ya podés vender.



Así se ve la caja cerrada. El botón **Abrir caja** lleva a la pantalla para abrirla.

SI DICE CAJA ABIERTA

Mirá al lado desde cuándo y quién la abrió. Si es de **otro día** o la abrió **otra persona**, no empieces a vender: avisale al responsable para que la cierre. Así cada caja tiene la plata de un solo turno.

Abrir la caja



1 **Efectivo inicial**: los billetes y monedas que hay ahora en el cajón. Puede ser cero.

EJEMPLO

En el cajón hay 4 billetes de $2.000, 1 billete de $1.000 y $1.000 en monedas.

$8.000 + $1.000 + $1.000 = **$10.000**

En **Efectivo inicial** escribís **10000** y tocás **Abrir caja**.


IMPORTANTE

Escribí lo que hay de verdad en el cajón, aunque sea $0. El monto inicial no se puede corregir después: es el punto de partida de toda la cuenta del día.

4 Cargar productos

El local empieza **sin productos cargados**. Cada producto se carga una sola vez; después lo vendés escaneándolo o buscándolo por el nombre.

1. Andá a **Productos** y tocá **+ Nuevo producto**.
2. **Nombre** 1: cómo lo vas a buscar. Marca, tipo y tamaño.
3. **Categoría** 2: elegila de la lista. Si no existe, tocá **+ Nueva**, escribí el nombre y tocá **Crear**.
4. **Precio de venta** 3: el precio al público.
5. **Unidades que tenés ahora** 4: cuántas hay en el local. Si no sabés, dejá 0.
6. **Código de barras** 5: tocá el campo y pasá el producto por el lector.
7. Tocá **Guardar producto** 6.



EJEMPLO

Nombre	Coca Cola 2.25 L
Categoría	Bebidas
Precio de venta	$3.500
Unidades que tenés ahora	12
Código de barras	escanear la botella con el lector

El código de barras

Con el lector	El lector funciona como un teclado. Hacé clic en **Código de barras** y pasá el producto: el número aparece solo y abajo dice ✓ **Código detectado**.
A mano	Si el lector no lo lee, escribí los números que están debajo de las barras.
Sin código	Si el producto no tiene código (algo suelto o hecho en el local), dejá el campo vacío. Lo vas a vender buscándolo por el nombre.
Ya cargado	Si aparece **«Ese código ya lo tiene…»**, ese producto ya existe: no lo cargues de nuevo.

La categoría

Sirve para ordenar la lista y para filtrar en Vender, en Stock y en el inventario. Usá pocas y claras: *Bebidas, Almacén, Lácteos, Limpieza, Golosinas, Fiambrería*. Para crear una nueva desde el producto: **+ Nueva** → escribí el nombre → **Crear**.

Más opciones

Abajo del formulario, **Más opciones** tiene datos que no hacen falta para empezar: si el producto se vende por kilo, cuándo avisarte que quedan pocas unidades y una descripción.

> **DESDE VENDER TAMBIÉN SE PUEDE**
>
> Si escaneás en Vender un código que no está cargado, el sistema dice **«No hay ningún producto con este código»** y te ofrece **Crear producto** ahí mismo, sin perder la venta.

Cómo cargar el negocio por primera vez


Lo más ordenado es ir **producto por producto**, una góndola o un estante a la vez:

1. Tomá un producto y **escanealo** en Código de barras.
2. Escribí el **nombre** como lo vas a buscar.
3. Elegí la **categoría** (o creala).
4. Poné el **precio** de venta.
5. Contá cuántos hay y escribilo en **Unidades que tenés ahora**.
6. **Guardá** y seguí con el siguiente.

Si un producto viene en varios tamaños o sabores con códigos distintos, cargá cada uno por separado. Al terminar, mirá **Stock** para confirmar las cantidades.

Cambiar un precio o corregir un producto


1. Andá a **Productos** y buscalo por el nombre o el código.
2. Tocá **Editar** en su fila.
3. Cambiá lo que haga falta (precio, nombre, categoría, código) y tocá **Guardar cambios**.



5 Hacer una venta

Una venta tiene tres pasos, que el sistema muestra arriba de la lista.

1 Productos — Buscar y agregar lo que lleva el cliente → **2 Carrito** — Revisar cantidades y total → **3 Cobro** — Elegir cómo paga y confirmar



1 Buscador y lector de código. 2 Los tres pasos, con las teclas de cada uno.


Paso 1 · Productos

escribir letras	buscar el producto (alcanzan unas letras)
↑ ↓	elegir un producto de la lista
→	agregar una unidad
←	quitar una unidad
Enter	ir al carrito
Esc	borrar la búsqueda o volver

Con el lector de código

Pasá el producto por el lector: el sistema lee el código, apreta Enter solo y **agrega una unidad**. Si lleva dos, pasalo dos veces. No hace falta tocar nada más: podés seguir pasando productos.

Paso 2 · Carrito




1 El carrito: cada producto con su cantidad y su precio, y el total abajo. 2 Cobrar.

↑ ↓	revisar los productos del carrito
→	sumar uno
←	quitar uno (si llega a cero, el producto sale del carrito)
Enter	cobrar
Esc	volver a productos

Con el mouse también: los botones **−** y **+** cambian la cantidad, **Quitar** saca un producto y **Vaciar** borra todo el carrito.

Paso 3 · Cobro

1. Elegí **cómo paga** 1. **Efectivo** viene marcado.
2. Si paga en efectivo, escribí cuánto te da en **Recibido** 2, o tocá un botón (**Justo**, $20.000…). El **vuelto** aparece a la derecha.
3. Enter te lleva a **Confirmar venta** 3; otro Enter confirma.
4. Si hay vuelto, el sistema lo muestra grande. Dalo y tocá **Nueva venta** (o Enter).





Venta registrada: el vuelto, grande.

tocar	elegir la forma de pago
escribir	cuánto te da el cliente
Enter	continuar / confirmar
Esc	volver al carrito

IMPORTANTE

La venta se registra al **confirmar**. Antes, revisá el total y la forma de pago.

6 Formas de pago

Se eligen en el cobro, en **¿Cómo paga?**

Efectivo	Billetes y monedas. Pide **Recibido** y muestra el **Vuelto**. Es lo único que entra al cajón.
Transferencia	El cliente transfiere a la cuenta del local. Confirmá la venta cuando veas que la plata llegó.
Mercado Pago	El cliente paga con el QR o con la aplicación. Confirmá cuando veas el pago aprobado.
Débito	Con tarjeta de débito, en el posnet.
Crédito	Con tarjeta de crédito, en el posnet.
Fiado	Queda anotado en la cuenta del cliente para que pague después. Solo para los clientes que habilitó el responsable. Si el cliente no aparece, pedile al responsable que lo cargue.

Recibido y vuelto

Aparecen solo con **Efectivo**. **Recibido** es lo que te da el cliente; **Vuelto** es lo que le devolvés.


TOTAL	RECIBIDO	VUELTO
$16.500	**$20.000**	**$3.500**

IMPORTANTE


Débito, crédito, transferencia y Mercado Pago **no entran al cajón**: no suman a lo que tiene que haber en la caja. Por eso, elegí siempre la forma de pago real.

7 Ventas de hoy

En **Vender**, al lado del título, está el botón **Ventas de hoy**. Muestra todas las ventas del día, de la más nueva a la más vieja.



La lista: hora, forma de pago, número de venta, quién cobró, total y estado.



El detalle: productos, cantidades, precios, total, cómo se pagó, recibido y vuelto.

1. Tocá **Ventas de hoy**. Arriba ves cuántas ventas hubo, el total vendido y las anuladas.
2. Para ver una venta, tocala (o elegila con ↑ ↓ y apretá **Enter**).
3. Para volver a la lista, tocá ← **Todas las ventas de hoy**. Para cerrar, **Esc** o la ✕: volvés a vender.

SI TE EQUIVOCASTE EN UNA VENTA YA COBRADA

No se puede borrar. Anotá el número de la venta (por ejemplo, **#12**) y avisale al responsable para que la anule.

8 La caja


La caja es el registro de la plata del cajón durante tu turno: con cuánto empezaste, qué entró y qué salió.

Abrir la caja	Empezar el turno contando el cajón y diciéndole al sistema cuánto hay.
Monto inicial	La plata que había en el cajón al abrir.
Ventas en efectivo	Lo que se cobró en efectivo desde que se abrió.
Ingresos	Plata que entra al cajón y no es una venta. Ejemplo: el cambio que trae el dueño.
Egresos	Plata que sale del cajón. Ejemplo: el pago al panadero.
Tiene que haber en el cajón	Lo que el sistema calcula que tendría que haber. Se compara con lo que contás.

EJEMPLO

	Monto inicial	$10.000
+	Ventas en efectivo	$50.000
+	Ingreso (cambio que trajo el dueño)	$5.000
−	Egreso (pago al panadero)	$2.000
=	**Tiene que haber en el cajón**	**$63.000**

La pantalla de la caja




1. **Tiene que haber en el cajón**: el número que importa. Solo cuenta el efectivo.
2. **De dónde sale**: la cuenta completa, igual al ejemplo de la página anterior.
3. **Registrar ingreso**: plata que entra y no es una venta.
4. **Registrar egreso**: plata que sale del cajón.
5. **Contar caja**: un control en medio del día. La caja sigue abierta.
6. **Cerrar caja**: al terminar el turno (capítulo 9).


Más abajo están los **movimientos de caja** (cada venta, ingreso y egreso con su hora) y las **cajas anteriores**. El botón **Cómo funciona** explica todo esto en la misma pantalla.

Registrar un ingreso o un egreso

1. En **Caja**, tocá **Registrar ingreso** (entra plata) o **Registrar egreso** (sale plata).
2. En **Importe**, escribí cuánto. En el ingreso, dejá **Efectivo** como forma de pago si la plata entra al cajón; el egreso siempre sale del cajón.
3. En **Motivo**, escribí para qué: es lo que se lee al revisar la caja.
4. Tocá **Registrar ingreso** (o **Registrar egreso**) abajo del todo para guardarlo.




Ingreso: el cambio que trajo el dueño.



Egreso: el pago al panadero.

Contar la caja sin cerrarla


Sirve para controlar en medio del día. Tocá **Contar caja**, contá los billetes y monedas, escribí el total en **Efectivo contado** y tocá **Guardar conteo**. Arriba vas a ver si **cuadra**, si **falta** o si **sobra**. La caja sigue abierta.



9 Contar y cerrar la caja

Al terminar el turno se cuenta la plata del cajón y se compara con lo que dice el sistema.


1. Terminá la última venta.
2. Andá a **Caja** y tocá **Cerrar caja**.
3. En **Lo que pasó desde que se abrió** está cuánto **tiene que haber**.
4. Contá todos los billetes y monedas del cajón.
5. Escribí el total en **Efectivo contado**.
6. Mirá el resultado: **Cuadra**, **Falta** o **Sobra**.
7. Si hay diferencia, **volvé a contar** antes de seguir.
8. Tocá **Cerrar caja**.



Tenía que haber $63.000 y se contaron $62.000: **falta $1.000**.

Sistema contra dinero contado

DIFERENCIA	QUÉ MUESTRA	QUÉ SIGNIFICA
$0	**Cuadra**	Está correcto: hay lo que tiene que haber.
negativa (−)	**Falta**	Hay **menos** plata de la que tendría que haber.
positiva (+)	**Sobra**	Hay **más** plata de la que tendría que haber.



1 Efectivo contado. 2 El resultado. 3 Cerrar caja. Arriba del botón está **Observación**.


Si hay diferencia

- Volvé a contar todo, despacio, separando billetes por valor.
- Pensá si algún vuelto se dio mal o si salió plata sin registrar el egreso.
- Revisá que ninguna venta cobrada con tarjeta, transferencia o Mercado Pago haya quedado como efectivo.
- Si la diferencia sigue, escribí en **Observación** qué pasó y cerrá la caja. Queda registrada con tu nombre y el responsable la ve en Reportes.

Una caja cerrada no se puede modificar. Si al cerrar aparece **Hace falta un encargado**, no la cierres vos: llamá al responsable.

10 Stock

Muestra cuánto hay de cada producto. Baja solo con cada venta.



• Stock normal	Hay suficiente.
▲ Stock bajo	Quedan pocas unidades: hay que reponer. En Vender se ve como **«Quedan 3 u.»**.
✕ Sin stock	No queda ninguna. En Vender aparece en rojo.

Para buscar un producto, escribí parte del nombre o el código en **Buscar productos**. Los botones **Stock bajo** y **Sin stock** muestran solo lo que hay que reponer, y **Categoría** filtra por góndola.

Cuando llega mercadería

1. Andá a **Stock** y buscá el producto.
2. Tocá **Ajustar** en su fila.
3. Dejá marcado **Entraron / salieron**.
4. En **Cantidad**, escribí cuántas unidades llegaron (por ejemplo, **12**). Abajo te muestra cuántas van a quedar.
5. En **Motivo**, tocá **Entrada de mercadería**.
6. Tocá **Guardar ajuste**.



ROTURAS Y VENCIDOS

Por el mismo camino se saca lo que se rompió o se venció: en **Qué pasó** elegí **Rotura** o **Pérdida**, escribí la cantidad y el motivo. Cada ajuste queda guardado con tu nombre y la fecha.

IMPORTANTE

Si el número del sistema no coincide con lo que hay en la góndola y no sabés por qué, no lo corrijas de a uno: hacé un **inventario** (capítulo 11).

11 Inventario

Inventario sirve para comprobar que lo que hay físicamente en el negocio coincida con lo que dice el sistema.

1 Nuevo inventario — Elegir qué contar → **2 Contar** — Producto por producto → **3 Revisar** — Ver las diferencias → **4 Aplicar** — Corregir el stock

1 · Nuevo inventario

1. Andá a **Inventario** y tocá **Nuevo inventario**.
2. Elegí **Todo el negocio** o **Una categoría**. Para empezar, conviene de a una categoría.
3. Tocá **Empezar a contar**.




EJEMPLO

SISTEMA	CONTADO	DIFERENCIA
10	8	−2

El sistema decía 10 paquetes de arroz y en la góndola hay 8: faltan 2.

2 · Contar

1. Escaneá el producto (o escribí su nombre) en **Escaneá o escribí el producto que estás contando** 1.
2. El cursor salta a su casilla **Contado**: escribí cuántos hay y apretá Enter. Aparece un ✓ cuando se guarda 2.
3. Seguí con el siguiente. Si de un producto no hay ninguno, poné **0**.
4. Cuando contaste todo, tocá **Terminé de contar** y confirmá con **Sí, terminé**.




Mientras escribís ya se ve la diferencia: en rojo si falta, en verde si sobra.

El conteo se guarda a medida que avanzás: si tenés que cortar, podés seguir más tarde desde **Inventario**. Si lo empezaste por error, tocá **Cancelar inventario**.

3 · Revisar las diferencias

El sistema muestra cuántos productos **faltan**, cuántos **sobran** y cuántos **coinciden**, y la lista de los que tienen diferencia.



4 · Aplicar

Tocá **APLICAR INVENTARIO** 1, leé el aviso y confirmá con **Aplicar inventario**. El stock del sistema pasa a ser lo que contaste.


IMPORTANTE

Aplicá **solamente después de revisar** cada diferencia. Si una diferencia es muy grande, volvé a contar ese producto antes. Aplicar **no se puede deshacer**.



12 Reportes

Arriba de todo está el **Resumen de hoy**; abajo, un reporte para cada pregunta.




Total vendido hoy	Todo lo vendido en el día, con todas las formas de pago.
Cantidad de ventas	Cuántas ventas se hicieron.
Efectivo · Transferencia · Mercado Pago	Cuánto entró por cada forma de pago.
Ticket promedio	Lo que gasta, en promedio, cada cliente.

Las ventas anuladas no se cuentan. **Actualizar** trae los números al momento.

Qué pregunta responde cada reporte

Ventas por día	«¿Cuánto vendimos hoy? ¿Y cada día de la semana?»
Ventas por medio de pago	«¿Cuánto entró por Mercado Pago?»
Ventas por producto	«¿Qué producto se vendió más?»
Ventas por usuario	«¿Quién hizo las ventas?»
Cierres de caja	«¿Cómo cerraron las cajas? ¿Hubo diferencias?»

Dentro de cada reporte elegís el período: **Hoy**, **Últimos 7 días**, **Este mes** o las fechas **Desde** y **Hasta**. En **Más reportes** están **Stock**, **Mermas** e **Inventarios**.




Ventas por medio de pago: Mercado Pago aparece aparte de las transferencias.

13 Final del día

Antes de irte, seguí esta lista en orden.

- [ ] **Terminar las ventas**
  Que no quede ningún producto en el carrito.
- [ ] **Revisar Ventas de hoy**
  Mirá que no haya ventas con la forma de pago equivocada.
- [ ] **Contar la caja**
  Todos los billetes y monedas del cajón.
- [ ] **Revisar la diferencia**
  Si no cuadra, volvé a contar antes de seguir.
- [ ] **Cerrar la caja**
  Caja → Cerrar caja → Efectivo contado → Cerrar caja.
- [ ] **Verificar el cierre**
  Tiene que decir **Caja cerrada**. Arriba a la derecha también.




Así queda una caja bien cerrada.

14 Si algo sale mal

Los problemas más comunes y qué hacer.

PROBLEMA	QUÉ HACER
No encuentro un producto	Buscalo por una parte del nombre o escanealo. Fijate que esté elegido **Todos** y no una categoría. Si no está cargado, cargalo (capítulo 4).
El lector no encuentra el producto	Ese producto no tiene el código cargado. Si es nuevo, tocá **Crear producto**. Si ya existe, buscalo por el nombre en Productos → **Editar** → pasá el lector en **Código de barras** → **Guardar cambios**.
Me equivoqué agregando una unidad	Usá ← : quita una. En el carrito también sirve **−** o **Quitar**.
Me equivoqué en una venta ya cobrada	No se borra. Anotá el número de venta y avisale al responsable para que la anule.
No me deja vender	Revisá que la caja esté abierta. Si en Vender aparece **La caja está cerrada**, tocá **Abrir caja**.
La caja no coincide	Volvé a contar antes de cerrarla. Revisá vueltos, egresos sin registrar y ventas con la forma de pago equivocada.
El stock no coincide con la mercadería	Hacé un inventario de esa categoría (capítulo 11).
No sé qué pasó con una venta	Buscala en **Ventas de hoy**. Para días anteriores, **Ver el historial completo de ventas**.
No sé cuánto vendimos	Andá a **Reportes**: el Resumen de hoy está arriba de todo.
La caja figura abierta desde otro día	No vendas en esa caja: avisale al responsable para que la cierre.
Me olvidé la contraseña	Pedile al responsable que la restablezca. Al entrar vas a elegir una nueva.

La caja cerrada en Vender



Con la caja cerrada se puede armar el ticket, pero no cobrar. **Abrir caja** lleva directo a abrirla.

ANTES DE LLAMAR

Anotá qué estabas haciendo, en qué pantalla y qué mensaje apareció (o sacale una foto a la pantalla con el celular). Con eso, el responsable puede ayudarte mucho más rápido.

15 Ayuda

Para lo que esta guía no resuelva.

Si después de revisar esta guía el problema continúa, contactar al **responsable del sistema**.

Lo más importante, en una línea

- Abrí la caja con lo que hay de verdad en el cajón.
- Elegí siempre la forma de pago real.
- Registrá cada ingreso y cada egreso con su motivo.
- Antes de cerrar, contá dos veces si no cuadra.
- Tu contraseña es tuya: no la compartas.