

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 02

Название Защищенный режим.

Дисциплина: Операционные системы

Студент	ИУ7И-56Б		Нгуен Ф. С.
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			Рязанова Н. Ю.
•		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

❖ Задание:

Написать программу, переводящую компьютер в защищенный режим (32-разраядный режим работы компьютеров на базе процессоров Intel).

Программа начинает работать в реальном режиме. Для перевода в защищенный режим выполняются необходимые действия. В защищенном режиме программа работает на нулевом уровне привилегий.

В защищенном режиме программа должна:

- > определить объем доступной физической памяти;
- осуществить ввод с клавиатуры строки с выводом введенной строки на экран;
- получить информацию на экране от системного таймера или в виде мигающего курсора, или в виде количества тиков с момента запуска программы на выполнение, или в виде значения реального времени.

Затем программа корректно возвращается в реальный режим с соответствующими сообщениями.

```
E:\LAB02>2.EXE
In Real Mode.
To move to Protected Mode press any key...
To break the loop press Space..._
```

Press Key

```
00000265 00000010
In Protected Mode
To break the loop press Enter..._
```

Press Enter

```
In Real Mode.
To move to Protected Mode press any key...
To break the loop press Space...
```

Press Space

```
In Real Mode.
To move to Protected Mode press any key...
To break the loop press Space...
E:\LABOZ>
```

```
.386p
2.
descr struc
4. lim
               dw 0
5.
       base 1 dw 0
       base_m db 0
6.
       attr_1 db 0
7.
8.
       attr_2 db 0
       base h
               db 0
10. descr ENDS
11.
12. int_descr struc
13.
       offs_1 dw 0
14.
       sel
                  dw 0
15.
       counter db 0
       attr db 0
16.
17.
       offs h dw 0
18. int_descr ENDS
19.
20.; Protected mode
21. PM_seg SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA' USE32
22.
        ASSUME CS:PM seg
23.
24.
       ; Таблица дескрипторов сегметов GDT
25.
       GDT
               label
                       byte
26.
27.
       ; нулевой дескриптор
       gdt_null descr <>
28.
29.
30.
     ; 32-битный 4-гигабайтный сегмент с базой = 0
31.
       gdt_flatDS descr <0FFFFh,0,0,92h,11001111b,0>
                                                         ; 92h = 10010010b
32.
33.
       ; 16-битный 64-килобайтный сегмент кода с базой RM_seg
34.
       gdt_16bitCS descr <RM_seg_size-1,0,0,98h,0,0> ; 98h = 10011010b
35.
36.
       ; 32-битный 4-гигабайтный сегмент кода с базой PM_seg
37.
       gdt_32bitCS descr <PM_seg_size-1,0,0,98h,01000000b,0>
38.
39.
       ; 32-битный 4-гигабайтный сегмент данных с базой PM_seg
40.
       gdt_32bitDS descr <PM_seg_size-1,0,0,92h,01000000b,0>
41.
       ; 32-битный 4-гигабайтный сегмент данных с базой stack_seg
42.
43.
       gdt_32bitSS descr <stack_l-1,0,0, 92h, 01000000b,0>
44.
       gdt_size = $-GDT ; размер нашей таблицы GDT+16айт (на саму метку)
45.
46.
47.
       gdtr
               df 0
48.
       ; имена для селекторов
49.
50.
       SEL flatDS
                      equ 8
51.
       SEL 16bitCS
                            16
                      equ
52.
       SEL_32bitCS
                            24
                      equ
53.
       SEL 32bitDS
                      eau
                            32
54.
       SEL 32bitSS equ 40
55.
56.
       ; Таблица дескрипторов прерываний IDT
57.
       IDT label
                  byte
58.
59.
       ; первые 32 элемента таблицы
       trap_f int_descr 12 dup (<0, SEL_32bitCS, 0, 8Eh, 0>) ; 12 первые элемента
60.
        trap_13 int_descr <0, SEL_32bitCS, 0, 8Eh, 0> ; 13ое исключение
61.
        trap_s int_descr 19 dup (<0, SEL_32bitCS, 0, 8Eh, 0>) ; 19 остальные элемента
62.
63.
64.
       ; дескриптор прерывания от таймера
       int08 int_descr <0, SEL_32bitCS,0, 8Eh, 0>
65.
66.
67.
        ; дескриптор прерывания от клавиатуры
68.
       int09 int_descr <0, SEL_32bitCS,0, 8Eh, 0>
69.
70.
71.
       idt_size = $-IDT ; размер нашей таблицы IDT+16айт (на саму метку)
72.
```

```
73. idtr df 0 ; переменная размера 6 байт как Регистр таблицы дескрипторов прерываний ID
   TR
74.
75.
        idtr_real dw 3FFh,0,0; содержимое регистра IDTR в реальном режиме
76.
77.
        master db 0 ; маска прерываний ведущего контроллера
78.
                     db 0
                                      ; ведомого
        slave
79.
                     db 0
                                      ; флаг - в реальный режим, если ==1
80.
        EScape
81.
        time_08
                    dd 0
                                      ; счетчик прошедших тиков таймера
82.
83.
            msg1 db 'IN ReAL Mode.$'
            msg2 db 13, 10, 'To Move to Protected Mode press any key...'
    db 13, 10, 'To break the loop press Space...$'
84.
85.
            msg3 db 13, 10, 'IN Protected Mode'
db 13, 10, 'To break the loop press Enter...$'
86.
87.
88.
89.
            ; Таблица символов ASCII для перевода из скан кода в код ASCII.
90.
            ; Номер скан кода = номеру соответствующего элемента в таблице:
91.
        ASCII_table db 0, 0, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 45, 61, 0, 0
92.
                db 81, 87, 69, 82, 84, 89, 85, 73, 79, 80, 91, 93, 0, 0, 65, 83
93.
                db 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 59, 39, 96, 0, 92, 90, 88, 67
                db 86, 66, 78, 77, 44, 46, 47
94.
95.
        OUT_position dd 1E0h; Позиция печати вводимого текста
96.
97.
98.
99.
100.
           print str macro str
                  MOV AH,9
102.
                   MOV DX, str
103.
                   INT 21h
104.
           endm
105.
106.
           create_number macro
107.
                   local number1
                        CMP DL, 10
108.
109.
                        JL number1
                        ADD DL, 'A' - '0' - 10
110.
                    number1:
111.
112.
                        ADD DL, '0'
113.
           endm
114.
           print_EAX macro
115.
                    local prcyc1
116.
117.
                        PUSH ECX
118.
                        PUSH DX
119.
120.
                        MOV ECX.8
121.
                        ADD EBP,0B8010h
122.
123.
124.
                    prcyc1:
                        MOV DL, AL
125.
126.
                        AND DL, 0Fh
127.
                        create_number 0
128.
                        MOV ES:[EBP],DL
129.
                        ROR EAX,4
130.
                        SUB EBP,2
131.
132.
                        LOOP prcyc1
133.
134.
                        SUB EBP,0B8010h
135.
                        POP DX
                        POP ECX
136.
137.
           endm
138.
139.
140.
               ; точка входа в 32-битный защищенный режим
           PM_entry:
141.
142.
                   MOV AX, SEL_32bitDS
143.
                   MOV DS,AX
144.
                   MOV AX, SEL_flatDS
```

```
145.
                   MOV ES,AX
                   MOV AX, SEL_32bitSS
146.
147.
                   MOV EBX, stack_1
148.
                   MOV SS,AX
149.
                   MOV ESp, EBX
150.
151.
                    ; разрешить прерывания, запрещенные ранее ещё в реальном режиме
152.
                   STI
153.
154.
                   CALL
                            compute_memory
155.
156.
           work:
157.
                   TEST
                            EScape, 1
158.
                   JZ work
159.
160.
           goback:
161.
                   CLI
162.
                   db
                       0EAh
163.
                   dd offset RM return
164.
165.
                   dw SEL_16bitCS
166.
           new_INT08:
167.
168.
                   PUSH EAX
169.
                   PUSH EBP
170.
                   PUSH ECX
                   PUSH DX
171.
                   MOV EAX, time_08
172.
173.
174.
                   PUSH EBP
175.
                   MOV EBP, 0
176.
                    print_EAX 0
                   POP EBP
177.
178.
179.
                   INC EAX
180.
                   MOV time_08,EAX
181.
182.
                   POP DX
                   POP ECX
183.
                   POP EBP
184.
185.
186.
                   MOV AL, 20h
                   OUT 20h,AL
187.
                   POP EAX
188.
189.
190.
                   IRETD
191.
192.
           new_INT09:
193.
                   PUSH EAX
194.
                   PUSH EBX
                   PUSH EBP
195.
196.
                   PUSH EDX
197.
198.
                   IN AL,60h
                                      ; Получаем скан-код нажатой клавиши из порта клавиатуры
199.
                   CMP AL,1Ch
200.
                                      ; Сравниваем с кодом Enter
201.
                   JNE not_leave
                   MOV EScape,1
202.
203.
                   JMP leav
204.
           not_leave:
205.
                   CMP AL,80h
206.
                   JA leav
207.
                   XOR AH, ah
208.
                   MOV BP,AX
                   MOV DL, ASCII_table[EBP]
209.
210.
                   MOV EBP,0B8000h
211.
                   MOV EBX,OUT_position
212.
                   MOV ES:[EBP+EBX],DL
213.
                   ADD EBX,2
214.
215.
                   MOV OUT_position, EBX
216.
           leav:
217.
```

```
218.
                   IN AL,61h
                   OR AL,80h
219.
220.
                   OUT 61h,AL
221.
222.
                   ; Посылаем сигнал ЕОІ:
223.
                   MOV AL, 20h
                   OUT 20h,AL
224.
225.
226.
                   POP EDX
                   POP EBP
227.
                   POP EBX
228.
                   POP EAX
229.
230.
231.
                   ; Выходим из прерывания:
232.
                   IRET
233.
          compute_memory proc
234.
235.
236.
                           DS
                   push
                   MOV AX, SEL_flatDS
237.
238.
                   MOV DS, AX
239.
                   MOV EBX, 100001h
240.
                   MOV DL,
                               10101010b
241.
242.
                   MOV ECX, OFFEFFFEh
243.
          check:
244.
                   MOV DH, DS:[EBX]
245.
                   MOV DS:[EBX], DL
246.
                   CMP DS:[EBX], DL
247.
                   jnz end_of_memory
248.
                   MOV DS:[EBX], DH
249.
                   INC EBX
250.
251.
                   LOOP
                           check
252.
          end_of_memory:
253.
                   POP DS
                   xor EDX, EDX
254.
255.
                   MOV EAX, EBX
                   MOV EBX, 100000h
256.
                   div EBX
257.
258.
259.
                   PUSH EBP
260.
                   MOV EBP, 20
261.
                   print_EAX 0
                   POP EBP
262.
263.
                   RET
264.
          compute_memory ENDP
265.
266.
          except_1 proc
267.
                        iret
268.
          except_1 endp
269.
270.
          except_13 proc
271.
               pop eax
272.
               iret
273.
           except_13 endp
274.
275.
276.
               PM_seg_size = \$-GDT
277.
          PM_seg ENDS
278.
279.
           stack_seg SEGMENT PARA STACK 'STACK' use32
               stack_start db 100h dup(?)
280.
281.
               stack_1 = $-stack_start
282.
           stack_seg
                     ENDS
283.
          RM_seg SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' USE16
284.
285.
              ASSUME CS:RM_seg, DS:PM_seg, SS:stack_seg
286.
287.
          start:
288.
289.
                   MOV AX, PM_seg
```

```
290.
                   MOV
                         DS,AX
291.
292.
                   MOV AH, 09h
293.
                   MOV EDX, offset msg1
294.
                   INT 21h
295.
296.
                   MOV AH, 09h
                   MOV EDX, offset msg2
297.
298.
                   INT 21h
299.
300.
                   ;ожидаем ввода клавиатуры
301.
                   PUSH EAX
302.
                   MOV AH, 10h
303.
                   INT 16h
304.
                   CMP AL, 20h
305.
306.
                   JE exit
307.
                   POP EAX
308.
309.
                   ; очистить экран
310.
                   MOV AX,3
311.
                   INT 10h
312.
                   PUSH PM_seg
313.
314.
                   POP DS
315.
316.
                   xor EAX, EAX
                   MOV AX,RM_seg
317.
318.
                   shl EAX,4
319.
                   MOV word ptr gdt_16bitCS.base_1,AX
320.
                   shr EAX,16
321.
                   MOV byte ptr gdt_16bitCS.base_m,AL
                   MOV AX, PM_seg
322.
323.
                   shl EAX,4
                   PUSH EAX
                                   ; для вычисления адреса idt
324.
                              ; для вычисления адреса gdt
325.
                   PUSH EAX
                   MOV word ptr GDT_32bitCS.base_1,AX
326.
327.
                   MOV word ptr GDT_32bitSS.base_1,AX
328.
                   MOV word ptr GDT_32bitDS.base_1,AX
329.
                   shr EAX,16
330.
                   MOV byte ptr GDT_32bitCS.base_m,AL
331.
                   MOV byte ptr GDT_32bitSS.base_m,AL
                   MOV byte ptr GDT_32bitDS.base_m,AL
332.
333.
334.
                   ; вычислим линейный адрес GDT
335.
                   POP EAX
336.
                   ADD EAX, offset GDT
337.
                   MOV dword ptr gdtr+2,EAX
                   MOV word ptr gdtr, gdt_size-1
338.
339.
                   LGDT fword ptr gdtr
340.
341.
                   ; вычислим линейный адрес IDT
342.
                   POP EAX
343.
                   ADD EAX, offset IDT
344.
                   MOV dword ptr idtr+2,EAX
345.
                   MOV word ptr idtr, idt_size-1
346.
347.
                   ; Заполним смещение в дескрипторах прерываний
348.
                   MOV EAX, offset new_INT08
349.
                   MOV int08.offs_1, AX
350.
                   SHR EAX, 16
                   MOV int08.offs_h, AX
351.
352.
                   MOV EAX, offset new_INT09
                   MOV int09.offs_1, AX
353.
                   SHR EAX, 16
354.
355.
                   MOV int09.offs_h, AX
356.
357.
                   MOV EAX, offset except_1
358.
                    MOV trap_f.offs_1, AX
359.
                    SHR EAX, 16
                    MOV trap_f.offs_h, AX
360.
361.
```

```
362.
                    MOV EAX, offset except_1
363.
                    MOV trap_s.offs_1, AX
364.
                    SHR EAX, 16
365.
                    MOV trap_s.offs_h, AX
366.
                    MOV EAX, offset except_13
367.
368.
                    MOV trap_13.offs_1, AX
369.
                    SHR EAX, 16
370.
                    MOV trap_13.offs_h, AX
371.
372.
                   ; сохраним маски прерываний контроллеров
373.
                   IN AL, 21h
374.
                   MOV master, AL
375.
                   IN AL, 0A1h
                   MOV slave, AL
376.
377.
                   MOV AL, 11h
                   OUT 20h, AL
378.
379.
                   MOV AL, 20h
                   OUT 21h, AL
380.
                   MOV AL, 4
381.
382.
383.
                   OUT 21h, AL
                   MOV AL, 1
384.
                   OUT 21h, AL
385.
386.
                   MOV AH, 09h
387.
388.
                   MOV EDX, offset msg3
389.
                   INT 21h
390.
391.
                   ; Запретим все прерывания в ведущем контроллере, кроме IRQ0 и IRQ1
392.
                   MOV AL, 0FCh
                   OUT 21h, AL
393.
394.
395.
                   MOV AL, 0FFh
396.
                   OUT 0A1h, AL
397.
398.
                   ; загрузим IDT
399.
                   LIDT fword ptr idtr
400.
401.
                   ; если мы собираемся работать с 32-битной памятью, стоит открыть А20
402.
403.
                   ; А20 - линия ("шина"), через которую осуществляется доступ ко всей
404.
                   IN AL,92h
                   OR AL,2
405.
406.
                   OUT 92h,AL
407.
408.
                   CLI
409.
                   IN AL,70h
OR AL,80h
410.
411.
                   OUT 70h,AL
412.
413.
414.
                   MOV EAX, cr0
415.
                   OR AL,1
416.
                   MOV cr0, EAX
417.
                   db 66h
418.
419.
                   db 0EAh
420.
                   dd offset PM_entry
421.
                   dw SEL_32bitCS
422.
423.
          RM_return:
424.
                   MOV EAX, cr0
                   AND AL,0FEh
425.
426.
                   MOV cr0,EAX
427.
428.
                   db 0EAh
                   dw $+4
429.
430.
                   dw RM_seg
431.
432.
                   MOV AX, PM_seg
433.
                   MOV DS,AX
```

```
434.
                   MOV ES,AX
                   MOV AX, stack_seg
435.
                   MOV BX,stack_1
436.
437.
                   MOV SS,AX
438.
                   MOV sp,BX
439.
440.
                   ;перепрограммируем ведущий контроллер обратно на вектор 8
441.
                   MOV AL, 11h
442.
                   OUT 20h, AL
                   MOV AL, 8
443.
                   OUT 21h, AL
444.
445.
                   MOV AL, 4
446.
                   OUT 21h, AL
447.
                   MOV AL, 1
                   OUT 21h, AL
448.
449.
450.
                   MOV AL, master
451.
                   OUT 21h, AL
452.
                   MOV AL, slave
                   OUT 0A1h, AL
453.
454.
455.
                   LIDT fword ptr idtr_real
456.
457.
                   IN AL,70h
458.
                   AND AL,07FH
                   OUT 70h,AL
459.
460.
461.
                   STI
462.
463.
                   MOV AX,3
                   INT 10h
464.
465.
466.
                   JMP start
467.
468.
                   MOV AH, 09h
                   MOV EDX, offset msg1
469.
470.
                   INT 21h
           exit:
471.
                   MOV AH,4Ch
472.
                   INT 21h
473.
474.
475.
           RM_seg_size = $-start
476.
           RM_seg ENDS
477.
           END start
```