. !	7 7	!
!	THUY SAN	! TCVN 3706-90 !
!	Phương pháp xác định hàm lượng	!Soát xét lần 1!
į.	nito amoniac	: Dog t xet Ign (:
!	Aquatic products	! Khuyến khích !
!	Method for determination of	! áp dụng !
!	nitrogen ammonia content	i
!		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3706-81, qui định phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac đối với các nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm thủy sản.

1. Lấy mẫu

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thứ theo TCVN 5276-90

2. Nguyên tắc chung

Dùng kiềm nhẹ đẩy amoniac ra khỏi mẫu thử, chung cất vào dung dịch axit sunfuric. Dựa vào lượng axit dự khi chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyt 0,1N để tính hàm lượng amoniac.

- 3. Dung cụ và hoá chất
- Máy cất dạm;
- Bình định mức, dung tích 250, 1000ml;
- Bình nón, dung tích 250ml;
- Cốc thủy tinh, dung tích 100ml;
- Buret 25ml;
- Pipet 10, 20, 50ml;
- Giấy lọc;
- Giấy do pH;
- Axit sunfuric (H2SO1), dung dịch 0,1N;
- Natri hydroxyt (NaOH), dung dich 0,1N;
- Magie oxyt (MgO), dung dịch 5% (có dang đục như sữa);

Trang 2/3 TCVN 3706-90

- Chỉ thị hỗn hợp : 200 mg đỏ metyl và 100mg xanh metyl hoà tan trong 200ml etanol (C_2H_50H) 96%;
- Phenolphtalein, dung dich 1% trong etanol 60%.

4. Tiến hành thứ

Cân chính xác 10 - 15g mẫu thứ vào cốc thủy tinh dụng tích 100ml. Dùng nước cất hoà tan mâu và chuyển toàn bộ (cả nước tráng cốc) vào bình định mức dung tích 250ml. Thêm nước cất đến khoảng 200ml và lắc 1 phút, để yên 5 phút, lặp lại 3 lần. Thêm nước cất đến vạch mức, lắc đều sau đó lọc.

Lấy chính xác 200ml dung dịch axit sunfuric 0,1N vào bình nón dung tích 250ml và 5 giọt chỉ thị hỗn hợp. Đặt bình vào dầu dưới ống sinh hàn của máy cất đạm sao cho đầu ống sinh hàn ngập hẳn vào dung dịch.

Dùng pipet lấy chính xác 50ml dịch lọc mẫu thứ cho vào bình cất của máy cất dạm. Thêm tiếp 20ml nước cất, 5 giọt phenolphlatein 1% và cho dung dịch magie oxyt 5% vào cho đến khi dung dịch trong bình xuất hiện màu hòng. Tráng bằng nước cất cho sạch dung dịch magie oxyt trên phêu rồi khoá máy lại (để tránh bị mất amoniac cần khoá máy ngay trên phêu còn một ít nước cất). Cuối cùng giữ trên phêu một lớp nước cất cao 1,5 - 2 cm để kiểm tra độ kín của máy (ghi toàn bộ lượng nước cất đã cho vào bình cất để biết lượng nước cất cần thiết khi chuẩn độ mẫu trắng).

Cho nước lạnh chảy qua ống sinh hàn rồi cất liên tục trong 30 phút kể từ khi dung dịch trong bình bắt đầu sối. Hạ bình hứng để ống sinh hàn lên khỏi mặt nước. Sau đó hứng nước ngưng chảy ra ở đầu ống sinh hàn, thử bằng giấy pH, không có phản ứng kiềm là được.

Dùng natri hydroxyt 0,1N chuẩn độ lượng axit dư trong bình hứng cho tới khi dung dịch chuyển từ màu tím sang xanh lá mạ. Tiến hành xác định mẫu trắng với các lượng hoá chất, nước cát với các bước thí nghiệm như trên, không có mẫu thử.

5. Tính kết quả

Hàm lượng nitơ amoniac (X_0) tính bằng phần trăm, theo công thức :

$$X_9 = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,0014 \cdot 250 \cdot 100}{50 \cdot m}$$

Trong dó :

V - Thể tích dung dịch natri hydroxyt 0,1N tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng ml;

V₂ - Thể tích dung dịch natri hydroxyt 0,1N tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu thứ, tính bằng ml;

m - Khối lượng mẫu thứ, tính bằng g;

250 - Thể tích dịch pha loãng mẫu thứ, tính bằng ml;

50 - Thể tích dịch lọc đã pha loãng lấy xác định, tính bằng ml;

100 - Hệ số tính ra phần trăm.

Chú thích :

Đối với nước mắm, mẫu thử được pha loãng 20 lần, lấy 50ml dịch pha loãng xác định.

Hàm lượng nito amoniac (X_g) tính bằng phần trăm theo công thức:

$$x_9 = \frac{(v_1 - v_2) \cdot 0,0014 \cdot 20 \cdot 1000}{50} = 0,56 (v_1 - v_2)$$

Trong dó :

20 - Độ pha loặng của nước mắm;

1000 - Hệ số tính ra g/l;

Các ký kiệu khác như đã ghi ở trên.