
Thermodynamik, Adiabasie und Stabilität

3. Vorlesung – Einführung in die Meteorologie und Geophysik

Wiederholung: Abnahme des Luftdrucks und der

Luftdichte mit der Höhe



Luftdruck und Dichte der Luft nehmen exponentiell mit der Höhe ab.

Der Luftdruck in einer Höhe z entsteht durch das Gewicht der darüber liegenden Luftmasse. Die Luftsäule und damit die Masse der Luft ist in Bodennähe am größten und nimmt nach oben hin ab.

Durch den höheren Druck wird die Luft bodennah am stärksten komprimiert. Daher ist die Dichte der Luft dort ebenfalls am größten und nimmt nach oben hin ab.

Vertikaler Temperaturverlauf und Schichten der Standardatmosphäre


Einteilung in Schichten entsprechend des Temperaturverlaufs (Abgrenzung durch "Pausen")

Troposphäre: T-

- wetterrelevant
- Wolkenbildung und Konvektion
- solare Einstrahlung heizt Boden
- Höhe: ca. 10-12 km in den mittleren Breiten

Stratosphäre: T+

Absorption solarer Strahlung durch
 Ozon → Erwärmung der
 Luftschichten



/wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Datei:Atmosph%C3%A4re_Stockwerke_sm.jpg https://



Thermodynamik

Thermodynamisches System - Definition

- Ein **thermodynamisches System** ist ein System mit einer abgegrenzten Masse, die von Materie umgeben ist, die nicht zum System gehört.
- Beispiele:
 - Luftpartikel/Luftteilchen (z.B. 1 mol Luft) innerhalb seiner Umgebungsluft
 - Kaffee mit Milch in einer Tasse
- Thermodynamische Systeme können
 - Offen (Austausch von Energie und Masse mit der Umgebung)
 - Geschlossen (Nur Energieaustausch, kein Austausch von Masse)
 - Abgeschlossen (Weder Energie- noch Massen-austausch mit der Umgebung)

sein

Thermodynamische Systeme

Atmosphäre

Austausch von
Energie mit der
Umgebung z.B.
durch Strahlung

Austausch
von Masse
(z.B. Wasserdampf)

Austausch von Energie mit dem Weltall (durch Strahlung)



Geschlossenes System (z.B. Klimasystem)

Nur Energieaustausch, kein Austausch von Masse **Abgeschlossenes System** (z.B. Thermoskanne, näherungsweise)

Weder Energie- noch Massenaustausch mit der Umgebung

Offenes System

Ozean


(z.B. Ozean)

Austausch von Energie und Masse mit der Umgebung


Nullter Hauptsatz der Thermodynamik

(= Gesetz des thermischen Gleichgewichts)


Bringt man zwei thermodynamische Systeme unterschiedlicher Temperatur miteinander in Kontakt, ...



... so streben sie gleich Temperaturen an. Haben beide System gleiche Temperatur, so sind sie im **thermischen Gleichgewicht.** (Beachte: i.a. ≠ thermodyn. Gleichgewicht)



Sind zwei thermodynamische Systeme A und B im thermischen Gleichgewicht und die Systeme B und C ebenso, dann sind die Systeme A und C auch im thermischen Gleichgewicht.




Beispiel:

1 Cola (oder 1 Thermo-Meter)

Zustandsgrößen thermodynamischer Systeme

Luftvolumen mit den (statistischen) Eigenschaften Druck, Temperatur, Dichte, ...




Bei Luftvolumina interessiert uns meteorologisch (meist) nicht das einzelne Molekül, dessen Position und Geschwindigkeit; wir interessieren uns nur für deren statistischen Eigenschaften

- Ein Luftvolumen, für das wir diese statistischen Eigenschaften bestimmen können, nennen wir thermodynamisches System.
- Die statistischen Eigenschaften, die seinen Zustand beschreiben z.B. p, T, V, n oder die innere Energie $u = c_v T$ heißen thermodynamische Zustandsgrößen.
- Thermodynamische Zustandsgrößen sind i.a. **abhängig voneinander** (siehe ideale Gasgleichung pV=nRT).
- Ein thermodynamisches System ist im thermodynamischen Gleichgewicht, wenn alle Zustandsgrößen mit der Zeit konstant bleiben.

Thermodynamische Zustandsgrößen

Man unterscheidet zwei Arten thermodynamischer Zustandsgrößen:



Sind durch die Masse teilbar bzw. nehmen proportional zur Masse zu (können addiert werden). Addieren sich nicht, wenn man z.B. die Masse verdoppelt

Beispiele extensiver Zustandsgrößen:

- Volumen
- Teilchenzahl
- Entropie


Beispiele intensiver Zustandsgrößen:

- Temperatur
- Druck

Thermodynamische Zustandsgrößen und Zustandsraum

- Der Zustand eines thermodynamischen Systems wird durch k unabhängige thermodynamische
 Zustandsgrößen eindeutig bestimmt.
- Ein Zustand wird dann durch einen Punkt im Zustandsraum, der aus den Zustandsgrößen aufgespannt wird, eindeutig beschrieben.
- Für Luft als ideales Gas gilt *k*=3, und der Zustand wird eindeutig durch die ideale Gasgleichung beschrieben:


$$T = T(n, p, V) = \frac{pV}{nR}$$



Bei n=const (Masse bleibt konstant) gilt T = T(p, V), d.h. der Zustand kann dann als 2-dimensionaler Raum (p,V) visualisiert werden (siehe Abbildung).

Definition von Zustandsgrößen (über Kreisprozesse)


- Eine Zustandsgröße nimmt im Zustandsdiagramm am selben Punkt immer denselben Wert an unabhängig vom Prozessweg, den ein System (im Zustandsdiagramm) zurückgelegt hat.
- Das ist gleichbedeutend mit der Aussage (hier für die Zustandsgröße Temperatur T):
 - "dT ist ein vollständiges Differential" bzw.
 - $\oint dT = 0$
- Das gilt analog für alle anderen Zustandsgrößen,
 z.B. Druck, Volumen, innere Energie u=u(T).
- Ist umgekehrt das geschlossene Wegintegral im Zustandsraum ungleich Null, so handelt es sich um keine Zustandsgröße.



1. Hauptsatz der Thermodynamik

(Energieerhaltung in thermodynamischen Systemen)

- Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt konstant.
- Energie eines geschlossenen Systems (in Ruhe) ist gleich der Summe aus der an dem System verrichteten Arbeit und zugeführter Wärme:





Auch: $du = \delta q + \delta w$ (massenspezifisch, d. h. dividiert durch die Masse m)

(In einem offenen System müssen zusätzlich mit Massenströmen zu- oder abgeführte Energien berücksichtigt werden)

Innere Energie $U=C_{v}T$ eines idealen Gases

• Innere Energie eines idealen Gases ist gegeben durch die Bewegungsenergie der Gasteilchen aufgrund der ungeordneten Wärmebewegung (thermische Energie).






- hängt ausschließlich von der Temperatur ab → (extensive) Zustandsvariable
- Es gilt: $U(T)=C_vT$ bzw. $u(T)=c_vT$ (massenspezifisch) mit c_v : massenspezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen; Einheit: $[c_v]=\frac{J}{kgK}$
- Änderungen der inneren Energie: $du = c_v dT$

Arbeit ist keine Zustandsgröße!

 Volumenänderungsarbeit (bzw. Ausdehnungsarbeit) eines idealen Gases ist gegeben als:

$$\delta W = -pdV$$


 Die Arbeit ist abhängig vom Weg im Zustandsdiagramm und ist daher keine Zustandsgröße, sondern eine Prozessgröße



Ausdehnungsarbeit $\delta W = -pdV$ und Auswirkungen auf die Temperatur

Treffen Moleküle auf eine feste Wand, so ändern sie nur ihre Richtung, ihre Geschwindigkeit (und damit kinetische Energie) bleibt gleich. Damit bleibt auch die Temperatur des Gases gleich, die mit deren Geschwindigkeit zusammenhängt.

Bewegt sich die Wand durch den Druck der Moleküle beim Aufprall, so geben die Moleküle beim Stoß Energie ab und sind nach dem Stoß langsamer. Daher kühlt sich die Temperatur des Gases bei Ausdehnung ab.



Die Ausdehnung eines Gases (z.B. in einem Luftpaket) gegen einen äußeren Druck (z.B. gegen die Umgebungsluft) **führt zur Abnahme der Temperatur des Gases!**

Definition der Wärme δQ aus 1. Hauptsatz

- Wärme ist (wie die Arbeit) keine Zustandsgröße sondern eine Prozessgröße, da sie sich i.A. bei thermodynamischen Prozessen ändert und vom Prozessweg abhängt.
- Aus dem 1. Hauptsatz folgt: Führt man einem idealen Gas die Wärmemenge δQ zu, so kann das Gas diese in Ausdehnungsarbeit δW und eine Form der internen Energie die innere Energie dU umwandeln:

$$\delta Q = dU - \delta W$$

Adiabatische und diabatische Zustandsänderungen

- Eine Zustandsänderung eines thermodynamischen Systems wird als *adiabatisch* bezeichnet, wenn keine Wärmezufuhr oder -abfuhr erfolgt, also $\delta Q=0$ oder $\delta q=0$. (Da dabei die Entropie erhalten bleibt, heißt dieser Prozess *isentrop*)
 - \rightarrow 1. Hauptsatz: $\delta Q = 0 = C_v dT + p dV \Leftrightarrow C_v dT = dU = -p dV$, d.h. die innere Energie ändert sich nur durch Volumenänderungsarbeit
- Erfolgt die Zustandsänderung mit Wärmezufuhr oder -abfuhr, so spricht man von diabatischen Zustandsänderungen.


Adiabatische Prozesse in der Atmosphäre

- Vertikalbewegungen der Luft verlaufen (in guter Näherung) adiabatisch, d.h. ohne Wärmezufuhr von außen
- Grund: Luftpakete bewegen sich relativ schnell und Luft ist ein schlechter Wärmeleiter
- Adiabatengleichung (folgen aus 1. HS und Zustandsgleichung, für $\delta Q=0$):

$$pV^{\kappa} = const.$$
 $T^{\kappa}p^{(1-\kappa)} = const.$
 $TV^{\kappa-1} = const.$

mit $\kappa = \frac{c_p}{c_v} > 1$, $\kappa \approx 1$,4 für trockene Luft; c_p : spezifische


Wärmekapzität bei konstantem Druck, es ist $R_l=c_p-c_v$ und R_l : spezifische Gaskonstante von Luft




Thermodynamische Zustandsänderungen im p-V-Diagramm

Wie verhält sich ein Luftpaket, wenn es sich erwärmt/abkühlt? (Charles' Gesetz)


Erwärmt bzw. kühlt sich ein Luftpaket ab, so gehen wir davon aus, dass dies unter isobaren Bedingungen geschieht, d.h. wir nehmen an, dass sich der Druck des Luftpakets quasi instantan dem Umgebungsdruck anpasst.



- Luft innerhalb und außerhalb des Luftpakets (blauer Kreis) sind gleich.
- Luftdruck(Paket)=Luftdruck(Umgebung)




- Erwärme die Luft im Paket
- Druck (Luftpaket) kurz größer als Luftdruck(Umgebung)



- Luftpaket expandiert
- Druck(Paket)=Druck(Umgebung)
- Dichte im Luftpaket jetzt geringer 19 und Temperatur ist höher

Erwärmung/Abkühlung eines Luftpaket in der Atmosphäre (Charles' Gesetz)

- Zustandsgleichung idealer Gase: $p = \rho R_l T$
- Charles' Gesetz: ρ , V, T ändern sich derart, dass p = const.



Erwärmung/Abkühlung eines Luftpaket in der Atmosphäre (Charles' Gesetz)

- Zustandsgleichung idealer Gase: $p = \rho R_l T$
- Charles' Gesetz: ρ , V, T ändern sich derart, dass p = const.

Erwärmung eines Luftpakets Abkühlung eines Luftpakets Druck bleibt konstant -Druck bleibt konstant $\rho < \rho_u$ T und V nehmen zu T und V nehmen ab Luftpaket wird absinken, Luftpaket wird aufsteigen, Dichte nimmt ab Dichte nimmt zu da es eine höherere Dichte da es eine geringere Dichte (Gewicht) hat und kälter (Gewicht) hat und wärmer als die Umgebung ist. als die Umgebung ist.

Vertikaler Aufstieg und Abstieg von Luftpaketen (erfolgt i.A. adiabatisch)

Umgebungsdruck

p2 < p1

Beim Aufsteigen kommt ein Luftpaket in eine Umgebung mit geringerem Umgebungsdruck und kann sich ausdehnen.

Beim Absinken kommt ein Luftpaket in eine Umgebung mit größerem Umgebungsdruck und wird komprimiert.

Die Temperatur des Luftpakets nimmt zu.

Die Temperatur des Luftpakets nimmt ab.

Umgebungsdruck p1

T1

Temperaturänderung der Luft bei Vertikalbewegung


Annahmen:

- 1. "trocken": keine Kondensation von Wasserdampf
- **2. adiabatisch**: keine Wärmeleitung, Strahlungserwärmung oder Strahlungsabkühlung, oder Diffusion, also $\delta q=0=du+pd\alpha$
- 3. Instantaner Druckausgleich mit der Umgebung (Index u), $p=p_u$

⇒
$$du(T) = c_v dT = -pd\alpha$$

1. HS für adiabatische Prozesse:
Umwandlung zwischen innerer Energie
und Ausdehnungsarbeit

- 4. Beim Aufsteigen nimmt nach der **statischen Grundgleichung** $\mathrm{d}p_u=-\rho_u g dz$ der Druck in der Umgebung (und nach 3. auch im Luftvolumen) ab.
- 5. Nimmt dabei die Dichte ab (und damit α zu), so leistet das Gas Ausdehnungsarbeit auf Kosten der inneren Energie u: diese (und mit $u = c_v T$ die Temperatur T) nehmen ab.



Trockenadiabatischer vertikaler Temperaturgradient

• Der trockenadiabatische Temperaturgradient kann aus dem 1. Hauptsatz unter Annahme von Adiabasie hergeleitet werden. Es gilt:


$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_{ad} = -\frac{g}{c_p} = -0.98 \frac{K}{100m}$$

 Die Temperatur nimmt im trockenadiabatischen Fall (trockene Luft) mit der Höhe um ca. 10 K/km ab!

Vergleich von realem vertikalen und trockenadiabat. Temperaturgradient erlaubt Aussage über die Stabilität einer Schichtung!

- Vertikale Auslenkung (um Δz) eines Luftpartikels in der Höhe z (trockenadiabatische Annahme)
- Vergleich der Temperatur des ausgelenkten Partikels T_p mit der Umgebungstemperatur T_u in der gleichen Höhe z+ Δ z (bzw. z- Δ z)
- Fallunterscheidung (Auslenkung nach oben):

Vergleich	Schichtung	Folge für das Luftpaket, das nach oben (z+Δz) ausgelenkt wurde
$T_p > T_u$	instabil	Luftpaket steigt weiter auf
$T_p = T_u$	neutral	Luftpaket bleibt in der Höhe liegen
$T_p < T_u$	stabil	Luftpaket sinkt ab



Temperaturabnahme bei adiabatischen Vertikalbewegungen


 Aus dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik und unter Annahme von Adiabasie kann die Temperatur in Abhängigkeit vom Druck hergeleitet werden:

$$T(p) = T(p_0) \cdot \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{R_l}{c_p}} = \frac{T(p_0)}{p_0^{R_l/c_p}} \cdot p^{\frac{R_l}{c_p}} = Const \cdot p^{\frac{R_l}{c_p}}$$

- Die Konstante hängt von der Temperatur in p_0 ab.
- R_l : spezifische Gaskonstante trockener Luft
- Wir wollen diese Trockenadiabaten in einem T-p-Diagramm darstellen. Wird die Druckachse so dargestellt, dass dort p^{R_l/c_p} aufgetragen ist, dann sind die Trockenadiabaten Geraden mit (leicht) unterschiedlicher Steigung.

Stüve-Diagramm

- → Im Stüve-Diagramm sind die Trockenadiabaten Geraden (grüne Linien) mit (leicht) unterschiedlicher Steigung, da die Druckachse logarithmisch skaliert wurde.
- → Ein trockenes Luftpaket würde beim Auf- bzw. Abstieg seine Temperatur "entlang dieser Linien" ändern um ca. 1K/100m.
- → Erwärmen beim Absinken!
- → Abkühlen beim Aufsteigen!



Quelle: <u>Daelomin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuve-diagram.gif</u> (Aufruf: 27.10.2021)

Definition: Potenzielle Temperatur

- Die Potenzielle Temperatur θ ist die Temperatur, die ein Luftpaket haben würde, wenn man es trockenadiabatisch auf 1000 hPa bringt.
- Definition:


$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p}\right)^{\frac{R_l}{c_p}}$$

 \rightarrow mit $\theta = T(p_0)$ nachdem das Paket trockenadiabatisch auf $p_0 = 1000 \; hPa$ gebracht wurde. Einheit: $[\theta] = K$

Beispiele zur potentiellen Temperatur im Stüve-

Diagramm

Welche potentielle Temperatur haben die Luftpakete, die durch rote Kreise (1-4) im Stüve-Diagramm markiert sind?




Quelle: <u>Daelomin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuve-diagram.gif</u> (Aufruf: 27.10.2021)

Stabilitätskriterium der Schichtung mit Hilfe der potentiellen Temperatur

• Vorteil der potentiellen Temperatur (gegenüber der realen Temperatur): ermöglicht relativ einfach den Vergleich von Luftpaketen und ermöglicht Aussage dazu, ob die Luft stabil, neutral oder instabil geschichtet wird.

Schichtung	Aussage	Formel
Stabil	potentiell wärmere Luft liegt über potentiell kälterer Luft	$\frac{d\theta}{dz} > 0$
Neutral	gleich warme Luftpakete liegen vertikal übereinander	$\frac{d\theta}{dz} = 0$
instabil	potentiell kältere Luft liegt über potentiell wärmerer Luft	$\frac{d\theta}{dz} < 0$

Globale mittlere vertikale Verteilung von heta



- Breitengradabhängigkeit der potentiellen Temperatur mit hohen Werten am Äquator und niedrigen Werten hin zu den Polen (in Bodennähe, 1000 hPa-Niveau)
- Für eine feste Latitude nimmt θ nach oben hin zu
- Wenn θ nach oben hin zu nimmt, bedeutet das, dass potentiell warme Luft über potentiell kalter Luft liegt.
 → Diesen Zustand nennt man stabil.

-Temposter rock Hohouly - Hreispro Besse - Verto Sten von Loss potentes

- In der Stratogdie ist ein Temperaturansticquegen des - In der Exospaine it die Temp. nur theoretisch

llessbar

- adiabatische Prozesse tourder Warne night ary

- Habakele Prozesse taisely wan any

Thornodonospieske Bekrennt Jorneh 1 Krigness (adiabat, ...)

- but trackele and unterschiedly

-DIHauptsatz der

Atmospharensenichten

Thermodynamik

-BTEMPERATUSVEVNalten

in oten unterschiedlich

Zusammenfassung

Temperatur und potentielle Temperatur sind bei 1000 hPa gleich

Temp winner ab de

-Wir haben gelent was adiabatisch'= "isentrop" ist. -Gleichung des idealen Gases

- Unterschied Enstandsgröß vs. Prozessgröße

- Polable Temperatur light Si Tradoudistalen toi Now hope - Forieven ten Abrilen Astrible ten Lattergen

- Krei sdiagramm

- adiabatisch und

diabatische

(Prousse)

- Adjabatie -potonsielle Tompender - Theomodynamik

warme Luft steigt nach oben -;

fait luft steigt and inner Energie Adiobatische + Dialitiche

adiabatische PIOZESSE

-dass die Temperatur steigtin de Mesopause

adiabatische Systeme

Stave-Diagram

- Die Elekte von Warneleitung in Luft sind northranging

Was haben Sie heute gelernt? Bitte notieren Sie mind. zwei Fakten!