Zusammensetzung und vertikaler Aufbau der Atmosphäre



Einführung in die Meteorologie und Geophysik

(2. Vorlesung)


Lisa Schielicke

Lerninhalte

- Woraus besteht Luft? Was sind Spurengase?
- Wie ist die vertikale und horizontale Verteilung der Gase?
- Was ist der Luftdruck?
- Was ist ein ideales Gas und was ist die Zustandsgleichung idealer Gase?
- Warum nimmt der Luftdruck mit der Höhe ab?


Zusammensetzung trockener Luft und Luft als ideales Gasgemisch

- Luft ist ein homogenes Gemisch verschiedener Gase
- Hauptbestandteile trockener Luft sind Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Kohlendixoid
- Feuchte Luft enthält zusätzlich Wasser(dampf), der lokal sehr variabel verteilt ist (zwischen 1-5 Volumenprozent).
- Luft ist ein ideales Gasgemisch, d.h. das Eigenvolumen und die Wechselwirkung zwischen den Atomen/Molekülen sind vernachlässigbar.



Heterogene Atmosphäre oberhalb von ca. 100 km Höhe

- Luft ist ein homogenes Gasgemisch, das bis in etwa 100 km Höhe in seiner Zusammensetzung konstant ist.
- Oberhalb von 100 km: Entmischung, d.h. schwere Gase bleiben in tieferen Höhenschichten, leichtere Gase dominieren den Anteil am Gasgemisch in höheren Höhen



Änderung der Zusammensetzung der Luft mit der Höhe (aus Klose, 2016, S.19)

Wichtige Maßzahlen für Luftbestandteile

- Dichten
- Teilchendichten
- Massenanteile
- Teilchenanteile

```
kg/m<sup>3</sup>
```

Teilchenzahl/m³

kg/kg oder in %, ‰

Teilchenzahl/Teilchenzahl oder in:

% (pro 100), % (pro 1000)

ppm (=parts per million, $*10^{-6}$)

ppb (=parts per billion, $*10^{-9}$)

ppt (=parts per trillon, $*10^{-12}$)

• Oft werden auch sog. Volumenanteile (in %, veraltet: Vol.-%) angegeben. Diese sind bei idealen Gasen identisch mit Teilchenanteilen (Avogadrosches Gesetz).

Grundlegende Definition und Begriffe

1 mol: Einheit der Stoffmenge, definiert als die Stoffmenge, die ebenso viele Teilchen enthält, wie Atome in 12 g des Kohlenstoffnuklids 12C enthalten sind.

Loschmidtsche Zahl: Zahl der Teilchen eines Mols = $6,022 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹

Molmasse M: Masse der Stoffmenge von 1 mol (Einheit: g/mol bzw. kg/kmol); Es gilt: m

 $M = \frac{m}{n}$ mit m: Masse des Stoffes; n: Stoffmenge

Molvolumen: Volumen der Stoffmenge von 1 mol. Dieses ist für alle idealen Gase bei festen Werten von Druck und Temperatur gleich groß und zwar gleich $2,2414 \cdot 10^{-2}$ m³ mol⁻¹ (=22,4l) bei einem Druck von 1 013,25 hPa und einer Temperatur von 273,15 K.

Avogadrosches Gesetz

Ein Mol eines beliebigen idealen Gases nimmt bei fester Temperatur und festem Druck immer das gleiche Volumen ein.

(Oder: Gleiche Volumina V_i unterschiedlicher Gase enthalten bei gleichem Druck und gleicher Temperatur die gleiche Stoffmenge n_i , d.h. $\frac{n_1}{V_1} = \frac{n_2}{V_2} \rightarrow \frac{n_i}{n} = \frac{V_i}{V}$)


Daraus folgt für die **mittlere Molmasse** M **eines Gasgemisches** (mit Gesamtmasse mund Gesamtvolumen V bzw. Stoffmenge n), das aus insgesamt k konstanten Gasbestandteilen besteht (mit jeweiliger Molmassen M_i , Massen m_i , Volumen V_i bzw. Stoffmenge n_i):

$$M = \frac{\sum_{i=1}^{k} M_i V_i}{\sum_{i=1}^{k} V_i} = \sum_{i=1}^{k} M_i \left(\frac{V_i}{V}\right) = \sum_{i=1}^{k} M_i \left(\frac{n_i}{n}\right)$$
 Wir nehmen an, dass sich (trockene) Luft wie ein ideales Gas verhält, dann kann u.a. das Avogadrosche Gesetz

Wir nehmen an, dass sich das Avogadrosche Gesetz verwendet werden.

d.h. die mittlere Molmasse eines Gasgemisch berechnet sich aus der Summe des prozentualen Anteils am Gesamtvolumen/ Gesamtteilchenzahl multipliziert mit der Molmasse des jeweiligen Stoffes (Beispiel: trockene Luft für $i = \{N_2, O_2, Ar, CO_2\}$)


Zusammensetzung trockener Luft (bis in ca. 100 km Höhe)



Gas (chem. Symbol)	Molmasse (g/mol)	Volumen- anteil (Vi/V)	Volumenanteil (ppm=parts per million)
Stickstoff (N2)	28,013	0,7808	780 800
Sauerstoff (O ₂)	31,999	0,2095	209 500
Argon (Ar)	39,948	0,0093	9 300
Kohlendioxid (CO2*)	44,010	0,0004	4 00
Trockene Luft (nach Hauptbestandteilen)	28,965	1,0000	1 000 000
Neon (Ne)	20,183	1,8 · 10–5	18,2
Helium (He)	4,003	5,2 · 10–6	5,2
Methan (CH4*)	16,043	1,8 · 10–6	1,8
Krypton (Kr)	83,80	1,1 · 10–6	1,1
Wasserstoff (H2*)	2,016	5,6 · 10–7	0,56
Lachgas (N2O*)	44,013	3,2 · 10–7	0,32
Kohlenmonoxid (CO*)	28,011	9,0 · 10–8	0,09
Xenon (Xe)	131,30	8,7 · 10–8	0,087
Ozon (O3*)	47,995	4,0 · 10–8	0,04

Mit * gekennzeichnete Gase sind durch anthropogene Einflüsse stark erhöht gegenüber ihrem vorindustriellen Wert (Tab. aus Kraus, 2004).

Jahresgang und globale Zunahme von CO2



March of 1958 at a facility of the National Oceanic and Atmospheric Administration [Keeling, 1976]. NOAA started its own CO2 measurements in May of 1974, and they have run in parallel with those made by Scripps since then [Thoning, 1989].

The last five complete years of the Mauna Loa CO₂ record plus the current year are shown in the first graph. The full record of combined Scripps data and NOAA data is shown in the second graph. Every monthly mean is the average of daily means, which are in turn based on hourly averages, but only for those hours during which "background" conditions prevail (see gml.noaa.gov/ccgg/about/co2_measurements.html for more information)

← https://gml.noaa.gov/ccgg/

(Aufruf: 15.10.2021)

(Aufruf: 16.10.2022)

Siehe auch:

https://www.youtube.com/

watch?v=fJ0o2E4d8Ts

(Aufruf: 15.10.2021) bzw.

https://www.youtube.com/

watch?v=x1SgmFa0r04

(Aufruf: 16.10.2022) für eine Simulation des Transports und Jahreszyklus von CO2 in der Atmosphäre

Weitere Bestandteile der Luft

Neben den Atomen und Molekülen (Gase), die bereits vorgestellt wurden, gibt es weitere (lokal sehr variable) Bestandteile:

- Aerosole = Zusammenballungen (Agglomerate) von festen und flüssigen Bestandteilen (Ruß, Staub, Seesalz, Pollen,...)
- Hydrometeore = Wolkentropfen, Eisnadeln, Schneekristalle, Regentropfen, Schneeflocken, Hagelkörner, ...



Vulkanausbruch in La Palma, 4.10.2021. Quelle: https://earthobservatory.nasa.gov/images/148946/ eruption-continues-at-la-palma (Aufruf: 14.10.2021)

Aerosole



Smog over China (6.12.2016)

https://earthobservatory.nasa.
gov/images/89228/smog-and-

Ursprung: chemische Reaktion von Gasen, biologische Emission (z.B. Pollen), Staub, Seesalz, anthropogene Quellen

Größe: \rightarrow Aitkenkerne (<0,2 µm), am häufigsten, meist inaktiv (außer Gesundheit)


 \rightarrow große Kerne (0,2-1 µm), mögl. Kondensationskerne für Tropfen

Riesenkerne (>1 μm), mögl. Kondensationskerne für Tropfen

Bedeutung: \rightarrow mögl. Kondensationskerne für Wolkenbildung

- → klimarelevant (quantitativer Effekt strittig); mehr Aerosol führt zu:
 - Reduktion/Verstärkung des Treibhauseffekts durch Streuung
 - Wolken werden bei gleichem Wassergehalt bei mehr Aerosol (mehr kleine Tropfen) heller (1. indirekter Aerosoleffekt)
 - Wolken leben länger (viele kleine Tropfen) und regnen u.U. zunächst weniger oder später intensiver (2. indirekter Aerosoleffekt)

Hydrometeore



Größe verschiedener Hydrometeore. Quelle: Steven and Bony (2013, Physics Today)

Entstehung und Lebenszyklus:

- → Kondensation von Wasserdampf oder Eiskristallen an Kondensationskernen in übersättigter Luft (=Luft mit relativer Feuchte >100%) z.B. durch Abkühlen der Luft (Aufsteigen, durch Ausstrahlung) oder Vermischung von verschiedenen Luftmassen
- →Anwachsen der Tröpfchen/Kristalle durch verschiedene Prozesse möglich.
- → Hydrometeore fallen aus, wenn sie zu groß (und schwer) werden oder können wieder verdunsten

Was ist der Luftdruck?

Zwei Definitionsmöglichkeiten:

- → Über die statistische Bewegung der Moleküle und Atome der Luft (Gasdruck bei Stößen gegen "Wände")
- → Als Gewichtskraft der Luft bezogen auf eine darunterliegende Fläche

Definition des Luftdrucks über die statistische Bewegung der Gasteilchen

Gasdruck = Summe aller durch ein Gas oder Gasgemisch wirkenden Kräfte auf eine Fläche.

Im dreidimensionalen Raum wirkt der Gasdruck in alle drei Raumrichtungen (durch die statistische Bewegung der Teilchen). Beispiel (Abb): Gasteilchen, die in einem Gefäß eingeschlossen sind, üben einen Druck auf die Gefäßwände aus.

Impulsaustausch beim Stoß mit der Wand

Je höher die innere Energie der Teilchen (proportional zur Temperatur), umso schneller bewegen sich die Teilchen und umso höher ist der Druck

Bespiel für einen Gasdruck ist der Luftdruck.




Abb.: Durch Atome und Moleküle (schwarze Punkte) ausgeübter Druck auf die inneren Wände eines Containers bei Kollisionen (rote Partikelbahnen) mit den Wänden. Rote Pfeile = resultierende Kräfte; Druck ist gleich der Summe dieser Kräfte. Quelle: User:Becarlson / http://www.becarlson.com// / CC-BY-SA-3.0 (Aufruf: 15.10.2021)

Exkurs: Was ist ein ideales Gas und welchen Gesetzmäßigkeiten folgt es?

- Idealisierte Modellvorstellung eines realen Gases zur Beschreibung thermodynamischer Prozesse von Gasen
- Eigenschaften des idealen Gases:
 - → kein Eigenvolumen (nur Massepunkte)
 - → keine Wechselwirkung (Anziehung/Abstoßung) zwischen den Atomen und Molekülen des idealen Gases. Es finden nur elastische Stöße zwischen den Gasteilchen untereinander bzw. mit der Wand statt.
 - → keine Eigenrotationen und Vibrationen der Atome/Moleküle
- Es gelten die Gesetze von Boyle/Mariotte, Amontons und Gay-Lussac/Charles.

$$p \sim \frac{1}{V}$$

$$f \ddot{u}r \ T = const.$$

$$p \sim T$$


$$T \sim V$$

$$f \ddot{u}r \ V = const.$$

$$f \ddot{u}r \ p = const.$$


Gesetze von Boyle/Mariotte, Amontons und Gay-Lussac/Charles

Voraussetzung: gleiche Teilchenzahl / für alle Gesetze




$$p \sim \frac{1}{V} \rightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2$$

 $f\ddot{u}r T = const. (isotherm)$





Gesetze von Boyle/Mariotte, Amontons und Gay-Lussac/Charles




$$p \sim \frac{1}{V} \rightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2$$


 $f\ddot{u}r T = const.$ (**isotherm**)








 $f\ddot{u}r V = const.$ (isochor)






Gesetze von Boyle/Mariotte, Amontons und Gay-Lussac/Charles







$$p \sim \frac{1}{V} \rightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2$$


 $f\ddot{u}r T = const.$ (isotherm)









 $f\ddot{u}r V = const.$ (isochor)





$$V \sim T \rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

 $f\ddot{u}r p = const.$ (isobar)



Die Zustandsgleichung idealer Gase

Allgemeine Gasgleichung idealer Gase:

$$pV = nRT = \frac{m}{M}RT$$

universelle Gaskonstante R ($R=8,3144\ J\ mol^{-1}K^{-1}$) und der Temperatur T in Kelvin.

19

Mit Hilfe der Definitionen der Dichte $\rho=m/V$ und der **spezifischen Gaskonstante** $R_g=R/M$ folgt für die Gasgleichung idealer Gase:

$$p = \rho R_g T$$

Um die spezifische (auch spezielle bzw. individuelle) Gaskonstante trockener Luft $R_g=R_l$ zu berechnen, verwendet man die Molmasse trockener Luft $M_l=28,965$ g/mol:

$$R_l = \frac{R}{M_l} = \frac{8,3144}{28,965} \frac{J}{mol \ K} \cdot \frac{mol}{g} = 0,287 \frac{J}{g \ K} = 287 \frac{J}{kg \ K}$$

Die Zustandsgleichung idealer Gase verknüpft die drei Zustandsgrößen eines Gases – Druck p, Volumen V (bzw. Dichte ρ) und Temperatur T – miteinander.

Fazit: Luft als ideales Gasgemisch


- Wir nehmen an, dass die Luft als Gasgemisch idealer Gase angesehen werden kann.
- Dann können wir die Zustandsgleichung idealer Gase verwenden, um die Luft zu beschreiben.
- Das gilt auch für jedes Luftpartikel (= eine gewisse Menge der Luft, der eine Temperatur, ein Volumen (Dichte) und ein Druck zugeordnet werden kann), das wir betrachten.

---- Exkurs Ende -----

Definition des Luftdrucks (Meteorologie/Physik)

"In der Meteorologie kann der **Luftdruck p** verstanden werden als das Gewicht einer Luftsäule an ihrer unteren Begrenzungsfläche bezogen auf die Flächeneinheit."

$$p = \frac{F_Z}{A} = \frac{Kraft}{Fläche}$$



"Dieser Druck wirkt aber nicht nur nach unten, sondern in alle Richtungen. Wir sollten ihn so eher als den negativen, in alle Richtungen wirkenden Spannungszustand im Medium Luft verstehen. Die einheitliche Wirkung des Druckes in alle Richtungen ist eine Folge davon, dass der Druck sich als statistische Größe aus den Bewegungen bzw. Stößen der vielen einzelnen frei beweglichen Gasmoleküle ergibt." (beide Zitate aus Kraus, 2004)

Luftdruck:= Gewicht(skraft) der Atmosphäre, dividiert durch die Fläche, über der die Luft liegt

Wieviel Gewicht hat die Luft?

1. Berechnung: Groamtmasse der Atm. ist gleich
$$m = 5.15 \cdot 10^{18} \, \text{kg}$$

Erdradms $R = 6370 \, \text{km} = 6370 \, \text{000m}$

Kugeloberfläche 4TTR²

Die Masse vertlike sich geeichmäßig auf die Kugeloberfläche der Erde, d. L.

Wigeloberfläche der Erde, d. L.

 $\frac{m}{4TTR^2} = 10106 \, \frac{\text{kg}}{m^2}$: Grücht pro m²

 $\frac{m}{4TTR^2} = 10106 \, \frac{\text{kg}}{m^2}$: Grücht pro m²

Wieviel Gewicht hat die Luft?

Wieviel Gewicht hat die Luft?

Luftdruckabnahme mit der Höhe

Überlegung: Betrachte einen Stapel aus 5 Zementsäcken. Jeder ein telne Sack wiege 10 kg Schicht 10kg) Wieviel Equicht lastet?


10kg) - jant den esten Sack?

10kg) - jant den esten Sack? J Wieriel Gewicht lastet and dem Boden? -> 50 kg

Der Druck ergibt sich aus dem Gewicht multipliziert mit g

dividient durch die Fläche -> Der Druck nimmt ab, je weniger Säcke, d.n. je weniger genicht darüber lastet.

Abnahme der Luftdichte mit der Höhe




Das Gewicht der oberhalb eines Levels liegenden Luft komprimiert die darunterliegende Luft.

Gedankenexperiment: Statt der Zementsäcke von eben, liegen dort "Luftballons". Der untere wird durch das Gewicht der darüberliegenden komprimiert (=zusammengedrückt).


Die Dichte der Luft ist am größten in Bodennähe und nimmt nach oben hin ab.

2007 Thomson Higher Education

Luftdruck in verschiedenen Höhen



Druckverlauf mit der Höhe (Standardatmosphäre)



Druckverlauf der Standardatmosphäre.

Beachte: Die Einheit mb (=millibar) entspricht der Einheit hPa (Hekto-Pascal=100 Pascal).


Die Druckangabe auf Wetterkarten erfolgt üblicherweise in hPa (gelegentlich auch mbar).

Frage: In welcher Höhe liegen typischerweise die 850, 500, 200 hPa Druckflächen?

© 2007 Thomson Higher Education

Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe berechnen

Ziel: Berechnung des vertikalen Verlauf des Luftdrucks



Auf der Schicht in der Höhe $z_1 < z_2$ lastet mehr Atmosphärenmasse als auf der Schicht in z_2 . D.h., dass der Druck $p_1 > p_2$ ist. Der Unterschied des Drucks ergibt sich als:

 $\Delta p = -\rho g \Delta z$ mit Erdbeschleunigung g.

Hydrostatische Grundgleichung

Gesucht: vertikaler Druckverlauf

Vorgehen: Umformen der Gleichung $\Delta p = -\rho g \Delta z$ nach:

$$\frac{\Delta p}{\Delta z} = -\rho g$$

Anschließend verringern wir die Abstände der Höhenschichten

 $(\Delta z \rightarrow 0)$, Grenzübergang zur partiellen Ableitung nach z):

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta p}{\Delta z} = \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

Diese Gleichung wird auch hydrostatische Grundgleichung genannt (Merken!):

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

Hydrostatische Grundgleichung und vertikale Bewegungsgleichung

Die hydrostatische Grundgleichung

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

folgt auch aus der Vertikalkomponente der Bewegungsgl.: $\frac{\partial w}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla w = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g + 2\Omega u \cdot \cos(\phi) + f_{R,z}$, wenn Reibung $(f_{R,z})$ und Geschwindigkeit (\vec{u}) Null gesetzt werden (an der Tafel, Hinweis: die hydrostatische Grundgleichung folgt auch aus einer Skalenanalyse für die synoptische, groß-skalige Bewegung der Atmosphäre).

Die hydrostatische Grundgleichung besagt, dass der vertikale Anteil der Druckgradientkraft bzw. -beschleunigung ($\rho^{-1}\partial p/\partial z$) der Schwerkraft (bzw. -beschleunigung) entspricht.

Die partielle Ableitung ($\partial/\partial z$) bedeutet hier, dass wir nur an der Änderung des Drucks in vertikaler Richtung (senkrecht zur Erdoberfläche) interessiert sind und nicht an möglichen horizontalen Änderungen.

32

Erdbeschleunigung $g = g(\phi, z)$

Die Erdbeschleunigung g ist keine Konstante!

Abhängigkeit von:

- \rightarrow der **geographischer Breite** ϕ (Erde ist keine Kugel! Die Zentrifugalkraft sorgt für eine Abplattung an den Polen) und
- → der **Höhe** *z* (Erdanziehung wird kleiner, je weiter wir uns vom Erdmittelpunkt entfernen):

$$g(\phi, z) = 9,80665 \frac{m}{s^2} \cdot \left(1 - 0,0026373 \cos(2\phi) + 0,0000059 \cos^2(2\phi)\right) \left(1 - 3,14 \cdot 10^{-7} \frac{z}{m}\right)$$

$$\rightarrow g(0^{\circ}, z = 0m) = 9,78084 \text{ m/s}^2$$

 $\rightarrow g(45^{\circ}, z = 0m) = 9,80665 \text{ m/s}^2$ (=Normalschwerebeschleunigung g_N)
 $\rightarrow g(90^{\circ}, z = 0m) = 9,83257 \text{ m/s}^2$

Herleitung der barometrischen Höhenformel für konstante Dichte

Die barometrische Höhenformel beschreibt den Druckverlauf mit der Höhe. Um diesen zu berechnen, müssen wir eine Annahme für die Dichte- oder Temperaturänderung mit der Höhe treffen und anschließend die hydrostatische Grundgleichung über z integrieren:

Annahmen: $g = g_N$, ρ =const.:

$$\int_{z_0}^{z_1} \frac{\partial p}{\partial z} dz = -\int_{z_0}^{z_1} \rho g dz = -\rho g \int_{z_0}^{z_1} dz = -\rho g (z_1 - z_0)$$

$$\rightarrow P(z_1) - P(z_0) = -\rho g(z_1 - z_0)$$

Barometrische Höhenformel für eine Atmosphäre mit konstanter Dichte.

Herleitung der barometrischen Höhenformel für konstante Temperatur

Die Annahme konstanter Dichte ist nicht realistisch. Eine weitere Möglichkeit ist die Annahme höhenkonstanter Temperatur (oder einer konstanten Mitteltemperatur der Schicht zwischen z_1 und z_2):

Annahmen: $g = g_N$, T=const.;

Vorgehen: Grundlage ist wiederum die hydrostatische Grundgleichung die vertikal integriert wird. Diesmal ersetzen wir die Dichte allerdings mit Hilfe der Zustandsgleichung idealer Gase ($p = \rho R_g T$), trennen die Variablen und integrieren anschließend wieder über die Höhe z.

Herleitung: → siehe Tafel

Ergebnis: Barometrische Höhenformel für eine Atmosphäre mit konstanter Temperatur:

$$P(z_1) = P(z_0) \exp\left(-\frac{g(z_1 - z_0)}{R_a T}\right)$$

Herleitung der barometrischen Höhenformel für konstante Temperaturabnahme mit der Höhe

Die Temperatur ändere sich linear mit der Höhe z:

$$T=T_o-\gamma z$$

Weitere Annahmen: $g = g_N$,; $T_o = T(z = 0)$, $\gamma = const.$, $[\gamma] = K/m$;

Vorgehen: Grundlage ist die hydrostatische Grundgleichung, die vertikal integriert wird. Die Dichte wird mit Hilfe der Zustandsgleichung idealer Gase ($p=\rho R_g T$) ersetzt. Trennung der Variablen (p auf eine Seite bringen). Für T wird der obige Ansatz eingesetzt und anschließend wieder über die Höhe z integriert.

Herleitung: → siehe Tafel oder Übung

Ergebnis: Barometrische Höhenformel für eine Atmosphäre mit konstanter Temperaturabnahme mit der Höhe:

$$P(z_1) = P(z_0) \left(\frac{T_o - \gamma z_1}{T_o - \gamma z_0}\right)^{\frac{1}{\gamma} \cdot \frac{g}{R_g}}$$
 (Potenzfunktion)

Zusammenfassung

- Trockene Luft ist ein ideales Gasgemisch, das hauptsächlich aus Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Kohlendioxid besteht.
- Feuchte Luft enthält einen Anteil Wasserdampf, der lokal sehr unterschiedlich sein kann.
- Luft ist ein ideales Gasgemisch, d.h. dass das Eigenvolumen und Wechselwirkungen der Gasteilchen vernachlässigt werden.
- Die Eigenschaften eines idealen Gases werden mit der Zustandsgleichung idealer Gase beschrieben.
- Der Luftdruck kann als Gewicht(skraft) der Luft verstanden werden, die über einer horizontalen Fläche lastet.
- Die hydrostatische Grundgleichung beschreibt das Gleichgewicht von vertikaler Druckgradientkraft und Schwerkraft. Aus ihr kann die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe hergeleitet werden.
- Der Luftdruck nimmt schnell (exponentiell) mit der Höhe ab.