Whols 리버싱 스터디

Mungsul

계획

1주차 (1월 8 - 10일) : Intel x86 어셈블리, 스택, 콜링 컨벤션, 디버거 다뤄보기(IDA 7.0 free, ollydbg) 2주차 (1월 15 - 17일) : PE 포맷, .NET, APK 분석

* 18-2 학기 기존 내용.

3주차 (1월 22 - 24일) : DLL Injection, API 후킹, 안티 디버깅, 안티 VM, 패킹

4주차 (1월 29 - 31일) : 악성코드 분석 (1)

- 설날 주간

5주차 (2월 12 - 14일) : 악성코드 분석 (2)

6주차 (2월 19 - 21일) : 악성코드 분석 (3)

- 새내기 배움터 주간
- 개강
- 이론 12회 (오프라인)
- 일 과제(6회): 매주 화요일 출제 수요일 자정까지 제출
- 주 과제(6회) : 매주 목요일 출제, 그 다음주 월요일 자정까지 제출

저작권 기술 용어사전

역공학

[Reverse Engineering 🕡]

완성된 제품을 상세하게 분석하여 그 기본적인 설계 내용을 추적하는 것을 의미한다. 소프트웨어에서는 기계어 코드로부터 원시 소스코드로 변환하는 기술을 특화하는 것을 의미한다. 제품의 통상적인 공정을 역으로 추적한 다는 의미에서 역공학이라고 부른다. 제품이 어떻게 작동하는지 분석하여 프로그램이나 보안 메커니즘을 어떻게 작동시키는지를 알아내기 위하여 사용된다.

Reverse Engineering

리버스 엔지니어링, 역공학(逆工學)

① 장치 또는 시스템의 기술적인 원리를 그 구조분석을 통해 발견하는 과정이다. 이것은 종종 대상(기계 장치, 전자 부품, 소프트웨어 프로그램 등)을 조각내서 분석하는 것을 포함한다. 그리고 유지 보수를 위해 또는 같은 기능을 하는 새 장치를 원본의 일부를 이용하지 않고 만들기 위해 대상의 세부적인 작동을 분석하는 것을 포함한다.

② 소프트웨어 공학의 한 분야로, 이미 만들어진 시스템을 역으로 추적하여 처음의 문서나 설계기법 등의 자료를 얻어내는 일을 말한다. 전통적인 공학인 순공학(Forward Engineering)은 개념으로부터 실물을 얻어내는 과정이라면 역공학은 그와는 반대로 실물로부터 개념을 얻어내는 과정이라 할 수 있다. 이것은 시스템을 이해하여 적절히 변경하는 소프트웨어 유지보수 과정의 일부이다.

보통 문서 분실, 상품 분석, 안전 검사 등의 이유로 역공학을 수행한다. 소프트웨어에 대한 역공학 자체는 위법 행위가 아니지만, 이러한 수법을 사용해서 개발한 제품은 지적 재산권을 침해할 위험성이 있다. 따라서 역공학 분석과 같이 악의적인 공격들로부터 소프트웨어의 주요 알고리즘 및 자료구조 등의 지적재산권을 보호하기 위한 연구가 이루어지고 있다.

이러한 공격으로부터 소프트웨어를 보호하는 기법은 암호화(Encryption), 워터마킹(Watermarking), 변조 방지 (Modulation Prevention), 서버 측 실행(server-side execution), 본래 코드 신뢰(Trusted native code), 자가 확인 (Self-checking), 바이너리 변경(Binary modification), 흐리기(obfuscation)가 있다. 그 중 대표적으로 사용하는 역 공학 방지 기법이 흐리기이다.

완성된 제품을 상세하게 분석하여 그 기본적인 설계 내용을 추적하는 것을 의미한다.

소프트웨어에서는 기계어 코드로부터 원시 소스코드로 변환하는 기술을 특화하는 것을 의미한다.

제품의 통상적인 공정을 역으로 추적한다는 의미에서 역공학이라고 부른다.

소프트웨어 공학의 한 분야로, 이미 만들어진 시스템을 <mark>역으로 추적</mark>하여 처음의 문서나 설계기법 등의 자료를 얻어내는 일을 말한다.

역공학은 그와는 반대로 실물로부터 개념을 얻어내는 과정이라 할 수 있다.

소프트웨어에 대한 역공학 자체는 위법 행위가 아니지만, 이러한 수법을 사용해서 개발한 제품은 지적 재산권을 침해할 위험성이 있다.

- 역으로 추적?
- 기계어 코드로부터 소스코드로 변환?
- 제품이 어떻게 작동하는지 분석?
- 실물로부터 개념을 얻어내는 과정?
- 자체로는 위법이 아님?

• 우리가 만들어내는 제품?

• 소스코드 -> 기계어 코드?

• 우리가 만들어내는 제품은 프로그램

• 프로그램의 형태는 다양하게 존재할 수 있다. EXE, ELF, APK 등등..

• 프로그램은 대부분 컴파일 과정을 거친다.

• 컴파일 과정

Preprocess : 매크로 처리.

Compile : 소스코드를 어셈블리어로 변환

Assemble : 어셈블리어를 기계어(오브젝트 코드)로 변환 - 편의상 이 과정 까지를 Compile이라 부른다.

Link : 만들어진 오브젝트 코드들을 실행 가능 파일로 묶는다.

기계어 (machine code)
 기계 처리장치가 이해할 수 있는 코드.
 사람이 이해하기 많이 힘듦

• 어셈블리어 (assembly code) 기계어와 1:1로 매칭되는 저급언어 사람이 어느정도 이해할 수 있음.

```
1: 8b ec
                                   DWORD PTR [ebp-0x4].0x0
4: c7 45 fc 00 00 00 00
                                   DWORD PTR [ebp-0x4],0x0
b: c7 45 fc 00 00 00 00
12: eb 09
                                   0x1d
                                   eax.DWORD PTR [ebp-0x4]
14: 8b 45 fc.
17: 83 c0 01
                                   eax.0x1
1a: 89 45 fc
                                   DWORD PTR [ebp-0x4],eax
1d: 8b 4d 0c
                                   ecx, DWORD PTR [ebp+0xc]
20: 51
21: e8 ba 77 00 00
                                   0x77e0
26: 83 c4 04
                                   esp.0x4
29: 39 45 fc
                                   DWORD PTR [ebp-0x4],eax
2c: 7d 1c
2e: 8b 55 0c
                                   edx.DWORD PTR [ebp+0xc]
                                   edx.DWORD PTR [ebp-0x4]
31: 03 55 fc
                                   eax,BYTE PTR [edx]
34: Of be 02
                                   ecx, DWORD PTR [ebp+0x8]
37: 8b 4d 08
                                   ecx, DWORD PTR [ebp-0x4]
3a: 03 4d fc
```

55 8B EC 51 C7 45 FC 00 00 00 00 C7 45 FC 00 00

U< ìQÇEü...ÇEü. ..ë.<EüfÀ.%Eü<M

..Uü.¾.<M..Mü.¾.;Ât.3Àë.ëÊ....<

즉, 리버싱은 소스코드 없이 프로그램만 주어진 채로 이 프로그램이 어떤 동작을 하는지에 대해 분석하는 기술을 말한다.

컴파일 과정은 실제로 소스코드 -> 어셈블리어 -> 기계어 로 변환이 되는데, 기계어와 어셈블리어는 1:1 매칭이 되기 때문에 만들어진 프로그램의 기계어 코드를 어셈블리어로 해석하는 것이 가능하다.

프로그램을 분석하기 위해 아키텍처에 따른 어셈블리어 해석과 해당 운영체제 시스템 메커니즘 을 이해하는 것이 필수적이다.

아키텍처 (Architecture)

- CPU 디자인을 말함.
- CPU 종류 마다 처리하게 되는 기계어의 형식이 다름. ex) Intel x86, x64, arm, mips 등등..
- 보통 PC는 대부분 intel x86을 쓰고 있다고 보면 됨.
- 작은 장치들은 arm이나 mips를 많이 씀.

운영체제 (OS)

- 유저에게는 응용 프로그램을 실행할 수 있는 환경을 제공.
- 하드웨어(시스템)에게는 효율적으로 자원을 관리할 수 있게 함.
- 운영체제마다 지원하는 응용 프로그램이 다름.
- ex) Windows : EXE(PE), Linux : ELF, android : APK, iOS : ipa 등..

전체 구조

응용 프로그램
EXE(PE)
ELF
...
Windows
Linux
...
intel x86, x64
arm
mips
...

기본 배경

• 현재까지의 컴퓨터는 거의 모두 프로그램 내장 방식

• 프로그램을 실행시키면 메모리에 올라감

• 메모리에 올려진 프로그램을 CPU가 실행시킴.

• 즉, 우리가 커버할 내용은 프로그램 구조, 메모리, CPU 등이 됨.

Intel x86

• 인텔이 개발한 CPU, 8086, 80186, 80286, 386, 486 등이 있음

• 제일 널리 쓰임.

• 요새는 64bit cpu 및 OS가 많이 쓰이는데, x64 혹은 amd64로 부름, 어셈블리는 몇개가 달라지고 거의 비슷.

• CPU가 이해하는 기계어와 1:1로 매칭되는 저급언어

• 사람도 어느정도 이해는 함.

• C, Java와 같은 언어는 고급 언어에 낌.

```
:0040D270 sub_40D270
                           proc near
:0040D270
:0040D270
:0040D270 var_40
                           = byte ptr -40h
:0040D270 arg 0
                           = dword ptr 8
:0040D270
:0040D270
                           push
                                   ebp
                                   ebp, esp
:0040D271
                           mov
:0040D273
                           sub
                                   esp, 40h
:0040D276
                           push
                                   ebx
:0040D277
                           push
                                   esi
                                   edi
:0040D278
                           push
                                   edi, [ebp+var_40]
:0040D279
                           lea
:0040D27C
                                   ecx, 10h
                           mov
:0040D281
                                   eax, 0CCCCCCCh
                           mov
:0040D286
                           rep stosd
:0040D288
:0040D288 loc 40D288:
:0040D288
                                   eax, 1
                           mov
:0040D28D
                                   eax, eax
                           test
                                    short loc_40D2AC
:0040D28F
                           jz
:0040D291
                           call
                                    rand
:0040D296
                                    [ebp+arg_0], eax
                           mov
:0040D299
                                    [ebp+arg 0], 4
                           cmp
:0040D29D
                           jge
                                   short loc_40D2AA
:0040D29F
                           cmp
                                   [ebp+arg_0], 0
                           jle
                                   short loc_40D2AA
:0040D2A3
:0040D2A5
                                   eax, [ebp+arg 0]
                           mov
                                   short loc_40D2AC
:0040D2A8
                           jmp

    9949D244
```

이런 식으로 생겨먹었다.

• CPU 아키텍처마다 어셈블리어가 다릅니다.

• 세상에 많은 CPU 아키텍처가 만들어져 있습니다.

- 즉, 세상에는 많은 어셈블리어가 있습니다.
- x86, x64, arm, mips 등등..

• 다 알아야하나요?

• 네. 결국에는. 하지만 처음에 배우는 한 종류가 중요합니다.

• 그리고 필요할 때, 배우면 됩니다.

- Assembly
- 저급언어
- 기호로 이루어져 있어 되게 직관적임.
- 문법이 2개임! (Intel, AT&T)

-일반적인 형태 => 명령 오퍼랜드1, 오퍼랜드2 오퍼랜드: 연산의 대상, 레지스터나 숫자가 올 수 있다.

ex1 AT&T) mov \$0x1, %eax ex2 Intel) mov eax, 0x1

이 문서는 intel 기준으로 설명하겠음.

AT&T 문법

```
0 \times 0804846d <+0>:
                       push
                               %ebp
0x0804846e < +1>:
                               %esp, %ebp
                       mov
0 \times 08048470 <+3>:
                               $0xfffffff0, %esp
                       and
0x08048473 <+6>:
                               $0x20, %esp
                       sub
0x08048476 <+9>:
                       lea
                               0x18(%esp), %eax
0x0804847a < +13>:
                               %eax, 0x8 (%esp)
                       mov
0 \times 0804847e < +17>:
                       lea
                               0x1c(%esp),%eax
0x08048482 <+21>:
                               %eax, 0x4 (%esp)
                       mov
0 \times 08048486 < +25 > :
                       movl
                               $0x8048540, (%esp)
0x0804848d < +32>:
                       call
                               0x8048360 < isoc99 scanf@plt>
0 \times 08048492 < +37 > :
                               0x1c(%esp),%edx
                       mov
0x08048496 <+41>:
                               0x18(%esp), %eax
                       mov
0x0804849a < +45>:
                               %eax, %edx
                       cmp
0x0804849c <+47>:
                       jle
                               0x80484aa <main+61>
0x0804849e < +49>:
                       movl
                               $0x8048546, (%esp)
0x080484a5 <+56>:
                       call
                               0x8048330 <puts@plt>
0x080484aa < +61>:
                       leave
0x080484ab < +62>:
                       ret
```

명령 source destination

Intel 문법

```
0 \times 0804846d <+0>:
                       push
                               ebp
0x0804846e <+1>:
                               ebp, esp
                       mov
0 \times 08048470 <+3>:
                               esp, 0xfffffff0
                       and
0 \times 08048473 < +6 > :
                       sub
                               esp,0x20
0x08048476 <+9>:
                       lea
                               eax, [esp+0x18]
0x0804847a < +13>:
                               DWORD PTR [esp+0x8], eax
                       mov
0 \times 0804847e < +17>:
                       lea
                               eax, [esp+0x1c]
0 \times 08048482 < +21 > :
                               DWORD PTR [esp+0x4],eax
                       mov
0 \times 08048486 < +25 > :
                               DWORD PTR [esp], 0x8048540
                       mov
                               0x8048360 < isoc99 scanf@plt>
0x0804848d < +32>:
                       call
0 \times 08048492 < +37 > :
                               edx, DWORD PTR [esp+0x1c]
                       mov
eax, DWORD PTR [esp+0x18]
                       mov
0x0804849a < +45>:
                               edx, eax
                       cmp
0x0804849c < +47>:
                       jle
                               0x80484aa < main + 61>
0x0804849e < +49>:
                               DWORD PTR [esp], 0x8048546
                       mov
0x080484a5 < +56>:
                       call
                               0x8048330 <puts@plt>
0x080484aa < +61>:
                      leave
0x080484ab < +62>:
                       ret
```

명령 destination source

레지스터

• 값을 담아놓는 공간 => 다기능 변수라고 보면 됨

• CPU에 존재함

• 여러가지 레지스터가 존재함

범용 레지스터(x86 기준)

- eax : accumulator register // 함수의 return 값이 저장.
- ebx : base
- ecx : count
- edx : data register
- esi : source index
- edi : destination index
- esp : stack pointer // 스택 프레임 포인터.
- ebp : base pointer // 스택 프레임의 기준
- eip: instruction pointer // 실행할 코드의 주소.

레지스터(x86 기준)

```
EAX 00000004  

EBX 00209000  

TIB[000020C4]:00209000

ECX 00424A68  

.data:stru_424A68

EDX 00424A68  

.data:stru_424A68

ESI 00401350  

start

EDI 0019FF40  

debug007:0019FF40

EBP 0019FF40  

debug007:0019FF40

ESP 0019FED8  

debug007:0019FED8

EIP 0040D270  

sub_40D270

EFL 00000212
```

이렇게 생겨먹었다.

• mov : source를 destination에 대입 한다. mov destination, source

ex1) mov eax, 0x1

ex2) mov eax, ebx

ex3) mov DWORD PTR [ebp+4], eax

• lea : source의 주소를 destination에 대입 lea destination, source

ex1) lea ebx, [eax]

• add : destination에 sourc를 더한다. add destination, source ex) add esp, 0x4

• sub : destination에서 source를 뺀다. sub destination, source ex) sub esp, 0x20

• inc : 레지스터의 값을 1 올린다.

• dec : 레지스터의 값을 1 내린다.

ex1) inc eax

ex2) dec ebx

- xor : source와 destination을 xor 한 뒤 destination에 담는다. xor destination, source ex) xor ebx, eax
- and : source와 destination을 and 한 후 destination에 담는다. and destination, source ex) and esp, 0xffffff20

- or : source와 destination을 or 한 뒤 destination에 담는다. or destination, source
- cmp : destination과 source를 비교함 destination이 source보다 ~할 때, 조건 성립 cmp destination, source
- jmp : 지정한 주소로 eip 지정. jmp 0x08048841

- je(jump equal) : 두 값이 같으면 jump
- jb(jump below) : destination이 더 작으면 jump (unsigned)
- ja(jump above) : destination 이 더 크면 jump (unsigned)
- jl(jump less) : destination이 더 작으면 jump (signed)
- jg(jump greater) : destination 이 더 크면 jump (signed)
- jne(jump not equal) : 두 값이 같지 않으면 jump

• call : 현재 EIP를 Memory에 저장 후 지정한 주소로 jmp

ex) call 0x8048360


• push : esp를 감소하고 지정한 데이터를 esp가 가리키고 있는 곳에 저장

ex) push ebp

• pop : 현재 esp가 가리키고 있는 값을 해당 레지스터로 복원 ex) pop ebp

• ret : 현재 esp가 가리키고 있는 값을 eip로 바꾼다.

Memory




프로그램 실행 시, 메모리 레이아웃.

Memory

- 스택: 함수들이 사용할 공간. 지역변수들이 위치함.
- 힙 : 동적할당을 위한 공간 malloc() 함수같은 것으로 할당 가능
- 데이터 : 문자열이나 정적 변수들이 존재.
- BSS : 전역 변수들 존재.
- Text(Code) : 실제 프로그램의 코드들이 존재함 (opcode들)

Memory

- stack frame
- 각 함수마다 사용할 공간을 할당한 것.
- 함수가 끝나면 메모리에 저장해놓은 복귀주소(Return Address)를 참조하여 이전 함수로 돌아감.



스택 프레임 어게인

- push : esp -=4 한 뒤 지정한 값을 스택에 저장
- pop : esp가 가리키고 있는 값을 뽑아와 지정한 레지스터에 넣고 esp += 4
- ret : 현재 esp가 가리키고 있는 값을 eip로 저장하고 esp +=4 마치 pop eip와 같은 역할을 함.
- call : push eip; jmp [주소] 와 같은 역할을 함

직접 분석해보자.

```
#include < stdio.h >
int add(int x, int y);
int main()
         int a,b;
          a = 10;
          b = 20;
          printf("%d\foralln",add(a,b));
int add(int x, int y)
          return x+y;
```

이런 식으로 소스를 짜고 컴파일을 한다!

main 함수

```
(qdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
   0x0804840b <+0>:
                         push
                                ebp
   0x0804840c <+1>:
                                ebp,esp
                         mov
   0x0804840e <+3>:
                         sub
                                esp,0x8
   0x08048411 <+6>:
                                DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                         mov
   0x08048418 <+13>:
                                DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
                         mov
   0x0804841f <+20>:
                         push
                                DWORD PTR [ebp-0x8]
                                DWORD PTR [abn-0x4]
   0x08048422 <+23>:
                         call
                                 0x8048442 <add>
   0 \times 08048425 < +26 > :
   0x0804842a <+31>:
                         auu
                                esp, uxo
   0x0804842d <+34>:
                         push
                                eax
                                0x80484d0
   0x0804842e <+35>:
                         push
   0x08048433 < +40>:
                         call
                                0x80482e0 <printf@plt>
   0x08048438 <+45>:
                         add
                                esp,0x8
   0x0804843b < +48>:
                                eax,0x0
                         moν
   0x08048440 < +53>:
                         leave
   0x08048441 <+54>:
                         ret
End of assembler dump.
```


call add를 볼 수 있다.

leave: mov esp, ebp

pop ebp

와 같은 수행을 함.

add 함수



Low

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbfffff0c
ebp	?
eip	0x0804840b

EIP →	<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x0804841f <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842a <+31>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843a <+40>: 0x0804843b <+48>: 0x08048440 <+53>: 0x08048441 <+54>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> Oxbfffff0c ESP add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>
	<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret

```
Low
```

이전 함수의 EBP

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbfffff08
ebp	?
eip	0x0804840c

```
<main>
        0x0804840b < +0>:
                          push ebp
EIP - 0x0804840c <+1>:
                                ebp,esp
                          mov
        0x0804840e < +3>:
                          sub
                                esp,0x8
        0x08048411 < +6>:
                                DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                          mov
        0x08048418 < +13>: mov
                                 DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
        0x0804841f <+20>:
                          push
                                DWORD PTR [ebp-0x8]
        0x08048422 <+23>: push DWORD PTR [ebp-0x4]
        0x08048425 <+26>: call 0x8048442 <add>
        0x0804842a < +31>: add
                                esp,0x8
                                                                  ESP
        0x0804842d <+34>: push eax
        0x0804842e <+35>: push 0x80484d0
                                                       0xbfffff0c
        0x08048433 <+40>: call 0x80482e0 <printf@plt>
        0x08048438 <+45>: add
                                esp,0x8
        0x0804843b < +48>: mov
                                eax,0x0
        0x08048440 < +53>: leave
        0x08048441 < +54>: ret
        <add>
        0x08048442 <+0>:
                          push ebp
        0x08048443 < +1>:
                          mov
                                 ebp,esp
        0x08048445 <+3>:
                                 edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                          mov
                                 eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
        0x08048448 < +6>:
                          mov
        0x0804844b <+9>:
                          add
                                eax,edx
        0x0804844d <+11>: pop
                                ebp
```

0x0804844e < +12>: ret

```
Low
```

```
<main>
        0x0804840b <+0>:
                          push ebp
        0x0804840c < +1>:
                                ebp,esp
                          mov
EIP → 0x0804840e <+3>:
                          sub
                               esp,0x8
        0x08048411 < +6>:
                                DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                          mov
        0x08048418 <+13>: mov
                                DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
        0x0804841f <+20>:
                          push
                                DWORD PTR [ebp-0x8]
        0x08048422 <+23>: push DWORD PTR [ebp-0x4]
        0x08048425 <+26>: call 0x8048442 <add>
        0x0804842a < +31>: add
                                esp,0x8
                                                            EBP ESP
        0x0804842d <+34>: push eax
        0x0804842e <+35>: push 0x80484d0
                                                      0xbfffff0c
        0x08048433 <+40>: call 0x80482e0 <printf@plt>
        0x08048438 <+45>: add esp,0x8
        0x0804843b < +48>: mov
                                eax,0x0
        0x08048440 < +53>: leave
        0x08048441 < +54>: ret
        <add>
        0x08048442 <+0>:
                          push ebp
        0x08048443 < +1>:
                          mov
                                ebp,esp
        0x08048445 <+3>:
                                edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                          mov
                                eax, DWORD PTR [ebp+0xc]
        0x08048448 < +6>:
                          mov
        0x0804844b <+9>:
                          add
                                eax,edx
        0x0804844d <+11>: pop
                                ebp
        0x0804844e < +12>: ret
```

N	저	한수의	ERD
U	<u>^`</u>	임구의	FRP

Н	igh
	9

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbfffff08
ebp	0xbfffff08
eip	0x0804840e

```
이전 함수의 EBP
```

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbfffff00
ebp	0xbfffff08
eip	0x08048411

EIP	main> x0804840b < x0804840e < x08048411 < x08048418 < x0804841f < x08048422 < x08048425 < x0804842d < x0804842d < x08048433 < x08048438 < x08048430 < x08048441 <	x+1>: n x+3>: s x+6>: n x+13>: n x+20>: p x+23>: p x+26>: c x+31>: a x+34>: p x+35>: p x+45>: a x+45>: a x+45>: a	mov sub mov mov oush oush oush oush	ebp ebp,esp esp,0x8 DWORD PTR [ebp-0x4],0x DWORD PTR [ebp-0x8],0x DWORD PTR [ebp-0x8] DWORD PTR [ebp-0x4] x8048442 <add> esp,0x8 eax 0x80484d0 x80482e0 <printf@plt> esp,0x8 eax,0x0</printf@plt></add>		ESP
0; 0; 0; 0; 0; 0;	add> x08048442 < x08048443 < x08048445 < x08048448 < x0804844b < x0804844d <	<+1>: n <+3>: n <+6>: n <+6>: a <+11>: p	nov nov nov add	ebp ebp,esp edx,DWORD PTR [ebp+0x eax,DWORD PTR [ebp+0x eax,edx ebp	-	

```
0xa
이전 함수의 EBP
```

Low

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbfffff00
ebp	0xbfffff08
eip	0x08048418

EIP →	<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x0804841f <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843d <+34>: 0x0804843d <+40>: 0x0804843d <+48>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax EBP push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> 0xbfffff0c add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>	ESP
	<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret	

```
0x14
0xa
이전 함수의 EBP
```

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbfffff00
ebp	0xbfffff08
eip	0x0804841f

EIP →	<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x0804841f <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843d <+45>: 0x0804843d <+45>: 0x0804843d <+45>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+54>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax EBP push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> 0xbfffff0c add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>	ESP
	<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret	

```
0x14
0x14
0xa
이전 함수의 EBP
```

Low

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbffffefc
ebp	0xbfffff08
eip	0x08048422

EIP →	<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x0804841f <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842a <+31>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843d <+40>: 0x0804843d <+45>: 0x0804843d <+48>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax EBP push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> 0xbfffff0c add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>	ESP
	<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret	

```
ESP 0xa
0x14
0x14
0xa
0xa
이전 함수의 EBP
```

Low

•	
register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbffffef8
ebp	0xbfffff08
eip	0x08048425

EIP →	<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x08048416 <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x08048424 <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843d <+40>: 0x0804843d <+45>: 0x0804843d <+45>: 0x0804843d <+45>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+54>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax EBP push 0x80482e0 <printf@plt> add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>
	<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret

Low

	<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x0804841f <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842a <+31>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842e <+35>: 0x08048433 <+40>: 0x08048438 <+45>: 0x0804843b <+48>: 0x08048440 <+53>: 0x08048441 <+54>:</main>	call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax EBP push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> add esp,0x8 mov eax,0x0 leave</printf@plt></add>	ESP
EIP →	<add> ox08048442 <+0>: ox08048443 <+1>: ox08048445 <+3>: ox08048448 <+6>: ox0804844b <+9>: ox0804844d <+11>: ox0804844e <+12>:</add>	add eax,edx	

0x0804842a
0xa
0x14
0x14
0xa
이전 함수의 EBP

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbffffef4
ebp	0xbfffff08
eip	0x08048442

ESP	0xbfffff08
	0x0804842a
	0xa
	0x14
	0x14
	0xa
	이전 함수의 EBP

Low

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbffffef0
ebp	0xbfffff08
eip	0x08048443

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	x0804840b <+0>: x0804840c <+1>: x0804840e <+3>: x08048411 <+6>: x08048418 <+13>: x0804841f <+20>: x08048422 <+23>: x08048425 <+26>: x0804842a <+31>: x0804842d <+34>: x0804842d <+35>: x08048433 <+40>: x08048438 <+45>: x0804843b <+48>: x08048440 <+53>: x08048441 <+54>:	add push push call (add mov leave	ebp, esp esp, 0x8 DWORD PTR [ebp-0x4], 0xa DWORD PTR [ebp-0x8], 0x14 DWORD PTR [ebp-0x8] DWORD PTR [ebp-0x4] 0x8048442 < add> esp, 0x8 eax EBP 0x80484d0 0x80482e0 < printf@plt> Oxbfffff0c esp, 0x8 eax, 0x0
EIP - 0.000 0.000 0.000	x08048442 <+0>: x08048443 <+1>: x08048445 <+3>: x08048448 <+6>: x0804844b <+9>: x0804844d <+11>: x0804844e <+12>:	push mov mov add pop ret	ebp ebp,esp edx,DWORD PTR [ebp+0x8] eax,DWORD PTR [ebp+0xc] eax,edx ebp

١	١,	<u> </u>	٠,	١,
	I ()	V	v

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0	nain> 0804840b <+0>: 0804840c <+1>: 0804840e <+3>: 08048411 <+6>: 08048418 <+13>: 0804841f <+20>: 08048422 <+23>: 08048425 <+26>: 0804842d <+34>: 0804842d <+34>: 0804843d <+40>: 0804843d <+40>: 0804843d <+48>: 08048440 <+53>: 08048441 <+54>:	add push push		
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0	dd> 08048442 <+0>: 08048443 <+1>: 08048445 <+3>: 08048448 <+6>: 0804844b <+9>: 0804844d <+11>: 0804844e <+12>:	push mov mov mov add pop ret	ebp ebp,esp edx,DWORD PTR [ebp+0x0 eax,DWORD PTR [ebp+0x0 eax,edx ebp	_

0xbfffff08	
0x0804842a	
0xa	
0x14	
0x14	
0xa	
이전 함수의 EBP	

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	?
esp	0xbffffef0
ebp	0xbffffef0
eip	0x08048443

١	١,	<u> </u>	٠,	١,
	I ()	V	v

	201
<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x0804841f <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843d <+34>: 0x0804843d <+45>: 0x0804843d <+48>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>: 0x0804844d <+53>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> 0xbfffff0c add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>
<add></add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret

0xbfffff08
0x0804842a
0xa
0x14
0x14
0xa
이전 함수의 EBP

register	value
eax	?
ebx	?
есх	?
edx	0xa
esp	0xbffffef0
ebp	0xbffffef0
eip	0x08048448

	١.٨
LO	W

<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x08048416 <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842a <+31>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x0804843a <+40>: 0x0804843b <+45>: 0x0804843b <+48>: 0x08048441 <+54>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0xa mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x14 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> 0xbfffff0c add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>
<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8] mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc] add eax,edx pop ebp ret

EIP →

0xbfffff08
0x0804842a
0xa
0x14
0x14
0xa
이전 함수의 EBP

register	value
eax	0x14
ebx	?
есх	?
edx	0xa
esp	0xbffffef0
ebp	0xbffffef0
eip	0x0804844b

0xbfffff08	
0x0804842a	
0xa	
0x14	
0x14	
0xa	
이전 함수의 EBP	

Low

register	value
eax	0x1e
ebx	?
есх	?
edx	0ха
esp	0xbffffef0
ebp	0xbffffef0
eip	0x0804844d

		LDI
<main> 0x0804840b <+0>: 0x0804840c <+1>: 0x0804840e <+3>: 0x08048411 <+6>: 0x08048418 <+13>: 0x08048416 <+20>: 0x08048422 <+23>: 0x08048425 <+26>: 0x0804842a <+31>: 0x0804842d <+34>: 0x0804842d <+34>: 0x08048433 <+40>: 0x08048438 <+45>: 0x0804843b <+48>: 0x08048440 <+53>: 0x08048441 <+54>:</main>	push ebp mov ebp,esp sub esp,0x8 mov DWORD PTR [ebp-0x4],0x6 mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x6 push DWORD PTR [ebp-0x8] push DWORD PTR [ebp-0x4] call 0x8048442 <add> add esp,0x8 push eax push 0x80484d0 call 0x80482e0 <printf@plt> add esp,0x8 mov eax,0x0 leave ret</printf@plt></add>	
<add> 0x08048442 <+0>: 0x08048443 <+1>: 0x08048445 <+3>: 0x08048448 <+6>: 0x0804844b <+9>: 0x0804844d <+11>: 0x0804844e <+12>:</add>	push ebp mov ebp,esp mov edx,DWORD PTR [ebp+0x0 mov eax,DWORD PTR [ebp+0x0 add eax,edx pop ebp ret	-

EIP →

```
<main>
                                                                    ESP
        0x0804840b <+0>:
                           push ebp
        0x0804840c < +1>:
                                 ebp,esp
                           mov
        0x0804840e < +3>:
                           sub
                                esp,0x8
        0x08048411 < +6>:
                                 DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                           mov
        0x08048418 < +13>: mov
                                 DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
        0x0804841f <+20>:
                           push
                                 DWORD PTR [ebp-0x8]
        0x08048422 <+23>: push DWORD PTR [ebp-0x4]
        0x08048425 <+26>: call 0x8048442 <add>
        0x0804842a <+31>: add
                                 esp,0x8
                                                              EBP
        0x0804842d <+34>: push eax
        0x0804842e <+35>: push 0x80484d0
                                                        0xbfffff0c
        0x08048433 <+40>: call 0x80482e0 <printf@plt>
        0x08048438 < +45>: add
                                 esp,0x8
        0x0804843b < +48>: mov
                                 eax,0x0
        0x08048440 < +53>: leave
        0x08048441 < +54>: ret
        <add>
        0x08048442 <+0>:
                           push ebp
        0x08048443 < +1>:
                           mov
                                 ebp,esp
        0x08048445 <+3>:
                                 edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                           mov
                                 eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
        0x08048448 < +6>:
                           mov
        0x0804844b < +9>:
                           add
                                 eax,edx
        0x0804844d <+11>: pop
                                 ebp
FIP \rightarrow 0x0804844e <+12>: ret
```

0xbfffff08		
0x0804842a		
0xa		
0x14		
0x14		
0xa		
이전 함수의 EBP		

Low

rogistor	value
register	value
eax	0x1e
ebx	?
есх	?
edx	0xa
esp	0xbffffef0
ebp	0xbfffff08
eip	0x0804844e


```
<main>
        0x0804840b <+0>:
                           push ebp
        0x0804840c < +1>:
                                 ebp,esp
                           mov
                                                                    ESP
        0x0804840e < +3>:
                           sub
                                 esp,0x8
        0x08048411 < +6>:
                                 DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                           mov
        0x08048418 <+13>: mov
                                  DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
        0x0804841f <+20>:
                           push
                                 DWORD PTR [ebp-0x8]
        0x08048422 <+23>: push DWORD PTR [ebp-0x4]
        0x08048425 <+26>: call 0x8048442 <add>
EIP \longrightarrow 0x0804842a < +31>: add
                                 esp,0x8
                                                              EBP
        0x0804842d <+34>:
                           push eax
        0x0804842e <+35>: push 0x80484d0
                                                        0xbfffff0c
        0x08048433 <+40>: call 0x80482e0 <printf@plt>
        0x08048438 < +45>: add
                                 esp,0x8
        0x0804843b < +48 > : mov
                                 eax,0x0
        0x08048440 < +53>: leave
        0x08048441 < +54>: ret
        <add>
        0x08048442 <+0>:
                           push ebp
        0x08048443 < +1>:
                           mov
                                  ebp,esp
        0x08048445 <+3>:
                                  edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                           mov
                                  eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
        0x08048448 < +6>:
                           mov
        0x0804844b < +9>:
                           add
                                 eax,edx
        0x0804844d <+11>: pop
                                 ebp
        0x0804844e < +12>: ret
```

0xbfffff08	
0x0804842a	
0xa	
0x14	
0x14	
0xa	
이전 함수의 EBP	

Low

register	value
eax	0x1e
ebx	?
есх	?
edx	0xa
esp	0xbffffef0
ebp	0xbfffff08
eip	0x0804842a

SFP의 정체는?



이전 함수의 EBP 또한 스택에 저장해 둔 것이었다.

Little Endian

```
(gdb) r abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Starting program: /tmp/dd/a abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Breakpoint 1, 0x08048444 in main ()
(gdb) ni
0x08048449 in main ()
(gdb) x/20wx $eax
                0x64636261
                                 0x68676665
                                                  0x6c6b6a69
                                                                  0x706f6e6d
0xffffdc50:
0xffffdc60:
                0x/4/3/2/1
                                 0x/8///6/5
                                                  0x00007a79
                                                                  0x17e314b3
                                 0xffffdd04
0xffffdc70:
                                                                  0xf7fcd000
                0x00000002
                                                  0xffffdd10
0xffffdc80:
                0x00000000
                                 0xffffdd1c
                                                  0xffffdd10
                                                                  0x00000000
0xffffdc90:
                                 0xf7fc8ff4
                                                  0x00000000
                                                                  0x00000000
                0x0804822c
```

메모리에 4바이트씩 거꾸로 배치됨!

IDA pro 플러그인 중 Hex-rays 라는 강력한 플러그인이 있음.

```
1 void cdecl main 0()
  time t v0; // eax@2
  int v1; // eax@7
  int v2; // eax@7
  char v3; // [sp+Ch] [bp-54h]@1
  int v4; // [sp+4Ch] [bp-14h]@1
  int v5; // [sp+50h] [bp-10h]@7
  int v6; // [sp+54h] [bp-Ch]@1
  int v7; // [sp+58h] [bp-8h]@1
  int v8; // [sp+5Ch] [bp-4h]@2
  memset(&v3, 0xCCu, 0x54u);
  07 = 4;
  v6 = 0;
  υ4 = 0;
  printf("10000승을 달성하세요 단 패는 없습니다₩n");
  while (1)
     while (1)
      v0 = time(0);
      sub 4010C0(v0);
      printf("바위는 1 가위는 2 보는 3 전적 999 : ");
      scanf("%d", &v8);
      if ( U8 != 999 )
        break;
      printf("%d会 %d詽₩n", v6, v4);
      sub 401023(v6);
     if ( U8 <= 4 || U8 == 999 )
      printf("당신은 ");
      sub_401019(v8);
      printf("컴퓨터는 ");
      v1 = sub_40101E(v7);
      sub_401019(v1);
      v2 = sub 40101E(v7);
      v5 = sub_40100F(v8, v2);
      if ( 05 == 2 )
```

처음부터 무분별한 hex-rays 남용은 실력 저하를 불러 일으킨다.

그러므로 어셈블리 단에서 C코드 단으로 복구 시키는 Hand-lays를 선행하는 것이 큰 도움이 된다.

```
#include < stdio.h >
int add(int x, int y);
int main()
         int a,b;
         a = 10;
         b = 20;
         printf("%d₩n",add(a,b));
int add(int x, int y)
         return x+y;
```

```
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
   0x0804840b <+0>:
                         push
                                 ebp
   0x0804840c <+1>:
                         mov
                                 ebp,esp
   0x0804840e <+3>:
                         sub
                                 esp,0x8
   0 \times 08048411 < +6 > :
                         mov
                                 DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
   0x08048418 <+13>:
                                 DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
                         mov
                                 DWORD PTR [ebp-0x8]
   0x0804841f <+20>:
                         push
   0x08048422 <+23>:
                         push
                                 DWORD PTR [ebp-0x4]
   0x08048425 <+26>:
                         call
                                 0x8048442 <add>
   0x0804842a < +31>:
                         add
                                 esp,0x8
   0x0804842d < +34>:
                         push
                                 eax
   0x0804842e <+35>:
                                 0x80484d0
                         push
   0x08048433 < +40>:
                                 0x80482e0 <printf@plt>
                         call
   0x08048438 <+45>:
                         add
                                 esp,0x8
   0x0804843b < +48>:
                         mov
                                 eax,0x0
   0x08048440 < +53>:
                         leave
   0 \times 08048441 < +54>:
                         ret
End of assembler dump.
```

```
(qdb) disas add
Dump of assembler code for function add:
   0x08048442 <+0>:
                        push
                                ebp
   0x08048443 <+1>:
                                ebp,esp
                        mov
   0x08048445 <+3>:
                                edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                        mov
   0x08048448 < +6>:
                                eax, DWORD PTR [ebp+0xc]
                        mov
   0x0804844b <+9>:
                         add
                                eax,edx
   0x0804844d <+11>:
                        pop
                                ebp
   0x0804844e < +12>:
                        ret
End of assembler dump.
(gdb)
```

Rule

지역변수 할당.

함수 호출 전 인자 정리

매개변수 전달 받는 방식

```
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
   0x0804840b <+0>:
                         push
                                ebp
   0x0804840c <+1>:
                                ebp,esp
                         mov
 0x00048411 <+6>:
                         sub
                                esp,0x8
                                DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                         mov
   0x08048418 <+13>.
                                DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
                         mov
   0x0804841f <+20>:
                                DWORD PTR [ebp-0x8]
                         push
   0x08048422 <+23>:
                                DWORD PTR [ebp-0x4]
                         push
                         call
                                0x8048442 <add>
   0x08048425 < +26>:
   0x0804842a <+31>:
                         add
                                esp,0x8
   0x0804842d < +34>:
                         push
                                eax
   0x0804842e <+35>:
                         push
                                0x80484d0
   0 \times 08048433 < +40 > :
                         call
                                0x80482e0 <printf@plt>
   0x08048438 <+45>:
                         add
                                esp,0x8
   0x0804843b < +48>:
                                eax,0x0
                         mov
   0x08048440 <+53>:
                         leave
   0x08048441 < +54>:
                         ret
End of assembler dump.
```

• Rule 지역변수 할당.

함수 호출 전 인자 정리

매개변수 전달 받는 방식

```
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
   0x0804840b <+0>:
                         push
                                ebp
   0x0804840c <+1>:
                                ebp,esp
                         mov
   0x0804840e <+3>:
                         sub
                                esp,0x8
   0x08048411 <+6>:
                                DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
                         mov
                                DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
   0 \times 08048418 < +13>:
                         mov
   0v000/0/1f -120v
                                DWORD PTR [ebp-0x8]
                         push
   0x08048422 <-22>:
                                DWORD PTR [ebp-0x4]
                         push
   0x08048425 <+26>:
                                0x8048442 <add>
                         call
   0x0804842a < +31>:
                         add
                                esp,0x8
   0x0804842d <+34>:
                         push
                                eax
   0x0804842e <+35>:
                         push
                                0x80484d0
   0 \times 08048433 < +40 > :
                         call
                                0x80482e0 <printf@plt>
   0x08048438 <+45>:
                         add
                                esp,0x8
   0x0804843b < +48>:
                                eax,0x0
                         mov
   0x08048440 <+53>:
                         leave
   0x08048441 < +54>:
                         ret
End of assembler dump.
```

• Rule 지역변수 할당.

함수 호출 전 인자 정리

매개변수 전달 받는 방식

```
(gdb) disas add
Dump of assembler code for function add:
   0x08048442 <+0>:
                        push
                               ebp
   0x08048443 <+1>:
                        mov
                               ebp,esp
   0x08048445 <+3>:
                               edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                        mov
   0x08048448 <+6>.
                               eax, DWORD PTR [ebp+0xc]
                        mov
   0x0804844b <+9>.
                        add
                               eax,edx
   0x0804344d <+11>:
                        pop
                               ebp
   0x0894844e <+12>:
                        ret
 nd of assembler dump.
(gdb)
```

• Rule 지역변수 할당.

함수 호출 전 인자 정리

매개변수 전달 받는 방식

```
(gdb) disas add
Dump of assembler code for function add:
   0x08048442 <+0>:
                        push
                               ebp
   0x08048443 <+1>:
                        mov
                               ebp,esp
   0x08048445 <+3>:
                               edx, DWORD PTR [ebp+0x8]
                        mov
   0x08048448 <+6>:
                               eax, DWORD PTR [ebp+0xc]
                        mov
   0x0804844b <+9>:
                        add
                               eax,edx
   0x0804844d <+11>:
                        pop
                               ebp
   0x0804844e <+12>:
                        ret
End of assembler dump.
(gdb)
```

• Question 반복문 처리

분기문 처리

포인터 처리

구조체 처리

과제로 나가게 될 것

과제 - 반복문 처리

```
(qdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
 0x080483db <+0>: push ebp
 0x080483dc <+1>: mov
                          ebp,esp
 0x080483de <+3>: sub
                         esp,0x10
 0x080483e1 < +6>: mov
                          DWORD PTR [ebp-0x8],0x0
 0x080483e8 <+13>:mov
                          DWORD PTR [ebp-0x4],0x0
 0x080483ef < +20 > : mov
                          DWORD PTR [ebp-0x8],0x0
                          0x8048402 <main+39>
 0x080483f6 < +27 > : imp
 0x080483f8 < +29 > : mov
                          eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
                         DWORD PTR [ebp-0x4],eax
 0x080483fb < +32 > : add
                          DWORD PTR [ebp-0x8],0x1
 0x080483fe < +35 > : add
 0x08048402 < +39 > :cmp
                          DWORD PTR [ebp-0x8],0x9
 0x08048406 <+43>:jle 0x80483f8 <main+29>
 0x08048408 < +45 > :mov
                          eax.0x0
 0x0804840d <+50>:
                             leave
 0x0804840e < +51 > :ret
End of assembler dump.
(gdb)
```

과제 - 분기문 처리

```
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
  0x0804845b < +0>:
                         push ebp
  0x0804845c < +1>:
                                ebp,esp
                         mov
  0x0804845e < +3>:
                               esp,0x4
                         sub
  0x08048461 < +6>:
                         mov DWORD PTR [ebp-0x4],0x0
  0x08048468 <+13>:
                         lea
                               eax,[ebp-0x4]
  0x0804846b < +16>:
                          push eax
  0x0804846c < +17>:
                         push 0x8048530
                         call 0x8048340 <__isoc99_scanf@plt>
  0x08048471 <+22>:
  0x08048476 < +27>:
                         add
                               esp,0x8
  0x08048479 <+30>:
                               eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
                          mov
  0x0804847c < +33>:
                               eax,0x10
                          cmp
  0x0804847f < +36>:
                              0x8048490 <main+53>
                          ine
  0x08048481 <+38>:
                         push 0x8048533
  0x08048486 <+43>:
                         call 0x8048320 <puts@plt>
  0x0804848b < +48>:
                               esp,0x4
                          add
                               0x804849d <main+66>
  0x0804848e < +51>:
                         jmp
  0x08048490 <+53>:
                         push 0x804853b
  0x08048495 <+58>:
                         call 0x8048320 <puts@plt>
  0x0804849a < +63>:
                               esp,0x4
                         add
  0x0804849d < +66>:
                          mov
                                eax,0x0
  0x080484a2 < +71>:
                          leave
  0x080484a3 <+72>:
                          ret
End of assembler dump.
(qdb) x/s 0x08048530
0x8048530:
            "%d"
(qdb) x/s 0x08048533
0x8048533:
            "Correct"
(adb) x/s 0x0804853b
0x804853b:
             "Wrong"
(qdb)
```

hint: __isoc99_scanf@plt => scanf() 함수 puts@plt => puts() 함수

과제 - 포인터 처리

```
(qdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
  0x080483db <+0>: push ebp
  0x080483dc <+1>: mov ebp,esp
  0x080483de <+3>: sub esp,0x10
 0x080483e1 <+6>: mov DWORD PTR [ebp-0x8],0x7a69
  0x080483e8 <+13>:mov DWORD PTR [ebp-0x4],0x0
  0x080483ef <+20>: lea
                        eax,[ebp-0x8]
  0x080483f2 <+23>: mov DWORD PTR [ebp-0x4],eax
  0x080483f5 <+26>: mov eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
  0x080483f8 <+29>: mov eax, DWORD PTR [eax]
  0x080483fa < +31>: lea edx,[eax+0xa]
  0x080483fd <+34>: mov eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
                         DWORD PTR [eax],edx
  0x08048400 < +37 > :mov
  0x08048402 < +39 > :mov
                          eax,0x0
  0x08048407 < +44 > :leave
  0x08048408 < +45 > :ret
End of assembler dump.
(gdb)
```

과제 - 구조체 처리

```
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
 0x080483db <+0>: push ebp
 0x080483dc <+1>: mov ebp,esp
 0x080483de <+3>: sub esp,0x20
 0x080483e1 <+6>: mov DWORD PTR [ebp-0x14],0x7b
 0x080483e8 < +13>: lea eax,[ebp-0x14]
 0x080483eb <+16>:add eax,0x4
 0x080483ee < +19 > :mov
                          DWORD PTR [eax],0x64636261
 0x080483f4 < +25 > : mov
                          WORD PTR [eax+0x4],0x65
 0x080483fa < +31 > : mov
                          eax,0x0
 0x080483ff < +36>: leave
 0x08048400 < +37 > :ret
End of assembler dump.
(gdb)
```