

今日のまとめ

- Windows 版 QGIS についてくるツールだけでもいろんなコマンド処理ができるよ
- コマンド処理は覚えたり調べることも必要だけど 実行する処理が決まっていれば自動化も可能だよ
- すべてがすべてコマンドで処理する必要はないけど 知っていると武器がひとつ増えるよ
- もっと本格的に行いたい場合 OSGeo4W Shell の ほかにも方法があるよ

Windows 版 QGIS

• qgis.org から Windows 版の QGIS をインストール しようと思うと、主に二通りの案内があります

QGIS in OSGeo4W (recommended for regular users):



OSGeo4W Network Installer

Standalone installers (MSI) from OSGeo4W packages (recommended for new users)

Latest release (richest on features):



QGIS Standalone Installer Version 3.22

• そのどちらにも OSGeo4W という単語があります

OSGeo4W

- OSGeo for Windows
- OSGeo4W は、FOSS4G のデスクトップ GIS、コマンドラインで使えるユーティリティ、ライブラリや Python などを Windows で導入しやすくまとめたパッケージ群
- 主に取り扱っているソフトウェア
 - QGIS, GRASS GIS, SAGA GIS
 - PROJ, GDAL/OGR, GEOS, SQLite3
 - Python, python-numpy, python-pandas

QGIS の二つのインストーラ

- Windows 版 QGIS はどちらも OSGeo4W のもの
- ネットワークインストーラは個別にインストール可能
 - QGIS の初期導入用インストールメニューもある
- スタンドアロンインストーラは QGIS を使うために ある程度+αのパッケージをまとめたもの
 - OSGeo4W Shell, PROJ, GDAL/OGR, SQLite3 なども同梱
 - ネットワークインストーラ (Setup) により他パッケージを 追加インストールしたり、バージョンアップすることが可能

ネットワークインストーラ

- ネットワークインストーラで初めて QGIS を導入の場合
- エクスプレスインストールを選びおすすめ設定で
 - QGIS (最新版) または QGIS LTR (安定板)
 - GDAL, GRASS GIS



- スタンドアロン版でインストールした場合も、 あとから任意パッケージのインストール、更新が可能
- スタートメニューの QGIS フォルダ内の Setup
- 右クリック→その他→管理者として実行
- アドバンスインストール
- インストールするフォルダ
- スタートメニューのフォルダなど指定

- [表示]ボタンを押すと絞り込み
 - カテゴリ すべてのパッケージをカテゴリ表示
 - 全て すべてのパッケージを名前順表示
 - 一部 更新や削除される予定のもの
 - アップデート(最新版)インストール済みで更新等不要なもの
 - 未インストール インストールされないもの



- 新規カラム
 - Keep

インストール済みで更新しない

Skip


- インストールしないまま
- バージョン番号 インストール/更新する



- 現在のバージョンを保ちつつ、新規パッケージを インストールしたい場合
 - 表示ボタン横のラジオボタンを「変更なし」
 - インストールしたい新規パッケージを探し、インストール
- ただし、トラブルが発生した場合、初期状態と 環境が異なることを忘れてはいけない
- 初期インストール状態で再現するか。掲示板等で 質問する場合は QGIS バージョンだけでは不適当

OSGeo4W Shell

- OSGeo4W で導入済みのツールやライブラリに対し パスを通したコマンドプロンプト
- 起動例(QGIS 3.20.2 スタンドアロン版)



プロンプトとコマンド

- インストールしたバージョンによって微妙に異なるが 冒頭に次のような表記が表示される
 C:\(\fomage \text{Program Files}\(\text{QGIS 3.20.2}\)
- 「プロンプト」と呼ばれ、コマンド入力を促す表記
- コマンドはプロンプトのあとに入力

C:\text{Program Files}\text{QGIS 3.20.2}\text{echo hallo}
hallo

コマンド

C:\text{Program Files}\text{QGIS 3.20.2}

コマンドの出力結果 (出力されないものもある) 先ほどのコマンドの 処理が完了したので 次のプロンプト

プロンプトと作業フォルダ

- プロンプトの表記内容はカスタマイズでき、 日時表示などに変更させることもできるが、 デフォルトは現在の作業フォルダ
- 下記は C:\Program Files\QGIS 3.20.2 の中に いることを表している
 - C:\frac{1}{2}Program Files\frac{1}{2}QGIS 3.20.2>
- エクスプローラにおける次の状態



内部コマンドと外部コマンド

- コマンドプロンプトに組み込まれた内部コマンドと コマンドプロンプトから呼び出される外部コマンドが ある
- 外部コマンドは実行ファイルの呼び出し
- たとえば cd コマンドは内部コマンドで ping コマンドは外部コマンド

C:\Program Files\QGIS 3.20.2>\where cd 情報: 与えられたパターンのファイルが見つかりませんでした。

C:\text{Program Files}\text{QGIS 3.20.2}\text{>where ping}

C:\footsystem32\footsPING.EXE

外部コマンドと検索パス

- コマンドプロンプトで外部実行ファイルの実行方法
- 直接呼び出す C:\Program Files\QGIS 3.20.2>C:\Windows\System32\PING.EXE
- 実行ファイルがあるフォルダを作業フォルダとし実行 C:\frac{\text{C:YProgram Files}{\text{QGIS 3.20.2}}cd C:\frac{\text{Windows}{\text{System32}}}
 C:\frac{\text{Windows}{\text{System32}}}{\text{PING.EXE}}
- 実行ファイルがあるフォルダを検索パスに登録

OSGeo4W Shellの検索パス

• OSGeo4W Shell は OSGeo4W でインストールした 各種プログラム等を実行できるように、検索パスに 追加されている

コマンドの基本構文

- コマンドの基本構文は
 - コマンド [オプション] [引数]
 - オプションや引数は取らないことや省略することもある
- コマンドの種類にもよるが、対象とするものや 必須となるパラメータを引数とする。
 - mkdir demo
 - demoという名前のフォルダ (ディレクトリ)を作成
 - dir /0:D
 - (引数が省略されているため作業フォルダ内の) ファイル一覧を日時順に表示する

《補足》オプションの書式

- コマンドによってオプションの書式が異なる
- コマンドプロンプトの内部コマンド
 - \bullet cmd /0
 - cmd /0:P
- Linux 系ほか多くのユーティリティ Windows でも外部コマンドの ping なども
 - cmd -o
 - cmd -o param
 - cmd --opt
 - cmd --opt=param

《補足》オプションの書式

- BSD 由来のコマンド (ハイフンなし)
 - ps aux
 - tar zxvf archive.tar.gz
- GMT (General Mapping Tools)
 - gmt coast -R-90/-70/0/20 -JM6i -B -Gchocolate
- コマンド(プログラム)的にはオプションも引数の 一種で、どう解釈し、どう処理するかはまちまち
- 慣習もあるが、結局はコマンド次第

ワイルドカード

- パターンマッチング可能な特殊文字
 - ? 任意の1文字(日本語1文字にも対応)
 - * 任意の0文字以上の文字
- 例
 - dir *.gpkg
 - dir gisdata.*

パイプライン

- コマンドの出力結果を入力として次のコマンドを実行
- 例

```
echo 135 35 | cs2cs +init=EPSG:6668 +to +init=EPSG:3857 15028131.26 4163881.14 0.00
```

特に PowerShell や Linux 等では多用

リダイレクト

- コマンドの出力結果をファイルに保存
- ファイル新規作成(>)と追記モード(>>)
- 例
 dir *.jpg >photo_list.txt

繰り返し(指定のセット)

• 基本構文

```
for %変数 in (セット) do (
処理内容
)
```

特定の繰り返しセット

```
for %a in (a b c) do (
  echo %a
)
a
b
```

繰り返し (数値セット)

• 周期的な数値セット

```
for /l %変数 in (start, step, end) do (
処理内容
)
```

• 例

```
for /l %i in (5, -1, 2) do (
  echo %i
)
5
4
3
2
```

繰り返し (ファイルの各行)

ファイルの内容に対する繰り返し

```
for /f "tokens=*" %変数 in (ファイル) do (
処理内容
)
```

• 例

```
for /f "tokens=*" %l in (fruit_list.txt) do (
   echo %l
)
apple
banana
cherry
```

繰り返し (CSV 等のデータ)

- CSV ファイルの内容に対する繰り返し
 - for コマンドの /f オプションはデフォルトでは空白区切りで 分割して処理される(行全体を得るときは tokens=*)
 - 指定した変数を起点に順番に変数が設定される
 - %a を指定して tokens で3変数指定した場合 %a, %b, %c

```
echo EPSG:4612,EPSG:3857 >crs.csv
for /f "tokens=1,2 delims=," %a in (crs.csv) do (
  echo 135 35 | cs2cs +init=%a +to +init=%b
)
```

コマンドの成功と失敗

- コマンドを実行すると、終了ステータスで成否がわかる
- %ERRORLEVEL% 変数
- 変数をもとに if 構文を利用し条件分岐も可能
- command1 && command2
 - command1 が成功したら command2 を実行
 - command1 が失敗したら command2 は実行しない
- command1 | command2
 - command1 が成功したら command2 は実行しない
 - command1 が失敗したら command2 を実行

《余談》andとor

- && は論理積(かつ; and)
- 両方「成功」でないと式全体として「成功」といえない
- command1 && command2
 - command1 が成功しても command2 を実行して 成功するか確認しないと式全体の評価が下せない
 - command1 が失敗したら、式全体として既に「失敗」であり、 command2 は実行する必要がない
- 例(Linux)
 - ./configure && make && make install

《余談》andとor

- | は論理和(または; or)
- 片方でも「成功」なら式全体として「成功」
- command1 | command2
 - command1 が成功したら、式全体として既に「成功」であり、command2 は実行する必要がない
 - command1 が失敗したら、 command2 を実行して 成功するか確認しないと式全体の評価が下せない
 - いわゆる(?) Trick or Treat 構文
- 例 (Perl 言語)
 - open(FILE, "file.txt") or die("open error");

バッチファイル

- 何度も実行したい規定の処理
- 複数行にまたがる複雑で覚えるのが大変な処理など
- コマンドを記述したバッチファイルとして保存し実行
- エクスプローラからダブルクリックで実行することもできるが、OSGeo4Wのパスが通っていない、ただのコマンドプロンプトのバッチと認識される
- バッチファイル内でパスを通す
- もしくは OSGeo4W Shell からバッチファイルを呼び出す
 - call ファイル名.bat

バッチファイルの注意点

- % 記号は構文解析のタイミングで特殊な扱い
 - 単独%は認識されない
 - for 構文などでは %i と記述すると %i と認識される
 - つまりバッチファイルで for %f in (*.txt) と書くとエラー
- コマンドプロンプトで for 構文について検索すると %i という記述のサイトと %i という記述のサイトが あるので注意が必要
- 各コマンドでプロンプトが表示されるのが嫌なとき
 - @echo off

OSGeo4W Shell のコマンド

- OSGeo4W でインストールしたパッケージにより 使用できるコマンドは異なる。追加も可能
- 利用可能なコマンドは o-help コマンドで確認できる
 - run o-help for a list of available commands
- ただし o-help では %OSGEO4W_ROOT%¥bin の中にある 実行ファイルやバッチファイルのみで、パスが通った 他のファイルは一覧に出てこない
- たとえば gdal2xyz.bat (実態は gdal2xyz.py)
 - dir %0SGE04W_R00T%¥apps¥Python39¥Scripts¥*.bat

PROJ

- 座標値の変換計算ユーティリティ/ライブラリ
- QGIS をはじめ多くの GIS ツールで利用されている
- コマンドラインユーティリティはいくつかあるが
 - projinfo
 - 座標系などの情報を表示する
 - cs2cs
 - 座標値の座標系間の変換計算を行う
 - https://proj.org/apps/index.html

projinfo

- 座標系などの情報を表示する
- 例(出力結果略)
 - projinfo EPSG:3857
 - EPSG:3857 の情報を問い合わせ
 - projinfo -s EPSG:4612 -t EPSG:6677
 - EPSG:4612 から EPSG:6677 への変換の手法について 問い合わせ

cs2cs

- 座標値の座標系間の変換計算を行う
- 基本構文
 - cs2cs [オプション] 変換元SRS +to 変換先SRS [ファイル]
 - 座標ファイルを指定しないときは標準入力から座標値を入力
 - 標準入力待ちの状態で終了したいときは Ctrl+C
 - echo 座標 | cs2cs [オプション] 変換元SRS +to 変換先SRS
 - echo コマンドで座標値を出力し、パイプラインでつなぐ ことで、標準入力待ちを行わないこともできる
 - SRS (CRS) はいわゆる Proj 記法を用いる

cs2cs

- 座標値の座標系間の変換計算を行う
- 例(出力結果略)
 - echo 135 35 | cs2cs +init=EPSG:6668 +to +init=EPSG:6673
 - EPSG:6668 (JGD2011 longlat) から EPSG:6673
 (JGD2011 平面直角座標系 V 系)へ変換
 - echo 135 35 >points.txt
 echo 140 40 >>points.txt
 cs2cs +proj=longlat +ellips=GRS80 +to
 +proj=geocent +ellips=GRS80 points.txt
 - points.txt 内の座標を、経緯度から地心直交座標系へ

GDAL/ORG

- GIS データの形式変換、座標系変換など
- また派生プログラムによる GIS 処理も多数
- ラスタ系が GDAL、ベクタ系が OGR
- コマンドラインユーティリティはいくつかあるが
 - gdalinfo
 - ラスタデータの情報を表示する
 - gdal_translate
 - 異なる形式への変換や解像度の変換などを行う
 - gdalwarp
 - 異なる座標系への投影変換を行う

GDAL/ORG

- ラスタ系が GDAL、ベクタ系が OGR
 - gdal_grid
 - (散布状の)点データからラスタデータを作成する
 - gdal2xyz
 - ラスタデータから ASCII xyz 形式に変換する
 - ogrinfo
 - ベクタデータの情報を表示する
 - ogr2ogr
 - 異なる形式への変換や異なる座標系への投影変換を行う

SQLite3

- 単ファイルのデータベース
- GeoPackage / SpatiaLite 形式や、 PROJ の proj.db、
 QGIS のプロファイル設定 qgis.db などで利用
- 知識があれば、トラブル時に直接データの中身を 確認することもできる
- SQL を利用した GIS 処理なども可能(集計等に強い)
 - GIS 処理を行う場合は mod_spatialite を読み込む必要がある

SQLite3 の実行

• 基本構文

- sqlite3 [オプション] [データベースファイル] [SQL]
- SQL を指定しない場合は対話型で起動
 - SQLite 用のプロンプト sqlite> が表示される
 - .quit で終了

例

```
C:\forall > sqlite3 test.sqlite
sqlite> SELECT load_extension("mod_spatialite");
sqlite>
sqlite> .quit
```

Python

- 近年大人気のスクリプト言語
- QGIS プラグイン等で使われるほか、 GDAL/OGR など Python API に対応しているライブラリも多い
 - 機能の本体は C++ 等で書かれているが、 Python から機能を 呼び出すことで、簡易に利用することができる
- Python 言語で独自に処理を記述し実行することも、 他者が作成した Python ツールを実行することもできる
- ライブラリ追加は OSGeo4W Setup で追加できるものは そちらで導入する方が楽。それ以外も pip 等で可能
 - fiona, geopandas など

Python の実行

- QGIS 3.18 版以前の同梱 OSGeo4W Shell では Python 関係のパスが通っていない
 - パスを通すため py3_env を実行する必要がある
 - 3.20 以降は逆に py3_env は(見えるところに)存在しない

• 基本構文

- python3 [オプション] [スクリプトファイル] [引数]
- スクリプトファイルを指定しない場合は対話型で起動
 - Python 用のプロンプト >>> が表示される
 - quit()で終了



コマンドプロンプトのコピペ

- ハンズオンを行う前にコピペの仕方について
- コマンドプロンプト内のテキストをコピーするには
 - ドラッグして範囲選択 → 右クリック
- クリップボードをコマンドプロンプトに貼り付けるには
 - コマンドプロンプトが選択モードの場合 ESC キーで解除
 - 右クリック
- 選択モードになっている場合、コピーと扱われるためペーストできない&クリップボード上書きされるので注意

データのダウンロード

- 使用するデータやコピペ可能なコマンドファイルを ダウンロードしてください
 - https://github.com/tohka/FOSS4G2021_Tutorial
 - 右上の Code ボタンを押し Download ZIP
 - ダウンロードしたら展開してください(場所は任意)
- ダウンロードファイル内に含まれている GIS データは パブリックドメイン下で公開されている Natural Earth、 もしくはそれを加工したデータです
 - https://www.naturalearthdata.com/

OSGeo4W Shell の起動

- OSGeo4W Shell を起動してください
 - QGIS のバージョンなどは問いません
 - ただし QGIS 3.18 版以下は py3_env を実行してください
 - 先ほどダウンロードし、展開したフォルダのアドレスをコピーし OSGeo4W Shell で下記コマンドを実行してください
 - cd "フォルダのアドレス"
 - プロンプトが変化し、作業フォルダが目的のフォルダに なったことを確認してください

1. ベクタデータの確認

ベクタデータの情報を確認します cd tutorial_01 dir

```
ogrinfo ne_50m_land.shp
ogrinfo ne_50m_land.gpkg
ogrinfo ne_50m_land.json
```

- 基本構文
 - ogrinfo [オプション] データソース [レイヤ]

1. ベクタデータの確認

- ベクタデータの情報を確認します
 ogrinfo -so ne_50m_land.shp ne_50m_land
 ogrinfo -so ne_50m_land.gpkg ne_50m_land
 ogrinfo -so ne_50m_land.json ne_50m_land
- -S0
 - summary only
 - つけないと各地物の詳細も表示される

2. ベクタデータの形式変換

ベクタデータの形式を変換します cd tutorial_02 dir

ogr2ogr -f GPKG ne_50m_land.gpkg ne_50m_land.shp

• 基本構文

- ogr2ogr [オプション] 出力データ 入力データ [レイヤ]
- OGR コマンド共通オプション、 ogr2ogr 固有オプション、 入力形式固有オプション、出力形式固有オプションがある
- https://gdal.org/programs/vector_common_options.html
- https://gdal.org/programs/ogr2ogr.html
- https://gdal.org/drivers/vector/index.html

2. ベクタデータの形式変換

- 形式固有の warning がでたりすることもある
- GeoPackage の場合、ポリゴン形式でマルチポリゴンを 保持することはダメ(ESRI Shapefile はポリゴン形式)
- 追加で入力データを開く際の文字列エンコーディングを 明示するオプションを追加 (デフォルトが UTF-8 なので今回はなくてもよい)

ogr2ogr -f GPKG -nlt PROMOTE_TO_MULTI -oo ENCODING=UTF-8
ne_50m_land.gpkg ne_50m_land.shp

3. ベクタデータの再投影

ベクタデータの再投影をします cd tutorial_03 dir

```
ogr2ogr -f GPKG -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:3857 ne_50m_land_3857.gpkg ne_50m_land.gpkg
```

- 投影法の指定
 - -s_srs 入力データの SRS (CRS) の指定 データ自身に座標系情報を保持している場合は不要
 - -t_srs 変換先の SRS (CRS)

4. for を使った一括処理

- 変数の切り出し
 - 変数が %f のとき %~nf で拡張子を切り取った文字列
 - このほかいろいろある

5. ラスタデータの確認

ラスタデータの情報を確認します cd tutorial_05 dir

```
gdalinfo NE1_50M_SR_W.tif
gdalinfo NE1_50M_SR_W.jpg
gdalinfo NE1_50M_SR_W_no_aux.jpg
gdalinfo NE1_50M_SR_W_no_wld.jpg
```

- オリジナルデータ(のリサイズ版)が TIFF ファイル
- そのファイルから JPEG に変換し、各種ファイルを 取り除いたものになります

5. ラスタデータの確認

- TIFF 形式はタグ情報を埋め込むことができる画像形式
- 位置情報を含む TIFF を特に GeoTIFF という
- また色情報を扱う一般の画像と異なり、整数値ではなく 実数値をとることもできる(標高データなど)
- 逆に JPEG 形式などは位置情報を扱えない
- ESRI Worldfile 形式などの別ファイルで位置をもつ
- ただ Worldfile は位置を座標値で位置を示すが、 それがどの座標系の座標値かは保持できない

6. ラスタデータの形式変換

ラスタデータの情報を確認します

cd tutorial_06
dir

gdal_translate -of JPEG -co WORLDFILE=YES NE1_50M_SR_W.tif
NE1_50M_SR_W.jpg
dir

基本構文

- gdal_translate -of 出力形式 [オプション] 入力データ 出力 データ
- GDAL コマンド共通オプション、 gdal_translate 固有オプション、 入力形式固有オプション、出力形式固有オプションがある

6. ラスタデータの形式変換

- 共通オプション
 - https://gdal.org/programs/raster_common_options.html
- gdal_translate
 - https://gdal.org/programs/gdal_translate.html
- GeoTIFF ドライバ
 - https://gdal.org/drivers/raster/gtiff.html
- JPEGドライバ
 - https://gdal.org/drivers/raster/jpeg.html
- -co WORLDFILE=YES が JPEG 固有の作成オプション

7. ラスタデータの位置指定

位置情報を持っていないラスタデータに位置を与えます
cd tutorial_07
dir
 gdalinfo NE1_50M_SR_W_no_wld.jpg

gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:4326 -a_ullr -180 90
180 -90 NE1_50M_SR_W_no_wld.jpg NE1_50M_SR_W_with_pos.tif

gdalinfo NE1_50M_SR_W_with_pos.tif

7. ラスタデータの位置指定

- 指定すべき位置情報は既知
 - 指定した SRS (CRS) を割り当てる
 - -a_srs オプション (assign SRS)
 - 四隅の座標を指定する
 - -a_ullr オプション (assing upper-left, lower-right)
- gdal_translate はこのほかデータ型の変換、 大きさ(解像度)の変更およびリサンプリング、 各ファイル形式固有の設定(圧縮方法など)の変更
- 投影変換はできない

8. ラスタデータの投影変換

ラスタデータを投影変換します cd tutorial_08 dir

```
gdalwarp -of GTiff -t_srs EPSG:3832 -te -20000000 -20000000 200000000 -ts 2000 2000 -r cubic NE1_50M_SR_W.tif NE1_50M_SR_W_3832.tif
```

- オプション
 - -te 範囲(地図座標;デフォルトは投影変換後の座標)
 - -ts 出力画像の縦横サイズ
 - -r リサンプリング手法

9. Python スクリプトの実行

Python スクリプトを利用してファイルダウンロードし、 複数のタイル画像を扱います

```
cd tutorial_09
dir

python3 download_tiles.py
dir

gdalbuildvrt -a_srs EPSG:3857 tiles.vrt *.png

gdalwarp -t_srs "+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=137
+lat_1=34.083333 +lat_2=37.916667" tiles.vrt japan_lcc.tif
```

10. 外部ツールの利用

- Python で書かれた OSS のツールを利用します
- 下記ページよりダウンロード、 ZIP 展開後、 tutorial_10 下に移動させてください
 - https://github.com/mapbox/mbutil

```
cd tutorial_10
dir
```

gdal2tiles --zoom=1-4 --xyz NE1_50M_SR_W.tif tiles
python3 generate_metadata.py tiles

python3 mbutil-master\u00e4mb-util tiles tiles.mbtiles

QGIS での活用について

• QGIS では GDAL/OGR などを活用しています

内部処理だけでなく、プロセシングツールの各処理で 直接呼び出しているため、ダイアログ内で指定できない 項目をコマンドラインパラメータとして与えることも

できます。

Q 形式変換(gdal_translate) ×
パラメータ ログ
● 検証 ヘルプ
追加のコマンドラインパラメータ [オプション]
-tr 0.1 0.1 -r cubic
出力のデータ型
入力レイヤのデータ型を使う ▼
出力レイヤ
[一時ファイルに保存]
▼ アルゴリズムの終了後、出力ファイルを開く
GDAL/OGR コンソールコール
gdal_translate -of GTiff -tr 0.1 0.1 -r cubic C:/Users/naoki/workspace/F4G2021_tutorial_10/NE1_50M_SR_W.tif C:/Users/naoki/AppData/Local/Temp/processing_XdsGNx/cd64a8ad0cb042b1a304b61c097995df/OUTPUT.tif
0% キャンセル
バッチプロセスで実行 実行 閉じる ヘルプ

OSGeoLive / WSL

- OSGeo4W Shell は Windows で使えるツールがある
- Python とか R とかも本格的に行うなら環境構築可
- でも、もっと本格的にコンソール処理をやるなら…
 - Mac / Linux
- 特に Linux はフリーで構築可能
 - VirtualBox などの環境でホスト
 - 最近では WSL (Windows Subsystem for Linux)
 - かなりシームレスに Windows 上で実行できる

今日のまとめ

- Windows 版 QGIS についてくるツールだけでもいろんなコマンド処理ができるよ
- コマンド処理は覚えたり調べることも必要だけど 実行する処理が決まっていれば自動化も可能だよ
- すべてがすべてコマンドで処理する必要はないけど 知っていると武器がひとつ増えるよ
- もっと本格的に行いたい場合 OSGeo4W Shell の ほかにも方法があるよ