体积力、表面力与磁流体力学

从场的动量守恒、Maxwell 应力到流体元运动方程

MHD Fluid Lab

2026-10-19

目录

0. 阅读约定 **2**

1. 场的动量守恒与 Maxwell 应力 **3**

1.1 洛伦兹力密度 . . . 3
1.2 场携带动量 . . . 3
1.3 Maxwell 应力张量 . . . 3
1.4 场动量与表面力/体积力的类比 . . . 4
1.5 非相对论 MHD 极限 . . . 4
1.6 磁压与磁张力的直观图像 . . . 4

2. 从场到流体元：图片方程的符号与含义 **5**

2.1 图片中的方程 . . . 5
2.2 符号逐一解释 . . . 5
2.3 与常见 MHD 方程的对应 . . . 5
2.4 为什么 $\mathbf{R}$ 是体积力? . . . 6
2.5 把图片方程写成随体导数 . . . 6

3. 连续介质力学的两本账 **6**

3.1 材料体积与动量定理 . . . 6
3.2 Cauchy 应力 . . . 7
3.3 散度定理 . . . 7
3.4 为什么表面力可以写成体积分? . . . 7
3.5 尺度律 . . . 7
3.6 均匀压力为什么没有净力? . . . 8

4. MHD 方程组 **8**

4.1 连续性方程 . . . 8
4.2 动量方程 . . . 8
4.3 Ohm 定律与感应方程 . . . 8

4.4 Maxwell 方程与约束 9
4.5 能量方程（示意） 9
4.6 状态方程 9

5. 各项物理的进一步解释 **9**
5.1 热压力 9
5.2 粘滞力 10
5.3 洛伦兹力 10
5.4 重力 10
5.5 异种粒子摩擦 $\mathbf{R}$ 10

6. 磁压、磁张力与平衡 **11**
6.1 分解 11
6.2 等离子体 beta 11
6.3 Z-pinch 11
6.4 θ-pinch 11
6.5 无力场 11

7. 尺度与无量纲数 **12**

8. 二维不可压 MHD 沙盒的模型 **12**

9. 常见误区 **13**

10. 符号表 **13**

11. 参考文献 **14**

0. 阅读约定

本文使用 SI 单位制，讨论非相对论、准中性的单流体/多流体等离子体。矢量用粗体表示，张量用双箭头或粗体大写字母表示；$\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 都表示流体速度，引用图片公式时保留 $\mathbf{u}$ 与 $n, m, \mathbf{F}, p, \overleftrightarrow{\Pi}, \mathbf{R}$ 的原符号。

本文的核心线索是：

1. 电磁场本身携带动量，电磁力可以写成 **Maxwell 应力张量的散度**；
2. 对流体元使用 Cauchy 应力与散度定理，可以把边界上的表面力写成体积内的力密度；
3. 图片中的 $mn\,d\mathbf{u}/dt = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}$ 与常见的 MHD 动量方程是同一本账，只是按“每粒子/每体积”记法不同；
4. 在非相对论 MHD 极限下，场的动量与位移电流可以忽略，电磁力主要剩下 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$，并可进一步分解为磁压与磁张力。

1. 场的动量守恒与 Maxwell 应力

1.1 洛伦兹力密度

单位体积内，电荷与电流受到的电磁力为

$$\mathbf{f} = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B},$$

其中 ρ_e 是体电荷密度，$\mathbf{J}$ 是电流密度。若把电荷看成离散粒子，单个粒子受力为

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}).$$

这正是图片中 $n\mathbf{F}$ 的来源：n 是数密度，$n\mathbf{F}$ 是单位体积的电磁力。

1.2 场携带动量

电磁场不是被动的数学背景。场的动量密度为

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{S}, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{S}$ 是坡印廷矢量。场动量可以与粒子机械动量相互转化；在电磁波、充电电容器、磁体与电荷的组合中，场动量都真实地参与总动量守恒。

1.3 Maxwell 应力张量

定义 Maxwell 应力张量

$$T_{ij} = \varepsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2}\delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2}\delta_{ij} B^2 \right).$$

它是一个对称张量。将其写成并矢形式：

$$\mathbf{T} = \varepsilon_0 \left(\mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{2} E^2 \mathbf{I} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{B}\mathbf{B} - \frac{1}{2} B^2 \mathbf{I} \right).$$

对任意控制体 V，场的动量账本为

$$\int_V \mathbf{f}\, dV + \frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

等价地，局域形式为

$$\mathbf{f} + \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

读法：左边是“粒子受力 + 场动量变化”，右边是应力穿过边界的通量。若场是静态的，$\partial \mathbf{g}/\partial t = 0$，于是

$$\mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

这说明：静态电磁力可以完全用边界上的 Maxwell 应力通量来解释。体积内的力与边界上的应力，是同一本账的两种记法。

1.4 场动量与表面力/体积力的类比

Maxwell 应力 $\mathbf{T}$ 是**表面通量**，单位是 $\mathrm{N\ m^{-2}}$；$\mathbf{f}$ 是**体积力密度**，单位是 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。二者通过散度定理联系：

$$\int_V \mathbf{f}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \mathbf{n}\, dS \quad \text{(静态场)}.$$

这与流体中的压力/粘性完全平行：边界上的牵引力 $\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n}$ 是表面力，取散度后得到体积内的力密度 $\nabla \cdot \sigma$。**“写成体积分”不等于“物理上变成体积力”**，这是本文反复强调的区分。

1.5 非相对论 MHD 极限

在非相对论 MHD 中，电场能、位移电流和场动量项相对于磁压都是小量。只保留磁场部分：

$$\mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\mathbf{BB} - \frac{1}{2}B^2\mathbf{I}\right).$$

由 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$:

$$\nabla \cdot \mathbf{T}_M = \frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0} - \nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

这就是 MHD 中的洛伦兹体积力。它还可以拆成：

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = -\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

第一项是**磁压梯度**，第二项是**磁张力**。两者各自都有沿磁场方向的分量，但平行分量恰好抵消，因此净洛伦兹力垂直于 $\mathbf{B}$。

1.6 磁压与磁张力的直观图像

- **磁压**：把磁力线想成沿磁场方向排列的弹性带。磁场强的地方“带子”更密，会向磁场弱的方向施加侧向压力，$p_m = B^2/(2\mu_0)$。
- **磁张力**：沿磁力线方向存在张力 B^2/μ_0。磁力线弯曲时，张力指向曲率中心，试图把弯曲拉直。
- 对曲率半径为 R 的弯曲磁力线，横向张力尺度约为 $B^2/(\mu_0 R)$。

这些是帮助记忆的类比，不是新的物理力；它们只是同一个 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ 的不同记账方式。

2. 从场到流体元：图片方程的符号与含义

2.1 图片中的方程

图片给出的流体元运动方程为

$$mn\frac{d\mathbf{u}}{dt} = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}.$$

左侧 $mn\,d\mathbf{u}/dt$ 是单位体积的动量变化率：$mn=\rho$ 是质量密度，$d\mathbf{u}/dt$ 是随体加速度。右侧每一项都是单位体积的力，单位 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。

2.2 符号逐一解释

符号	含义	说明
n	数密度	单位体积的粒子数，$\mathrm{m^{-3}}$
m	单粒子质量	$mn=\rho$ 是质量密度
$\mathbf{u}$	流体元速度	$d\mathbf{u}/dt$ 是随体加速度
$\mathbf{F}$	单个粒子受力	电磁场中 $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})$
p	各向同性压强	压强张量的对角部分，给出法向表面力
$\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/非对角压强张量	粘性、剪切、各向异性压力；给出偏斜的表面力
$\mathbf{R}$	异种粒子碰撞摩擦	α 粒子与不同 β 粒子碰撞失去的动量；同类粒子碰撞因动量守恒相互抵消

图片特别强调：

- $n\mathbf{F}$ 是**电磁场力**，其中 $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})$，属于体积力；
- $-\nabla p$ 是**热压力**，p 是压强张量的对角项，属于表面力；
- $-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$ 是**粘滞力**，$\overleftrightarrow{\Pi}$ 是压强张量的非对角项，属于表面力；
- $\mathbf{R}$ 是异种粒子弹性碰撞造成的摩擦阻力，是体积力；同类粒子碰撞由于动量守恒，对 $\mathbf{R}$ 没有贡献。

2.3 与常见 MHD 方程的对应

对单组分流体，$\mathbf{R}=0$，$mn=\rho$，$\mathbf{u}=\mathbf{v}$。对多组分等离子体，把各物种的方程相加，可以得到单流体方程。对应关系如下：

图片写法	物理含义	常见 MHD 写法
mn	质量密度	ρ
$\mathbf{u}$	流体速度	$\mathbf{v}$
$n\mathbf{F}$	电磁力密度	$\rho_e\mathbf{E}+\mathbf{J}\times\mathbf{B}$；准中性 MHD 中主要为 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$
$-\nabla p$	各向同性压力	$-\nabla p$
$-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/粘性力	$\nabla\cdot\tau$
$\mathbf{R}$	异种粒子摩擦	常略去；或作为阻力、电阻、离子—中性粒子摩擦保留
（可加）$\rho\mathbf{g}$	重力	$\rho\mathbf{g}$

使用映射时要注意符号约定。若采用

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau, \qquad \mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n},$$

则粘性力密度为 $+\nabla \cdot \tau$。图片把偏应力写成 $-\nabla \cdot \overleftrightarrow{\Pi}$，因此若两种写法的偏应力相同，必须有

$$\overleftrightarrow{\Pi} = -\tau.$$

这只是符号约定，不是物理差异。

2.4 为什么 $\mathbf{R}$ 是体积力?

$\mathbf{R}$ 来自粒子碰撞造成的动量交换。它作用在每个粒子上，大小与局部密度、碰撞频率和相对速度有关，因此是单位体积的力密度。它与边界接触无关，不需要通过流体元的表面传递。同类粒子之间的碰撞满足动量守恒，不会产生净摩擦；只有不同种类粒子之间的碰撞才会留下 $\mathbf{R}$。

在单流体 MHD 中，电子—离子摩擦与电阻耗散有关，离子—中性粒子摩擦则常见于部分电离等离子体。具体形式取决于碰撞模型，不能把 $\mathbf{R}$ 简单等同于 $\eta\mathbf{J}$；后者只是电阻性 Ohm 定律中的一项。

2.5 把图片方程写成随体导数

如果速度场是宏观连续场，$d\mathbf{u}/dt$ 应理解为随体导数:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}.$$

于是图片方程可写成

$$mn\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}\right) = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla \cdot \overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}.$$

除以 mn 后，左边就是加速度，右边是各种“比力”。

3. 连续介质力学的两本账

3.1 材料体积与动量定理

取随流体运动的材料体积 $V(t)$，边界为 ∂V，外法向为 $\mathbf{n}$。动量定理为

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho\mathbf{v}\,dV = \int_V (\rho\mathbf{g} + \mathbf{J} \times \mathbf{B})\,dV + \oint_{\partial V} \mathbf{t}(\mathbf{n})\,dS.$$

这里把重力与洛伦兹力显式写成体积力；边界牵引力 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 是表面力。

3.2 Cauchy 应力

牵引力不仅取决于位置，还取决于截面方向。Cauchy 应力张量 σ 定义为

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n}.$$

对牛顿流体，

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau,$$

其中 p 是热压力，τ 是粘性偏应力。

3.3 散度定理

对表面力积分使用散度定理：

$$\oint_{\partial V} \sigma \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_V \nabla \cdot \sigma \, dV.$$

代入 $\sigma = -p\mathbf{I} + \tau$：

$$\nabla \cdot \sigma = -\nabla p + \nabla \cdot \tau.$$

于是材料体积的动量方程化为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

每一项的单位都是 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。

3.4 为什么表面力可以写成体积分?

因为对流体元来说，边界力常常几乎两两抵消。均匀压力从四面八方同时挤压，合力为零；只有应力在空间上不均匀时，才留下一个正比于体积的净力。散度定理把“边界上的账”改写成“体积内的力密度”，但没有改变压力的物理来源。

关键区分：

- **体积力**：作用在每个质量元/电荷元上，总力 $\propto L^3$；如重力、$\mathbf{J} \times \mathbf{B}$。
- **表面力**：通过边界接触传递，总力 $\propto L^2$；如压力、粘性力。

3.5 尺度律

对几何相似、特征尺寸为 L 的流体元：

$$F_{\text{body}} \sim fL^3, \qquad F_{\text{surface}} \sim tL^2, \qquad \frac{F_{\text{surface}}}{F_{\text{body}}} \propto \frac{1}{L}.$$

尺寸缩小 10 倍，体积力总量变成 $1/1000$，表面力总量只变成 $1/100$；表面力相对放大 10 倍。这是微尺度流动中粘性、界面效应相对重要的原因之一。

3.6 均匀压力为什么没有净力?

均匀压力 p_0 给出

$$\oint_{\partial V} -p_0 \mathbf{n}\, dS = -\int_V \nabla p_0\, dV = 0.$$

它可以让流体元变形或压缩，但不会推动质心。只有压力梯度 $-\nabla p$ 才给出净力。

4. MHD 方程组

4.1 连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

4.2 动量方程

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

若保留异种粒子摩擦，可在右边加上 $\mathbf{R}$。

4.3 Ohm 定律与感应方程

电阻性 Ohm 定律:

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{J}, \qquad \eta = \frac{1}{\mu_0 \sigma}.$$

取旋度并利用 Faraday 定律，得到感应方程:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}.$$

在理想 MHD（$\eta \to 0$）中，磁通量被流体冻结:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

4.4 Maxwell 方程与约束

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

非相对论 MHD 中通常忽略位移电流，因此

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B}.$$

4.5 能量方程（示意）

忽略辐射、热传导与外部加热时，理想 MHD 的能量方程可写成

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{\gamma p}{\gamma - 1}\right)\mathbf{v} + \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0}\right] = 0.$$

各项分别对应动能、内能、磁能以及它们的通量。实际等离子体还需要热传导、辐射、粘性耗散、电阻耗散等项。

4.6 状态方程

$$p = p(\rho, T),$$

例如理想气体 $p = nkT$。在磁化、无碰撞等离子体中，压强可能是各向异性的：

$$\mathbf{P} = p_\perp \mathbf{I} + (p_\parallel - p_\perp)\mathbf{b}\mathbf{b}, \qquad \mathbf{b} = \frac{\mathbf{B}}{B},$$

此时压力项应写成 $-\nabla \cdot \mathbf{P}$，而不是简单的 $-\nabla p$。

5. 各项物理的进一步解释

5.1 热压力

热压力来自粒子随机运动穿过界面输运的动量。它是表面力，方向沿界面法向；大小各向同性时写成 $p\mathbf{I}$。

- 均匀压力：合力为零，但可以压缩/变形；
- 压力梯度：产生从高压指向低压的净力；
- 理想气体：$p = nkT$；
- 各向异性等离子体：$-\nabla \cdot \mathbf{P}$。

5.2 粘滞力

粘性是动量的扩散。速度不同的相邻流层通过剪切应力互相拖拽。牛顿流体的偏应力为

$$\tau = \mu \left[\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^{\mathsf{T}} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I} \right] + \zeta (\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}.$$

不可压时 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$，于是

$$\nabla \cdot \tau = \mu \nabla^2 \mathbf{v}.$$

粘性力只在应力不均匀时留下净力；均匀剪切对应两面上的力相互抵消。无滑移壁面附近形成边界层。

5.3 洛伦兹力

$$\mathbf{f}_L = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

准中性 MHD 中，$\rho_e \mathbf{E}$ 通常远小于 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$，因此主要保留

$$\mathbf{f}_L \approx \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

它不是边界接触力，而是作用在体积内每个电流元上的体积力。

5.4 重力

$$\mathbf{f}_g = \rho \mathbf{g}.$$

重力作用于每个质量元，是体积力。它常与压力梯度、洛伦兹力一起形成静力平衡：

$$0 = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

5.5 异种粒子摩擦 $\mathbf{R}$

$\mathbf{R}$ 是不同种类粒子碰撞造成的动量交换率。它作用于体积内的粒子，因此是体积力。对同类粒子，碰撞前后总动量守恒，净摩擦为零。对电子—离子等离子体，摩擦与电阻耗散相关；对部分电离等离子体，离子—中性粒子摩擦会表现为明显的阻尼。

6. 磁压、磁张力与平衡

6.1 分解

$$\mathbf{J}\times\mathbf{B}=-\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

- 磁压：$p_m=B^2/(2\mu_0)$；
- 磁张力：沿磁力线方向，张力为 B^2/μ_0；
- 两项的平行分量相消，净力垂直于 $\mathbf{B}$。

6.2 等离子体 beta

$$\beta=\frac{p}{p_m}=\frac{2\mu_0 p}{B^2}.$$

- $\beta\ll 1$：磁压主导，磁场约束强；
- $\beta\sim 1$：热压与磁压相当；
- $\beta\gg 1$：热压主导，磁场容易被流体拖动。

6.3 Z-pinch

轴向电流 J_z 产生角向磁场 B_ϕ。洛伦兹力

$$\mathbf{J}\times\mathbf{B}=J_z\hat{\mathbf{z}}\times B_\phi\hat{\phi}=-J_zB_\phi\hat{\mathbf{r}}$$

指向中心，形成箍缩。热压力向外抵抗，平衡时满足径向压力平衡。

6.4 θ-pinch

角向电流与轴向磁场作用，产生径向力。它与 Z-pinch 一起构成磁约束装置的基本几何；环向场与极向场的组合则通向托卡马克。

6.5 无力场

若 $\mathbf{J}\parallel\mathbf{B}$，则

$$\mathbf{J}\times\mathbf{B}=0.$$

这种磁场称为无力场。此时磁场力为零，压力梯度也必须为零（或由其他力平衡）；无力场常见于太阳日冕和部分实验室等离子体。

7. 尺度与无量纲数

定义特征速度 U、特征长度 L、密度 ρ、动力粘度 μ、电导率 σ、磁场 B、压力差 Δp。常用无量纲数：

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}, \qquad Rm = \mu_0 \sigma U L, \qquad Ha = BL\sqrt{\frac{\sigma}{\mu}},$$

$$N = \frac{\sigma B^2 L}{\rho U} = \frac{Ha^2}{Re}, \qquad \beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2}, \qquad v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}.$$

物理意义：

- Re：惯性/粘性；
- Rm：感应/磁扩散；
- Ha：磁力/粘性（Hartmann 数）；
- N：磁力/惯性（相互作用参数）；
- β：热压/磁压；
- v_A：阿尔芬速度。

力密度尺度：

$$f_i \sim \frac{\rho U^2}{L}, \qquad f_p \sim \frac{\Delta p}{L}, \qquad f_v \sim \frac{\mu U}{L^2}, \qquad f_B \sim \frac{B^2}{\mu_0 L}, \qquad f_g \sim \rho g.$$

注意：$f_B = B^2/(\mu_0 L)$ 是磁压梯度尺度；讨论导电流体在磁场中运动时，感应制动尺度是 $\sigma U B^2$，对应 N。两者不是同一个量，不能混用。

8. 二维不可压 MHD 沙盒的模型

网页沙盒求解二维不可压单流体 MHD：

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u} = -\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{u} + \alpha\mathbf{J}\times\mathbf{B}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0,$$

$$\partial_t A + \mathbf{u}\cdot\nabla A = \eta\nabla^2 A, \qquad \mathbf{B} = \nabla\times(A\hat{\mathbf{z}}), \qquad J_z = -\nabla^2 A.$$

采用磁通量函数 A 的原因是它自动满足

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0.$$

数值上使用投影法维持 $\nabla\cdot\mathbf{u}\approx 0$，用半拉格朗日格式推进速度与 A，并加入粘性、电阻和洛伦兹耦合。网页中的压力是机械压力（不可压约束的拉格朗日乘子），不是独立的热力学演化；因此沙盒适合建立直觉，不适合定量预测。

9. 常见误区

1. **“压力是体积力，因为 $-\nabla p$ 出现在体积分里。”**
   压力是表面力；$-\nabla p$ 是边界牵引力经散度定理后的力密度。

2. **“$\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ 可以写成 $\nabla\cdot\mathbf{T}_M$，所以它是表面力。”**
   数学上任何体积力都可以写成某个张量的散度。分类看物理传递：洛伦兹力作用于体积内每个电流元，不需要边界接触。

3. **“粘性只在壁面附近存在。”**
   只要存在速度梯度，流体内部就有粘性应力。壁面只是最常见的强剪切区。

4. **“均匀压力会让流体元整体加速。”**
   均匀压力从各面同时挤压，合力为零；只有压力梯度给出净力。

5. **“磁压和磁张力是两种独立的力。”**
   它们只是 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ 的分解；两项的平行分量相消，净力垂直于 $\mathbf{B}$。

6. **“物体缩小，所有力都等比缩小。”**
   体积力 $\propto L^3$，表面力 $\propto L^2$；缩小 10 倍，表面力/体积力放大 10 倍。

7. **“图片中的 $\mathbf{R}$ 就是电阻。”**
   $\mathbf{R}$ 是异种粒子碰撞的摩擦阻力；电阻性 Ohm 定律中的 $\eta\mathbf{J}$ 只是其中一种具体建模，二者不能简单画等号。

10. 符号表

符号	含义
ρ	质量密度
n	数密度
m	单粒子质量
$\mathbf{u},\mathbf{v}$	流体速度
$\mathbf{F}$	单粒子受力
$\mathbf{f}$	力密度
p	各向同性压强
$\mathbf{P}$	压强张量
$\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/非对角压强张量
τ	粘性偏应力
σ	Cauchy 应力张量
$\mathbf{R}$	异种粒子碰撞摩擦
$\mathbf{E},\mathbf{B}$	电场、磁场
$\mathbf{J}$	电流密度
ρ_e	体电荷密度
$\mathbf{T}$	$\mathrm{Maxwell}$ 应力张量
$\mathbf{g}$	场动量密度
$\mathbf{S}$	坡印廷矢量
μ_0,ε_0	真空磁导率、介电常数
η	磁扩散系数
σ	电导率
ν	运动粘度

符号	含义
μ	动力粘度
β	等离子体 beta
v_A	阿尔芬速度

11. 参考文献

1. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics*, 2nd ed.
2. P. A. Davidson, *Introduction to Magnetohydrodynamics*.
3. J. P. Freidberg, *Ideal MHD*.
4. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed.
5. S. I. Braginskii, "Transport Processes in a Plasma," *Reviews of Plasma Physics*, Vol. 1.
6. D. D. Ryutov, "The role of magnetic tension and pressure in plasma confinement," relevant review articles.