体积力、表面力与磁流体力学

从场的动量守恒、Maxwell 应力到流体元运动方程

MHD Fluid Lab

2026-10-19

目录

0. 阅读约定 **2**

0.1 一条主线：表面力还是体积力? . . . 3

1. 场的动量守恒与 Maxwell 应力 **3**

1.1 洛伦兹力密度 . . . 3

1.2 场携带动量 . . . 3

1.3 Maxwell 应力张量 . . . 4

1.4 场动量与表面力/体积力的类比 . . . 4

1.5 非相对论 MHD 极限 . . . 5

1.6 磁压与磁张力的直观图像 . . . 5

2. 从场到流体元：图片方程的符号与含义 **5**

2.1 图片中的方程 . . . 5

2.2 符号逐一解释 . . . 5

2.3 与常见 MHD 方程的对应 . . . 6

2.4 为什么 $\mathbf{R}$ 是体积力? . . . 7

2.5 把图片方程写成随体导数 . . . 7

3. 连续介质力学的两本账 **7**

3.1 材料体积与动量定理 . . . 7

3.2 Cauchy 应力 . . . 7

3.3 散度定理 . . . 8

3.4 为什么表面力可以写成体积分? . . . 8

3.5 尺度律 . . . 8

3.6 均匀压力为什么没有净力? . . . 9

4. MHD 方程组 **9**

4.1 连续性方程 . . . 9

4.2 动量方程 . . . 9

4.3 Ohm 定律与感应方程 . . . 9
4.4 Maxwell 方程与约束 . . . 9
4.5 能量方程（示意） . . . 10
4.6 状态方程 . . . 10

5. 各项物理的进一步解释 **10**
5.1 热压力 . . . 10
5.2 粘滞力 . . . 10
5.3 洛伦兹力 . . . 11
5.4 重力 . . . 11
5.5 异种粒子摩擦 $\mathbf{R}$ . . . 11

6. 磁压、磁张力与平衡 **11**
6.1 分解 . . . 11
6.2 等离子体 beta . . . 12
6.3 Z-pinch . . . 12
6.4 θ-pinch . . . 12
6.5 无力场 . . . 12

7. 尺度与无量纲数 **12**

8. 二维可压缩 MHD 沙盒：磁声波与磁岛 **13**
8.1 方程 . . . 13
8.2 磁声波 . . . 13
8.3 磁岛 . . . 14
8.4 数值方法 . . . 15
8.5 代码实现 . . . 15
8.6 读图 . . . 15

9. 常见误区 **16**

10. 符号表 **16**

11. 参考文献 **17**

0. 阅读约定

本文使用 SI 单位制，讨论非相对论、准中性的单流体/多流体等离子体。矢量用粗体表示，张量用双箭头或粗体大写字母表示；$\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 都表示流体速度，引用图片公式时保留 $\mathbf{u}$ 与 $n, m, \mathbf{F}, p, \overleftrightarrow{\Pi}, \mathbf{R}$ 的原符号。

本文的核心线索是：

1. 电磁场本身携带动量，电磁力可以写成 **Maxwell 应力张量的散度**；
2. 对流体元使用 Cauchy 应力与散度定理，可以把边界上的表面力写成体积内的力密度；

3. 图片中的 $mn\,d\mathbf{u}/dt = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}$ 与常见的 MHD 动量方程是同一本账，只是按“每粒子/每体积”记法不同；
4. 在非相对论 MHD 极限下，场的动量与位移电流可以忽略，电磁力主要剩下 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$，并可进一步分解为磁压与磁张力。

0.1 一条主线：表面力还是体积力?

本文用两条动量方程反复练习同一个判断：

- **表面力**：通过边界接触传递，总力是牵引力对面积的积分，几何相似时 $F_{\text{surface}} \propto L^2$。压力与粘性是典型例子。
- **体积力**：作用在体积内每个质量元/电荷元上，总力是力密度对体积的积分，几何相似时 $F_{\text{body}} \propto L^3$。重力与洛伦兹力是典型例子。

控制体账本	电磁场动量方程	MHD 动量方程
表面通量	$\oint_{\partial V} \mathbf{T}\cdot\mathbf{n}\,dS$ (Maxwell 应力)	$\oint_{\partial V} \sigma\cdot\mathbf{n}\,dS$ (压力 + 粘性)
体积源	$\int_V \mathbf{f}\,dV$，$\mathbf{f} = \rho_e\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B}$	$\int_V (\mathbf{J}\times\mathbf{B} + \rho\mathbf{g})\,dV$
体积惯性/动量	$\frac{d}{dt}\int_V \mathbf{g}\,dV$，$\mathbf{g} = \varepsilon_0\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ (不是力)	$\frac{d}{dt}\int_V \rho\mathbf{v}\,dV$ (不是力)
判断	$\mathbf{T}$ 是表面场应力，$\mathbf{f}$ 是体积力	p,τ 是表面力，$\mathbf{J}\times\mathbf{B}, \rho\mathbf{g}$ 是体积力

关键：散度定理可以把表面力改写成体积分，但不会改变它的物理身份。判断看两件事——是否需要边界接触，以及总力随 L^3 还是 L^2 标度。

1. 场的动量守恒与 Maxwell 应力

1.1 洛伦兹力密度

单位体积内，电荷与电流受到的电磁力为

$$\mathbf{f} = \rho_e\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B},$$

其中 ρ_e 是体电荷密度，$\mathbf{J}$ 是电流密度。若把电荷看成离散粒子，单个粒子受力为

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B}).$$

这正是图片中 $n\mathbf{F}$ 的来源：n 是数密度，$n\mathbf{F}$ 是单位体积的电磁力。

1.2 场携带动量

电磁场不是被动的数学背景。场的动量密度为

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{S}, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{S}$ 是坡印廷矢量。场动量可以与粒子机械动量相互转化；在电磁波、充电电容器、磁体与电荷的组合中，场动量都真实地参与总动量守恒。

1.3 Maxwell 应力张量

定义 Maxwell 应力张量

$$T_{ij} = \varepsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2}\delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2}\delta_{ij} B^2 \right).$$

它是一个对称张量。将其写成并矢形式：

$$\mathbf{T} = \varepsilon_0 \left(\mathbf{EE} - \frac{1}{2}E^2 \mathbf{I} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{BB} - \frac{1}{2}B^2 \mathbf{I} \right).$$

对任意控制体 V，场的动量账本为

$$\int_V \mathbf{f}\, dV + \frac{d}{dt}\int_V \mathbf{g}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

等价地，局域形式为

$$\mathbf{f} + \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

读法： 左边是“粒子受力 + 场动量变化”，右边是应力穿过边界的通量。若场是静态的，$\partial \mathbf{g}/\partial t = 0$，于是

$$\mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

这说明：静态电磁力可以完全用边界上的 Maxwell 应力通量来解释。体积内的力与边界上的应力，是同一本账的两种记法。

1.4 场动量与表面力/体积力的类比

Maxwell 应力 $\mathbf{T}$ 是**表面通量**，单位是 $\mathrm{N\ m^{-2}}$；$\mathbf{f}$ 是**体积力密度**，单位是 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。二者通过散度定理联系：

$$\int_V \mathbf{f}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \mathbf{n}\, dS \quad \text{(静态场)}.$$

这与流体中的压力/粘性完全平行：边界上的牵引力 $\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n}$ 是表面力，取散度后得到体积内的力密度 $\nabla \cdot \sigma$。**“写成体积分”不等于“物理上变成体积力”**，这是本文反复强调的区分。

1.5 非相对论 MHD 极限

在非相对论 MHD 中，电场能、位移电流和场动量项相对于磁压都是小量。只保留磁场部分：

$$\mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\mathbf{BB} - \frac{1}{2}B^2\mathbf{I}\right).$$

由 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$:

$$\nabla \cdot \mathbf{T}_M = \frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0} - \nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = \mathbf{J}\times\mathbf{B}.$$

这就是 MHD 中的洛伦兹体积力。它还可以拆成:

$$\mathbf{J}\times\mathbf{B} = -\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

第一项是**磁压梯度**，第二项是**磁张力**。两者各自都有沿磁场方向的分量，但平行分量恰好抵消，因此净洛伦兹力垂直于 $\mathbf{B}$。

1.6 磁压与磁张力的直观图像

- **磁压**：把磁力线想成沿磁场方向排列的弹性带。磁场强的地方“带子”更密，会向磁场弱的方向施加侧向压力，$p_m = B^2/(2\mu_0)$。
- **磁张力**：沿磁力线方向存在张力 B^2/μ_0。磁力线弯曲时，张力指向曲率中心，试图把弯曲拉直。
- 对曲率半径为 R 的弯曲磁力线，横向张力尺度约为 $B^2/(\mu_0 R)$。

这些是帮助记忆的类比，不是新的物理力；它们只是同一个 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ 的不同记账方式。

2. 从场到流体元：图片方程的符号与含义

2.1 图片中的方程

图片给出的流体元运动方程为

$$mn\frac{d\mathbf{u}}{dt} = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}.$$

左侧 $mn\,d\mathbf{u}/dt$ 是单位体积的动量变化率：$mn = \rho$ 是质量密度，$d\mathbf{u}/dt$ 是随体加速度。右侧每一项都是单位体积的力，单位 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。

2.2 符号逐一解释

符号	含义	说明
n	数密度	单位体积的粒子数，$\mathrm{m^{-3}}$
m	单粒子质量	$mn = \rho$ 是质量密度
$\mathbf{u}$	流体元速度	$d\mathbf{u}/dt$ 是随体加速度

符号	含义	说明
$\mathbf{F}$	单个粒子受力	电磁场中 $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})$
p	各向同性压强	压强张量的对角部分，给出法向表面力
$\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/非对角压强张量	粘性、剪切、各向异性压力；给出偏斜的表面力
$\mathbf{R}$	异种粒子碰撞摩擦	α 粒子与不同 β 粒子碰撞失去的动量；同类粒子碰撞因动量守恒相互抵消

图片特别强调：

- $n\mathbf{F}$ 是**电磁场力**，其中 $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})$，属于体积力；
- $-\nabla p$ 是**热压力**，p 是压强张量的对角项，属于表面力；
- $-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$ 是**粘滞力**，$\overleftrightarrow{\Pi}$ 是压强张量的非对角项，属于表面力；
- $\mathbf{R}$ 是异种粒子弹性碰撞造成的摩擦阻力，是体积力；同类粒子碰撞由于动量守恒，对 $\mathbf{R}$ 没有贡献。

若把完整压强张量写成

$$\mathbf{P}=p\mathbf{I}+\overleftrightarrow{\Pi},$$

则压力与偏应力合在一起给出

$$-\nabla\cdot\mathbf{P}=-\nabla p-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}.$$

这也是图片中 $-\nabla p-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$ 的来源。

2.3 与常见 MHD 方程的对应

对单组分流体，$\mathbf{R}=0$，$mn=\rho$，$\mathbf{u}=\mathbf{v}$。对多组分等离子体，把各物种的方程相加，可以得到单流体方程。对应关系如下：

图片写法	物理含义	常见 MHD 写法
mn	质量密度	ρ
$\mathbf{u}$	流体速度	$\mathbf{v}$
$n\mathbf{F}$	电磁力密度	$\rho_e\mathbf{E}+\mathbf{J}\times\mathbf{B}$；准中性 MHD 中主要为 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$
$-\nabla p$	各向同性压力	$-\nabla p$
$-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/粘性力	$\nabla\cdot\tau$
$\mathbf{R}$	异种粒子摩擦	常略去；或作为阻力、电阻、离子—中性粒子摩擦保留
（可加）$\rho\mathbf{g}$	重力	$\rho\mathbf{g}$

使用映射时要注意符号约定。若采用

$$\sigma=-p\mathbf{I}+\tau,\qquad \mathbf{t}(\mathbf{n})=\sigma\cdot\mathbf{n},$$

则粘性力密度为 $+\nabla\cdot\tau$。图片把偏应力写成 $-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$，因此若两种写法的偏应力相同，必须有

$$\overleftrightarrow{\Pi} = -\tau.$$

这只是符号约定，不是物理差异。

2.4 为什么 $\mathbf{R}$ 是体积力?

$\mathbf{R}$ 来自粒子碰撞造成的动量交换。它作用在每个粒子上，大小与局部密度、碰撞频率和相对速度有关，因此是单位体积的力密度。它与边界接触无关，不需要通过流体元的表面传递。同类粒子之间的碰撞满足动量守恒，不会产生净摩擦；只有不同种类粒子之间的碰撞才会留下 $\mathbf{R}$。

在单流体 MHD 中，电子—离子摩擦与电阻耗散有关，离子—中性粒子摩擦则常见于部分电离等离子体。具体形式取决于碰撞模型，不能把 $\mathbf{R}$ 简单等同于 $\eta\mathbf{J}$；后者只是电阻性 Ohm 定律中的一项。

2.5 把图片方程写成随体导数

如果速度场是宏观连续场，$d\mathbf{u}/dt$ 应理解为随体导数:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}.$$

于是图片方程可写成

$$mn\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}\right) = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}.$$

除以 mn 后，左边就是加速度，右边是各种“比力”。

3. 连续介质力学的两本账

3.1 材料体积与动量定理

取随流体运动的材料体积 $V(t)$，边界为 ∂V，外法向为 $\mathbf{n}$。动量定理为

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho\mathbf{v}\,dV = \int_V (\rho\mathbf{g} + \mathbf{J}\times\mathbf{B})\,dV + \oint_{\partial V}\mathbf{t}(\mathbf{n})\,dS.$$

这里把重力与洛伦兹力显式写成体积力；边界牵引力 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 是表面力。

3.2 Cauchy 应力

牵引力不仅取决于位置，还取决于截面方向。Cauchy 应力张量 σ 定义为

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma\cdot\mathbf{n}.$$

对牛顿流体，

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau,$$

其中 p 是热压力，τ 是粘性偏应力。

3.3 散度定理

对表面力积分使用散度定理：

$$\oint_{\partial V} \sigma \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_V \nabla \cdot \sigma \, dV.$$

代入 $\sigma = -p\mathbf{I} + \tau$：

$$\nabla \cdot \sigma = -\nabla p + \nabla \cdot \tau.$$

于是材料体积的动量方程化为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

每一项的单位都是 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。

3.4 为什么表面力可以写成体积分？

因为对流体元来说，边界力常常几乎两两抵消。均匀压力从四面八方同时挤压，合力为零；只有应力在空间上不均匀时，才留下一个正比于体积的净力。散度定理把“边界上的账”改写成“体积内的力密度”，但没有改变压力的物理来源。

关键区分：

- **体积力**：作用在每个质量元/电荷元上，总力 $\propto L^3$；如重力、$\mathbf{J} \times \mathbf{B}$。
- **表面力**：通过边界接触传递，总力 $\propto L^2$；如压力、粘性力。

3.5 尺度律

对几何相似、特征尺寸为 L 的流体元：

$$F_{\mathrm{body}} \sim fL^3, \qquad F_{\mathrm{surface}} \sim tL^2, \qquad \frac{F_{\mathrm{surface}}}{F_{\mathrm{body}}} \propto \frac{1}{L}.$$

尺寸缩小 10 倍，体积力总量变成 $1/1000$，表面力总量只变成 $1/100$；表面力相对放大 10 倍。这是微尺度流动中粘性、界面效应相对重要的原因之一。

3.6 均匀压力为什么没有净力?

均匀压力 p_0 给出

$$\oint_{\partial V} -p_0 \mathbf{n}\, dS = -\int_V \nabla p_0\, dV = 0.$$

它可以让流体元变形或压缩，但不会推动质心。只有压力梯度 $-\nabla p$ 才给出净力。

4. MHD 方程组

4.1 连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

4.2 动量方程

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

若保留异种粒子摩擦，可在右边加上 $\mathbf{R}$。

4.3 Ohm 定律与感应方程

电阻性 Ohm 定律:

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{J}, \qquad \eta = \frac{1}{\mu_0 \sigma}.$$

取旋度并利用 Faraday 定律，得到感应方程:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}.$$

在理想 MHD（$\eta \to 0$）中，磁通量被流体冻结:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

4.4 Maxwell 方程与约束

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

非相对论 MHD 中通常忽略位移电流，因此

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B}.$$

4.5 能量方程（示意）

忽略辐射、热传导与外部加热时，理想 MHD 的能量方程可写成

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{\gamma p}{\gamma - 1}\right)\mathbf{v} + \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0}\right] = 0.$$

各项分别对应动能、内能、磁能以及它们的通量。实际等离子体还需要热传导、辐射、粘性耗散、电阻耗散等项。

4.6 状态方程

$$p = p(\rho, T),$$

例如理想气体 $p = nkT$。在磁化、无碰撞等离子体中，压强可能是各向异性的：

$$\mathbf{P} = p_\perp \mathbf{I} + (p_\parallel - p_\perp)\mathbf{b}\mathbf{b}, \qquad \mathbf{b} = \frac{\mathbf{B}}{B},$$

此时压力项应写成 $-\nabla \cdot \mathbf{P}$，而不是简单的 $-\nabla p$。

5. 各项物理的进一步解释

5.1 热压力

热压力来自粒子随机运动穿过界面输运的动量。它是表面力，方向沿界面法向；大小各向同性时写成 $p\mathbf{I}$。

- 均匀压力：合力为零，但可以压缩/变形；
- 压力梯度：产生从高压指向低压的净力；
- 理想气体：$p = nkT$；
- 各向异性等离子体：$-\nabla \cdot \mathbf{P}$。

5.2 粘滞力

粘性是动量的扩散。速度不同的相邻流层通过剪切应力互相拖拽。牛顿流体的偏应力为

$$\tau = \mu\left[\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^{\mathsf{T}} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}\right] + \zeta(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}.$$

不可压时 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$，于是

$$\nabla \cdot \tau = \mu \nabla^2 \mathbf{v}.$$

粘性力只在应力不均匀时留下净力；均匀剪切对应两面上的力相互抵消。无滑移壁面附近形成边界层。

5.3 洛伦兹力

$$\mathbf{f}_L = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

准中性 MHD 中，$\rho_e \mathbf{E}$ 通常远小于 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$，因此主要保留

$$\mathbf{f}_L \approx \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

它不是边界接触力，而是作用在体积内每个电流元上的体积力。

5.4 重力

$$\mathbf{f}_g = \rho \mathbf{g}.$$

重力作用于每个质量元，是体积力。它常与压力梯度、洛伦兹力一起形成静力平衡：

$$0 = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

5.5 异种粒子摩擦 $\mathbf{R}$

$\mathbf{R}$ 是不同种类粒子碰撞造成的动量交换率。它作用于体积内的粒子，因此是体积力。对同类粒子，碰撞前后总动量守恒，净摩擦为零。对电子—离子等离子体，摩擦与电阻耗散相关；对部分电离等离子体，离子—中性粒子摩擦会表现为明显的阻尼。

6. 磁压、磁张力与平衡

6.1 分解

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = -\nabla \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

- 磁压：$p_m = B^2/(2\mu_0)$；
- 磁张力：沿磁力线方向，张力为 B^2/μ_0；
- 两项的平行分量相消，净力垂直于 $\mathbf{B}$。

6.2 等离子体 beta

$$\beta = \frac{p}{p_m} = \frac{2\mu_0 p}{B^2}.$$

- $\beta \ll 1$：磁压主导，磁场约束强；
- $\beta \sim 1$：热压与磁压相当；
- $\beta \gg 1$：热压主导，磁场容易被流体拖动。

6.3 Z-pinch

轴向电流 J_z 产生角向磁场 B_ϕ。洛伦兹力

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = J_z \hat{\mathbf{z}} \times B_\phi \hat{\phi} = -J_z B_\phi \hat{\mathbf{r}}$$

指向中心，形成箍缩。热压力向外抵抗，平衡时满足径向压力平衡。

6.4 θ-pinch

角向电流与轴向磁场作用，产生径向力。它与 Z-pinch 一起构成磁约束装置的基本几何；环向场与极向场的组合则通向托卡马克。

6.5 无力场

若 $\mathbf{J} \parallel \mathbf{B}$，则

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = 0.$$

这种磁场称为无力场。此时磁场力为零，压力梯度也必须为零（或由其他力平衡）；无力场常见于太阳日冕和部分实验室等离子体。

7. 尺度与无量纲数

定义特征速度 U、特征长度 L、密度 ρ、动力粘度 μ、电导率 σ、磁场 B、压力差 Δp。常用无量纲数：

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}, \qquad Rm = \mu_0 \sigma U L, \qquad Ha = BL\sqrt{\frac{\sigma}{\mu}},$$

$$N = \frac{\sigma B^2 L}{\rho U} = \frac{Ha^2}{Re}, \qquad \beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2}, \qquad v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}.$$

物理意义：

- Re：惯性/粘性；

- Rm：感应/磁扩散；
- Ha：磁力/粘性（Hartmann 数）；
- N：磁力/惯性（相互作用参数）；
- β：热压/磁压；
- v_A：阿尔芬速度。

力密度尺度：

$$f_i \sim \frac{\rho U^2}{L}, \qquad f_p \sim \frac{\Delta p}{L}, \qquad f_v \sim \frac{\mu U}{L^2}, \qquad f_B \sim \frac{B^2}{\mu_0 L}, \qquad f_g \sim \rho g.$$

注意：$f_B = B^2/(\mu_0 L)$ 是磁压梯度尺度；讨论导电流体在磁场中运动时，感应制动尺度是 $\sigma U B^2$，对应 N。两者不是同一个量，不能混用。

8. 二维可压缩 MHD 沙盒：磁声波与磁岛

这一章只保留两个 2D 例子，它们共用同一套可压缩 MHD 方程：

- **磁声波**：均匀背景场中的压力脉冲，磁场被流场弯曲；
- **磁岛**：由磁通量函数形成的闭合磁面、O 点与 X 点。

	磁声波	磁岛
初值	$B_0\hat{x}$ + 中心压力脉冲	$B_0 = 0$，$A = A_0 \cos x + \varepsilon \cos y$
磁场线	总场 $\mathbf{B}$ 的流线	A 的等值线（闭合岛）
主要物理	压力梯度 + 洛伦兹力驱动快磁声波	闭合磁面、X 点、总压平衡
力探针	波前的 $-\nabla p$ 与 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$	岛内侧、X 点附近的力平衡

8.1 方程

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \qquad \rho \left(\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}\right) = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \nu \nabla^2 \mathbf{u},$$

$$\partial_t p + \mathbf{u} \cdot \nabla p = -\gamma p \, \nabla \cdot \mathbf{u}, \qquad \mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{x}} + \nabla \times (A \hat{\mathbf{z}}),$$

$$\partial_t A + \mathbf{u} \cdot \nabla A = -B_0 u_y + \eta \nabla^2 A, \qquad J_z = -\nabla^2 A.$$

压力独立演化，不再由投影法充当拉格朗日乘子；A 保证 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。磁声波取 $B_0 > 0$，磁岛取 $B_0 = 0$。

8.2 磁声波

8.2.1 初值

取均匀背景场 $B_0\hat{x}$，在中心加一个压力/密度脉冲，速度为零：

$$p = 1 + 0.60e^{-r^2/(2\sigma_p^2)}, \qquad \rho = 1 + 0.08e^{-r^2/(2\sigma_\rho^2)}, \qquad A = 0,$$

其中 $\sigma_p = 0.10$，$\sigma_\rho = 0.12$。压力梯度向外推，磁场被流场弯曲；扰动以快磁声速度传播。

8.2.2 力探针

在探针点计算

$$\mathbf{f}_p = -\nabla p, \qquad \mathbf{f}_L = \mathbf{J} \times \mathbf{B}, \qquad \rho\mathbf{a} = \mathbf{f}_p + \mathbf{f}_L.$$

画面上的箭头分别是压力力、洛伦兹力和合力；侧栏显示 $|\rho a|$、$|-\nabla p|$、$|\mathbf{J} \times \mathbf{B}|$。

线性极限下，垂直传播的快磁声速度满足

$$c_f^2 = c_s^2 + v_A^2.$$

这里是非线性脉冲，所以波前会陡化。

8.3 磁岛

8.3.1 磁通量函数

取 $B_0 = 0$，用二维磁通量函数造一个岛：

$$A = A_0 \cos(2\pi x) + \varepsilon \cos(2\pi y), \qquad A_0 = 0.10,\ \varepsilon = 0.10.$$

则 $\mathbf{B} = \nabla \times (A\hat{z})$，磁力线是 A 的等值线。A 的局部极大/极小对应 O 点，鞍点对应 X 点；闭合等值线就是磁岛。

8.3.2 压力平衡

初始压力取近似总压平衡：

$$p = 1.15 - \frac{1}{2}\left(B^2 - \langle B^2 \rangle\right),$$

其中 $\langle B^2 \rangle$ 是全域平均。这样 $p + \frac{1}{2}B^2$ 近似为常数，磁岛不会立刻被压力梯度摧毁；但仍会因数值扩散和半拉格朗日误差缓慢演化。

8.3.3 边界

这是磁岛**平衡**演示，不是撕裂模增长计算；没有电阻 tearing 不稳定性、没有动理学效应，也没有外部驱动。

8.4 数值方法

- 128^2 网格、周期边界、$\Delta t = 0.005$；
- 速度、密度、压力用半拉格朗日平流；
- 源项（连续性、压力、动量、A 感应）用中心差分；
- 压力扩散系数 5×10^{-6}；粘性 ν、电阻 η 由滑块控制；
- A 每步做一次轻度低通，以抑制网格噪声；
- 磁声波的磁场线用总场 $\mathbf{B}$ 的 $\mathrm{RK2}$ 积分曲线绘制；磁岛用 A 的等值线。

半拉格朗日平流有数值扩散，不是激波捕捉求解器。这个沙盒用于让动量方程和磁拓扑可见，不用于定量预测。

8.5 代码实现

步骤	代码位置	作用
初值分发	`reset(presetName)`	`magnetosonic` / `island`
B, J	`derive()`	$B_x = B_0 + \partial_y A$, $B_y = -\partial_x A$, $J_z = -\nabla^2 A$
速度/密度/压力	`step()`	半拉格朗日平流 + 连续性/压力源项
动量源	`step()`	$-\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$ + 粘性
A 演化	`step()`	$-B_0 u_y + \eta \nabla^2 A$ + 低通
力探针	`probeValues()` / `drawProbe()`	压力力、洛伦兹力、合力
磁场线	`drawFieldLines()`	有 B_0 用流线，无 B_0 用 A 等值线

一步的伪代码：

```
u = advect(u); v = advect(v); rho = advect(rho); p = advect(p)
derive()                      // B = B0*xhat + curl(A), J = -lap(A)
divu = d(u)/dx + d(v)/dy
rho += -dt*rho*divu
p   += -dt*gamma*p*divu + dt*kappa*lap(p)
u   += dt*(-dp/dx + J*By + nu*lap(u))/rho
v   += dt*(-dp/dy - J*Bx + nu*lap(v))/rho
A   = advect(A) + dt*(-B0*v + eta*lap(A))
A   = lowpass(A)
```

切换预设时，`guideB0` 和初值一起切换：磁声波设 $B_0 = 0.9$，磁岛设 $B_0 = 0$。力探针与显示模式不变，因此两个例子可以直接对比。

8.6 读图

磁声波：看压力壳层向外传播，磁场线被弯曲；点击波前放置探针，比较压力力与洛伦兹力。

磁岛：看 A 的闭合等值线与 X 点；切换背景到电流密度 J，X 点附近是电流片；探针显示岛内侧的力平衡。

一句话：**磁声波让“压力 + 洛伦兹力”在传播中可见，磁岛让“闭合磁面 + 总压平衡”在拓扑中可见。**

9. 常见误区

1. **“压力是体积力，因为 $-\nabla p$ 出现在体积分里。”**
   压力是表面力；$-\nabla p$ 是边界牵引力经散度定理后的力密度。

2. **“$\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ 可以写成 $\nabla\cdot\mathbf{T}_M$，所以它是表面力。”**
   数学上任何体积力都可以写成某个张量的散度。分类看物理传递：洛伦兹力作用于体积内每个电流元，不需要边界接触。

3. **“粘性只在壁面附近存在。”**
   只要存在速度梯度，流体内部就有粘性应力。壁面只是最常见的强剪切区。

4. **“均匀压力会让流体元整体加速。”**
   均匀压力从各面同时挤压，合力为零；只有压力梯度给出净力。

5. **“磁压和磁张力是两种独立的力。”**
   它们只是 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ 的分解；两项的平行分量相消，净力垂直于 $\mathbf{B}$。

6. **“物体缩小，所有力都等比缩小。”**
   体积力 $\propto L^3$，表面力 $\propto L^2$；缩小 10 倍，表面力/体积力放大 10 倍。

7. **“图片中的 $\mathbf{R}$ 就是电阻。”**
   $\mathbf{R}$ 是异种粒子碰撞的摩擦阻力；电阻性 Ohm 定律中的 $\eta\mathbf{J}$ 只是其中一种具体建模，二者不能简单画等号。

10. 符号表

符号	含义
ρ	质量密度
n	数密度
m	单粒子质量
$\mathbf{u},\mathbf{v}$	流体速度
$\mathbf{F}$	单粒子受力
$\mathbf{f}$	力密度
p	各向同性压强
$\mathbf{P}$	压强张量
$\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/非对角压强张量
τ	粘性偏应力
σ	Cauchy 应力张量
$\mathbf{R}$	异种粒子碰撞摩擦
$\mathbf{E},\mathbf{B}$	电场、磁场
$\mathbf{J}$	电流密度
ρ_e	体电荷密度
$\mathbf{T}$	Maxwell 应力张量
$\mathbf{g}$	场动量密度
$\mathbf{S}$	坡印廷矢量
μ_0,ε_0	真空磁导率、介电常数
η	磁扩散系数
σ	电导率
ν	运动粘度

符号	含义
μ	动力粘度
β	等离子体 beta
v_A	阿尔芬速度

11. 参考文献

1. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics*, 2nd ed.
2. P. A. Davidson, *Introduction to Magnetohydrodynamics*.
3. J. P. Freidberg, *Ideal MHD*.
4. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed.
5. S. I. Braginskii, "Transport Processes in a Plasma," *Reviews of Plasma Physics*, Vol. 1.
6. D. D. Ryutov, "The role of magnetic tension and pressure in plasma confinement," relevant review articles.