# 北京航空航天大学 HPC 项目 用户手册

(试运行)

# 目录

1.	系统简单	介	3
	1.1.	硬件配置	3
	1.2.	软件配置	3
	1.3.	系统架构	4
2.	快速入	]]	5
	2.1.	账号获取	5
	2.2.	客户端连接	5
	2.3.	准备程序和文件	6
	2.4.	指定运行环境	7
	2.5.	编译程序	8
	2.6.	编写作业提交脚本	8
	2.7.	提交作业	9
	2.8.	使用图形交互	9
	2.8.1.	Linux	10
	2.8.2.	MacOS	10
	2.8.3.	Windows	10
3.	配置运	行环境	12
	3.1.	查看 module	12
	3.2.	卸载 module	13
	3.3.	在作业调度系统中使用 module	13
	3.4.	定制默认载入的 module	14
	3.5.	module 与 anaconda	14
4.	作业管	理	19
	4.1.	查看系统状态	19
	4.2.	查看作业状态	19

	4.3.	交互式作业提交	20
	4.4.	批处理作业提交	21
	4.4.1.	串行作业	21
	4.4.2.	并行作业	22
	4.4.3.	GPU 作业	22
	4.5.	分配式作业提交	23
	4.6.	结束作业	24
	4.7.	追踪作业	24
	4.8.	更新作业	27
	4.9.	使用作业数组	27
	4.10.	分区详解	29
5.	应用使用	用示例	30
	5.1.	Ansys	30
	5.2.	Fluent	31
	5.3.	CFX	32
	5.4.	Ansysedt	33
	5.5.	VASP	34
	5.6.	Lammps	35
6.	常见问题	<u>顷</u>	36

# 1. 系统简介

### 1.1. 硬件配置

本系统配置了 2 个登录节点, 2 个管理节点, 160 个 CPU 计算节点, 4 个 GPU 计算节点, 一套 1.8P 共享存储。所有节点通过 100Gb/s EDR Infiniband 互联组成计算和存储网络。系统共提供 700Tflops 理论计算峰值, 20GB/s 的 I/O 能力。系统详细配置如下:

- 1) 登录管理节点:采用华为2288H V5系列服务器,共4个登录管理节点。
- 2) GPU 计算节点:采用华为 G5500 系列服务器,共 4 个 GPU 计算节点,每个节点配置 36 个物理核,384GB 内存,8 个 NVIDIA V100 GPU 卡。
- 3) CPU 计算节点:采用华为 XH321 V5 系列服务器,共 160 个 CPU 计算节点,每个节点 配置 36 物理核,384GB 内存。
- 4) 并行存储系统:配置一套 DDN 并行存储系统,共配置 1.8PB 存储容量。
- 5) 管理网络:配置一套千兆管理网;
- 6) 带外管理网络:配置一套千兆带外管理网;
- 7) 计算网络: 配置一套 100Gb/s 高速 Infiniband 网。


### 1.2. 软件配置

系统软件配置环境如下:

- 1) 操作系统: 采用 CentOS 7.6 版本操作系统:
- 2) 作业调度软件:采用 Slurm 19.04 作业调度系统:
- 3) 并行文件系统: 采用 DDN 并行文件系统;
- 4) 编译环境: GNU、Intel 编译环境、CUDA:
- 5) 并行环境: MPICH、MVAPICH、OPENMPI、Intel MPI:
- 6) 应用软件: Gromacs、Lammps、R、 VASP(需要授权)、OpenFoam、Ansys(试用)、Fluent(试用)、CFX(试用)、Matlab、Moose等;
- 7) 其他工具软件: Anaconda、fftw、CAFFE、HDF5、QT、Tensorflow。

# 1.3. 系统架构

系统硬件架构图如下:



# 2. 快速入门

### 2.1. 账号获取

系统试运行阶段,请按照学校规定的流程获取账号。

系统将于 2020 年 7 月 1 日正式运行,届时将可以通过账号注册系统获取账号,具体操作另行通知。

### 2.2. 客户端连接


系统试运行阶段,测试用户可通过 IP 直接登录。

建议采用 XShell 或 Putty 等软件连接。


登录节点的 IP 地址为: 10.212.66.4 或 10.212.66.5 (系统登录节点 IP 地址)。

下面为 XShell 登录基本操作:


1) 打开 XShell 软件,新增连接,填入主机 IP 地址和端口号,选择 SSH 协议:



2) 输入用户名和密码:




3) 点击确定,登录系统:



# 2.3. 准备程序和文件

在登录成功后,就可以准备测试程序和文件了,您可以直接在服务器上编辑,也可以通过 Xftp 将程序和文件上传到服务器上。

系统为每个用户配置了持久化保存的目录,保存在/gs/home 下,您需要长久保存的文件可以



放置在这个目录中,这个目录是共享目录,所有节点都挂载。

### 2.4. 指定运行环境

程序源码准备完毕后,您需要为程序搭建其所需的运行环境。例如准备相应的库以及 编译成可执行程序等。不建议将本地编译好的程序直接上传,因为服务器的环境可能与本地不相同,这样容易导致程序运行出错。

如果程序依赖于系统的环境变量和库,则需要通过 Environment Module 进行模块的载入,详细可参考文档第 4 节"配置运行环境"。

这里,我们假设您准备的程序是一个简单的 C 程序,不依赖于更复杂的库,程序如下:

```
[test@ln01 ~]$ vim helloworld.c
#include <stdio.h>

int main(void)

{
   printf( "Hello, World!\n" );
```

```
return 0;
}
```

# 2.5. 编译程序

```
[test@ln01 ~]$ gcc -o helloword helloworld.c
[test@ln01 ~]$ ls
anaconda helloworld helloworld.c run-hpl.sh test.sh
```

### 2.6. 编写作业提交脚本

完成上述操作后,您就可以通过作业调度系统提交作业。本平台配置了 Slurm 作业调度系统,您可以参考文档第 5 节 "作业管理"了解作业调度系统的详细说明,本节只给出一个最基本的例子。

使用 Slurm 时需要编辑已给作业调度提交脚本,请参考如下示例:

```
#!/bin/bash
                    # 作业名是 test
#SBATCH -J test
                        # 提交到 normal 分区
#SBATCH -p normal
                    # 使用一个节点
#SBATCH -N 1
                     # 使用一个进程(cpu 核)
#SBATCH -n 1
                     # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -t 5:00
                     # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 test.out
#SBATCH -o test.out
                      #将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 test.err
#SBATCH -e test.err
                         # 执行我的 ./helloworld 程序
./helloworld
Sleep 200
```

以上的脚本的第一行指定了这个脚本的解释器为 bash。每次编写脚本都必须写上这一行。之后有 # 开头的若干行表示 SLURM 作业的设置区域,它告诉工作站运行任务的详细设定: 它被提交到 normal 分区当中,申请 1 个节点的 1 个 核心,限制任务最大运行时间是五分钟,将标

准输出放在 test.out 中,标准错误输出放在 test.err 中。 它的主体内容就是在当前目录执行编译 好的程序 helloworld。

### 2.7. 提交作业

在提交任务之前,先使用 sinfo 查看可用资源情况。

```
[test@ln01 ~]$ sinfo

PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST

normal* up infinite 160 idle compute-[001-160]

gpu up infinite 4 idle gpu-[01-04]

control up infinite 4 idle ln[01-02], mgmt[01-02]
```

我们看到目前的 cpu 分区处于空闲状态(idle),任务可以提交。

准备好 SLURM 脚本之后,提交作业:

在上面的输出中,sbatch 返回的信息是 \`Submitted batch job 85'', 这表示我的 任务已经成功提交,任务号是 85。而 squeue 显示我提交的任务的具体信息,在这里 看到我的任务被放到 normal 分区上运行,占用 1 个节点 comput1, 状态(ST)是运行 状态(R), 并且已经运行了 13 秒钟。

### 2.8. 使用图形交互

通常情况下,在集群中我们都在命令行中操作。但是有时我们需要打开某些软件的图形界面, 此时我们需要借助 X11 转发。 注意: 在网络不好的时候请谨慎使用此功能,此时经过 X11 转发的界面操作起来有明显卡顿。尽量在校内有线网或信号较好的无线网的环境下使用。

### 2.8.1. Linux

在 Linux 环境中启用 X11 转发非常简单,只需要在登录时加入-X 参数。

test@lcaol: \$ ssh -X user@server ip

此后登录集群可以直接输入命令开启图形界面的程序。例如:

(base) [test@ln01 ~]\$ module load matlab/R2019b

(base) [test@ln01 ~]\$ matlab

MATLAB is selecting SOFTWARE OPENGL rendering.

### 2.8.2. MacOS

使用 MacOS 系统时需要安装第三方支持 X11 的软件 XQuartz。

安装完毕后,在登录集群时加入 -X 参数。

test@test: \$ ssh -X user@server ip

此后登录集群可以直接输入命令开启图形界面的程序。例如:

(base) [test@ln01 ~]\$ module load matlab/R2019b

(base) [test@ln01 ~]\$ matlab

MATLAB is selecting SOFTWARE OPENGL rendering.

### **2.8.3. Windows**

推荐使用 MobaXterm 客户端讲行连接。


在默认情况下 MobaXterm 会自动打开 X11 的转发,因此只需正常登录然后直接输入打开软件的命令即可。(使用 Xshell 系列的用户需要额外下载 Xmanager)

使用 PuTTY 配合 Xming


PuTTY 用户可配合 Xming 软件完成 X11 的转发。

首先下载 Xming。

安装完成后双击 Xming.exe 打开 Xming 的 Xserver,此时会在系统任务栏的 右下角看到 Xming 正在运行。



然后打开 PuTTY 客户端,选择服务器的相应 Session 配置,点击 Load 载入这个配置。 在 左边面板选择 SSH-> X11,在右边勾选 Enable X11 Forwarding。 最后回到 Session 界面点击保 存即可。



# 3. 配置运行环境

为了满足同学们计算任务的需求,服务器中安装了各种版本的软件。大家可在同一软件的不同版本之间切换,也可以在同一功能的不同软件之间切换,以此来选择最合适的编程环境和运行环境。使用系统命令 module 可以快速地达到这一效果。

### 3.1. 查看 module

在你使用某个软件之前,您必须通过 module 命令来配置此软件的运行环境,否则将无法使用此软件或者使用一个错误的版本。

例如,在没有载入任何 module 的情况下,输入 python 来尝试打开 python

```
[test@ln01 ~]$ python

Python 2.7.5 (default, Oct 30 2018, 23:45:53)

[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>
```

注意到此时 python 命令代表系统内置的 python,版本是 2.7.5。这是一个比较旧的版本,里面少了很多功能,和最新的许多包都无法兼容。

此时我们用 module 查看当前可用的模块,可以看到系统安装了 anaconda3:

```
[test@ln01 ~]$ module avail
----- /opt/ohpc/pub/modulefiles
-----
EasyBuild/3.9.2 anaconda3/2019.10 autotools cmake/3.14.3
gnu8/8.3.0 hwloc/2.0.3 intel/18.0.3.222 intel/19.0.5.281 (D)
pmix/2.2.2 prun/1.3 valgrind/3.15.0
```

使用 module load anaconda3 命令载入较新的 anaconda3

# [test@ln01 ~]\$ module load anaconda3 [test@ln01 ~]\$ python Python 3.7.4 (default, Aug 13 2019, 20:35:49) [GCC 7.3.0] :: Anaconda, Inc. on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>

### 3.2. 卸载 module

卸载 module 负责对加载的 module 进行卸载:

### [test@ln01 ~]\$ module list

Currently Loaded Modules:

1) anaconda3/2019.10

[test@ln01 ~]\$ module unload anaconda3

[test@ln01 ~]\$ module list

No modules loaded

一个模块删除之后,您将无法直接使用与之相关的命令。对应软件的执行目录无法被直接访问,或者是还原成系统默认的版本。

有的时候,模块之间会有所冲突,您无法在同一时间同时加载两个模块。例如同一软件的不同版本,或者是接口相同的不同软件。当你载入其中一个后,再载入另一个就会出错。

### 3.3. 在作业调度系统中使用 module

module 命令仅作用在当前节点上,如果使用 SLURM 脚本提交任务,那么实际运行任务的节点和当前节点是不同的,因此方便的做法是将 module 命令一并写在 SLURM 脚本中,例如:

#!/bin/bash
#SBATCH -J test
#SBATCH -p normal
#SBATCH -t 5:00

```
module load anaconda/3
# do your computation jobs...
```

### 3.4. 定制默认载入的 module

当您登录系统时,系统会默认载入一些 module。如果这些 module 不是你需要的,或者需要载入更多的 module,那么请直接在个人 HOME 目录下的.bashrc 文件的最后添加"module load 需要加载的模块"。

### 3.5. module 与 anaconda

随着大数据、机器学习技术的发展,基于 Python 技术的应用场景越来越宽广,传统高性能计算环境也需要使用这些技术。Anaconda 指的是一个开源的 Python 发行版本,其包含了 conda、Python 等 180 多个科学包及其依赖项。conda 是一个开源的包、环境管理器,可以用于在同一个机器上安装不同版本的软件包及其依赖,并能够在不同的环境之间切换。

本系统允许用户在 Environment Module 的基础上,使用 Conda 自定义自己的环境,用户可以在自己的环境下安装需要的库,这些不会对其他人的环境产生影响。

由于登录节点到其他节点的 ssh 权限被限制,用户需要通过 srun 进行交互式操作,下面的操作是申请一个带 GPU 卡的交互环境,并且在该环境下配置 conda 环境(黑色加粗代表输入的命令,其他是系统输出内容)。

```
[test@ln01 ~]$ srun -p gpu --gres=gpu:1 bash
nvidia-smi
Tue Mar 10 18:41:17 2020
 NVIDIA-SMI 418.87.00
                          Driver Version: 418.87.00
                                                        CUDA Version: 10.1
                                                          Volatile Uncorr. ECC
 GPU Name
                   Persistence-M Bus-Id
                                                 Disp. A
 Fan
       Temp
             Perf
                   Pwr:Usage/Cap
                                           Memory-Usage
                                                          GPU-Util
                                                                    Compute M.
                                  00000000:BE:00.0 Off
                                                                              0
      Tesla V100-SXM2...
                           0n
        42C
               Ρ0
                     68W / 300W
 N/A
                                    14376MiB / 32480MiB
                                                               0%
                                                                        Default
```

用户可以首先加载 Anaconda 模块:

### module load anaconda3/2019.10

加载后,您可以检查 Python 的版本:

### which python

/gs/software/anaconda3/bin/python

### python -V

Python 3.7.4

在使用 Anaconda 时,您可能需要更新已安装的软件包以及安装一些新的软件包。由于 Anaconda 已安装到共享存储中,并且您在其中没有写访问权限,因此需要在具有写访问权限的位置(您的家目录,但您需要注意您的磁盘配额)创建 Anaconda 环境。

检查 Conda 的环境:

### conda env list

# conda environments:

#

base

\* /gs/software/anaconda3

在您的家目录,创建.condarc 文件,内容如下:

### cat ~/.condarc

channels:

- defaults

ssl verify: true

envs dirs:

- /gs/home/test/anaconda/envs

pkgs dirs:

- /gs/home/test/anaconda/pkgs

这个配置把 conda 环境放到共享存储中的家目录下,其中 test 为用户名。

添加清华的 anaconda 源作为安装源,修改.condarc 文件:

```
show_channel_urls: true
default channels:
```

```
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
custom_channels:
    conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

### 创建一个名字为 testenv 的 Conda 环境:

```
conda create --quiet --yes --name testenv

Collecting package metadata (current_repodata.json): ...working... done

Solving environment: ...working... done

## Package Plan ##

environment location: /gs/home/test/anaconda/envs/testenv

Preparing transaction: ...working... done

Verifying transaction: ...working... done

Executing transaction: ...working... done
```

激活 testenv 的 conda 环境,星号为当前使用的环境:

```
conda activate testenv
conda env list
```

列出 testenv 环境已安装的包列表:

### conda list

退出 testenv 的 conda 环境:

### conda deactivate

安装 scipy 包的例子:

```
conda activate testenv
conda install --quiet --yes scipy
Collecting package metadata (current repodata.json): ...working... done
Solving environment: ...working... done
## Package Plan ##
 environment location: /gs/home/test/anaconda/envs/testenv
 added / updated specs:
   - scipy
The following packages will be downloaded:
(包列表在这省略)
Preparing transaction: ...working... done
Verifying transaction: ...working... done
Executing transaction: ...working... done
```

```
(testenv) [test@ln01 ~]$ python -c "import scipy; print(scipy.__version__)"
1.3.1
```

### conda 清理没用的安装包:

```
[test@ln01 anaconda]$ conda clean -t
[test@ln01 anaconda]$ conda clean -p
[test@ln01 anaconda]$ conda clean -all
```

- -t 参数: 删除没用的包
- -p 参数: 删除 tar 包
- -all 参数: 删除索引缓存、锁文件、不用的 cache 安装包以及 tar 包。

### 删除 testenv 的 conda 环境

# 4. 作业管理

下面对作业管理进行介绍,作业管理相关的操作主要包括:查看作业调度系统状态、查看作业状态、交互式作业提交、批处理作业提交、分配式作业提交、结束作业、追踪作业、更新作业、使用作业数组以及分区详解。有关作业管理的相关内容,如果需要更详细的信息,请参考 Slurm 官方网站: <a href="https://slurm.schedmd.com/">https://slurm.schedmd.com/</a>。

### 4.1. 查看系统状态

使用 sinfo 可以查看系统的状态:

### [test@ln01 $\sim$ ]\$ sinfo

```
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST

normal* up infinite 160 idle compute-[001-160]

gpu up infinite 4 idle gpu-[01-04]

control up infinite 4 idle ln[01-02], mgmt[01-02]
```

其中 PARTITION 表示分区, NODES 表示结点数, NODELIST 为结点列表, STATE 表示结点运行状态。其中, idle 表示结点处于空闲状态, allocated 表示结点已经分配了一个或多个作业。

本系统分为一个 normal 队列(包含 160 个计算节点),一个 gpu 队列(包含 4 个 GPU 计算节点),一个控制队列(包含 2 个登录节点和 2 个管理节点)。

# 4.2. 查看作业状态

查看作业状态的命令为 squeue:

### [test@ln01 ~]\$ squeue

```
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)

86 normal test test R 0:10 1 compute-001
```

其中 JOBID 表示任务 ID, Name 表示任务名称, USER 为用户, TIME 为已运行时间, NODES 表示占用结点数, NODELIST 为任务运行的结点列表。

### 4.3. 交互式作业提交

交互式作业是指在 Shell 窗口中执行 srun 命令,主要的命令格式如下:

srun [options] command

sun 的常用选项包括:

### ➤ -n, --ntasks=number

指定要运行的任务数。请求为 number 个任务分配资源, 默认为每个任务一个处理器核。

### > -c, --cpus-per-task=ncpus

告知资源管理系统控制进程,作业步的每个任务需要 ncpus 个处理器核。若未指定此选项,则控制进程默认为每个任务分配一个处理器核。

### > -N, --nodes=minnodes[-maxnodes]

请求为作业至少分配 minnodes 个结点。调度器可能觉得在多于 minnodes 个结点上运行作业。可以通过 maxnodes 限制最多分配的结点数目(例如 "-N 2-4"或 "--nodes=2-4")。最少和最多结点数目可以相同以指定特定的结点数目(例如,"-N 2"或 "--nodes=2-2"将请求两个且仅两个结点)。分区的结点数目限制将覆盖作业的请求。如果作业的结点限制超出了分区中配置的结点数目,作业将被拒绝。如果没有指定-N,缺省行为是分配足够多的结点以满足-n 和-c 参数的需求。在允许的限制范围内以及不延迟作业开始运行的前提下,作业将被分配尽可能多的结点。

### > -p, --partitions=partition name

在指定分区中分配资源。如未指定,则由控制进程在系统默认分区中分配资源。

### > -w, --nodelist=node name

请求指定的结点名字列表。作业分配资源中将至少包含这些结点。列表可以用逗号分隔的结点名或结点范围(如 cn[1-5,7,...])指定,或者用文件名指定。如果参数中包含"/"字符,则会被当作文件名。如果指定了最大节点数,如:-N 1-2,但是文件中有两个多余的节点,则请求列表中只会使用前两个节点。

### > -x, --exclude=node name

不要将指定的节点分配作业。如果包含"/"字符,参数被当作文件名。Srun 将把作业请求提交到控制进程,然后在远程节点上启动所有进程。如果资源请求不能被立即满足,srun 将阻塞等待,直到资源可以运行作业。如果指定了—immediate 选项,则 srun 将在资源不是立即可用时终止

作业。

➤ -h, --help

如果需要使用 srun 的更多选项,可以通过-h 或-help 选项查看。

### 4.4. 批处理作业提交

批处理作业是指用户编写作业脚本,指定资源需求约束,提交后台执行作业。提交批处理作业的命令是 sbatch,用户提交命令即返回命令行窗口,但此时作业进入调度状态,在资源满足要求时,分配完计算节点之后,系统将在所分配的第一个计算节点(不是登录节点)上执行用户的作业脚本。

批处理作业的脚本为一个文本文件,脚本第一行以"#!"字符开头,并制定脚本文件的解释程序,如 sh,bash。由于计算节点为精简环境,只提供 sh 和 bash 支持。

使用 Slurm 时需要编辑已给作业调度提交脚本,请参考如下示例:

### 4.4.1. 串行作业

#!/bin/bash # 作业名是 test #SBATCH -J test # 提交到 normal 分区 #SBATCH -p normal # 使用一个节点 #SBATCH -N 1 # 使用一个进程(cpu 核) #SBATCH -n 1 # 任务最大运行时间是 5 分钟 #SBATCH -t 5:00 #SBATCH -o test.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 test.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 test.err #SBATCH -e test.err # 执行我的 ./helloworld 程序 ./helloworld Sleep 200

以上的脚本的第一行指定了这个脚本的解释器为 bash。每次编写脚本都必须写上这一行。之后有 # 开头的若干行表示 SLURM 作业的设置区域,它告诉工作站运行任务的详细设定: 它被提交到 normal 分区当中,申请 1 个节点的 1 个 核心,限制任务最大运行时间是五分钟,将标

准输出放在 test.out 中,标准错误输出放在 test.err 中。 它的主体内容就是在当前目录执行编译 好的程序 helloworld。

### 4.4.2. 并行作业

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J vasp # 作业名是 vasp
#SBATCH -p normal
                        # 提交到 normal 分区
                    # 使用 2 个节点
#SBATCH -N 2
                      # 使用 16 个进程 (cpu 核)
#SBATCH -n 16
#SBATCH --ntasks-per-node=8 # 每个节点启动 8 个进程
#SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -o vasp.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 vasp.out
#SBATCH -e vasp.err # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 vasp.err
srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
module load intel/18.0.3.222
mpirun -genv I MPI FABRICS shm:dapl -np ${NP} -f ./machinefile.${SLURM JOB ID}
/gs/software/vasp/vasp.5.4.4/bin/vasp std # 执行我的 vasp 程序
```

### 4.4.3. GPU 作业

```
#!/bin/bash

#SBATCH -J gputest # 作业名是 gputest

#SBATCH -p gpu # 提交到 gpu 分区

#SBATCH -N 1 # 使用 1 个节点

#SBATCH -n 1 # 使用 1 个进程(cpu 核)

#SBATCH --gres=gpu:2 # 使用两个 GPU 卡

#SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
```

#SBATCH -o gputest.out

#SBATCH -e gputest.err

# 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 gputest.out

#将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 gputest.err

module load anaconda3

python MNIST.py # 执行 GPU 程序

### 4.5. 分配式作业提交

salloc 命令为分配式作业提交命令,命令结束后将释放分配的资源,基本语法为:

salloc [options] command

如果后面的 command 为空,则执行 slurm 的配置 slurm.conf 中通过 SallocDefaultCommand 设定的命令。如果 SallocDefaultCommand 没有设置,则将执行用户默认的 shell。

salloc 的主要选项如下:

> --core-per-socke=cores

分配的节点需要至少每颗 CPU 核

> -I, --immediate=seconds

在 seconds 秒内资源未满足的情况下立即退出。

> -J, --job-name=job name

设定作业名

➤ -N, --nodes=minnodes[-maxnodes]

请求为作业至少分配 minnodes 个结点。调度器可能觉得在多于 minnodes 个结点上运行作业。可以通过 maxnodes 限制最多分配的结点数目(例如 "-N 2-4"或 "--nodes=2-4")。最少和最多结点数目可以相同以指定特定的结点数目(例如,"-N 2"或 "--nodes=2-2"将请求两个且仅两个结点)。分区的结点数目限制将覆盖作业的请求。如果作业的结点限制超出了分区中配置的结点数目,作业将被拒绝。如果没有指定-N,缺省行为是分配足够多的结点以满足-n 和-c 参数的需求。在允许的限制范围内以及不延迟作业开始运行的前提下,作业将被分配尽可能多的结点。

-n, --ntasks=number

指定要运行的任务数。请求为 number 个任务分配资源, 默认为每个任务一个处理器核。

### > -p, --partitions=partition name

在指定分区中分配资源。如未指定,则由控制进程在系统默认分区中分配资源。

### > -w. --nodelist=node name

请求指定的结点名字列表。作业分配资源中将至少包含这些结点。列表可以用逗号分隔的结点名或结点范围(如 cn[1-5,7,...])指定,或者用文件名指定。如果参数中包含"/"字符,则会被当作文件名。如果指定了最大节点数,如:-N 1-2,但是文件中有两个多余的节点,则请求列表中只会使用前两个节点。

### > -x, --exclude=node name

不要将指定的节点分配作业。如果包含"/"字符,参数被当作文件名。salloc 将把作业请求提交到控制进程,然后在远程节点上启动所有进程。如果资源请求不能被立即满足,salloc 将阻塞等待,直到资源可以运行作业。如果指定了—immediate 选项,则 srun 将在资源不是立即可用时终止作业。

- ➤ -h, --help
- ▶ 如果需要使用 srun 的更多选项,可以通过-h 或—help 选项查看。

### 4.6. 结束作业

使用 scancel 命令可以取消自己的作业,命令格式如下:

### scancel jobId

Jobid 可以通过 squeue 获得。对于排队的作业,取消作业将简单地把作业标记为 CANCELED 状态而结束作业。对于运行中或挂起的作业,取消作业将终止作业的所有作业步,包括批处理作业脚本,将作业标记为 CANCELED 状态,并回收分配给作业的节点。批处理作业取消后马上终止,交互作业的进程会感知到任务的退出而终止,分配式作业的进程不会自动退出,除非作业执行用户命令因作业或任务的结束而终止。

### 4.7. 追踪作业

SLURM 提供了丰富的追踪任务的命令,例如 scontrol, sacct 等。这些 命令有助于查看正

在运行或已完成的任务状态。当用户认为任务异常时,可使用这些工具来追踪任务的信息。对于正在运行或排队的任务,可以使用以下命令:

```
scontrol show job jobID
```

其中 JOBID 是正在运行的作业 ID,如果忘记 ID 可以使用 squeue -u USERNAME 来 查看目前处于运行中的作业。

```
[test@ln01 ~]$ squeue
 JOBID PARTITION
                   NAME
                           USER ST
                                         TIME NODES NODELIST (REASON)
             87
                 normal
                           test test R
                                                 0:12 1 compute-001
[test@ln01 ~]$ scontrol show job 87
JobId=87 JobName=test
  UserId=test(1193) GroupId=test(1193) MCS label=N/A
  Priority=4294901723 Nice=0 Account=hpc QOS=normal
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=1 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
  RunTime=00:00:19 TimeLimit=00:05:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2019-12-01T19:37:09 EligibleTime=2019-12-01T19:37:09
  AccrueTime=2019-12-01T19:37:09
  StartTime=2019-12-01T19:37:10 EndTime=2019-12-01T19:42:10 Deadline=N/A
  SuspendTime=None SecsPreSuspend=0 LastSchedEval=2019-12-01T19:37:10
  Partition=normal AllocNode:Sid=ln01:27360
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=compute-001
  BatchHost=compute-001
  NumNodes=1 NumCPUs=1 NumTasks=1 CPUs/Task=1 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
  TRES=cpu=1, node=1, billing=1
  Socks/Node=* NtasksPerN:B:S:C=0:0:*:* CoreSpec=*
  MinCPUsNode=1 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) DelayBoot=00:00:00
  OverSubscribe=OK Contiquous=0 Licenses=(null) Network=(null)
```

Command=/gs/home/test/run.slurm

WorkDir=/gs/home/test

StdErr=/gs/home/test/test.out

StdIn=/dev/null

StdOut=/gs/home/test/test.out

Power=

作业完成后,需要用 sacct 命令来查看历史作业。默认情况下,用户仅能查看属于自己的历史作业。直接使用 sacct 命令会输出从当天 00:00:00 起到现在的全部作业。

[test@ln01	~]\$ sacct			
JobID Job	Name Partit	ion Acco	unt AllocCP	JS State ExitCode
81	hotname	normal	hpc	1 FAILED 2:0
82	hostname	normal	hpc	1 COMPLETED 0:0
83	bash	gpu	hpc	1 COMPLETED 0:0
84	test	normal	hpc	1 COMPLETED 0:0
84.batch	batch		hpc	1 COMPLETED 0:0
85	test	normal	hpc	1 COMPLETED 0:0
85.batch	batch		hpc	1 COMPLETED 0:0
86	test	normal	hpc	1 COMPLETED 0:0
86.batch	batch		hpc	1 COMPLETED 0:0
87	test	normal	hpc	1 COMPLETED 0:0
87.batch	batch		hpc	1 COMPLETED 0:0

使用"sacct-S MMDD"命令可以输出从 MM 月 DD 日起的所有历史作业,默认情况会输出作业 ID,作业名,分区,账户,分配的 CPU,任务结束状态,返回码。 当然我们还可以使用 --format 参数来指定到底要输出那些指标。

[test@ln01 ~]\$ sacct --format=jobid, user, alloccpu, allocgres, state%15,
exitcode

JobID User AllocCPUS AllocGRES State ExitCode

81	test	1		FAILED	2:0
82	test	1		COMPLETED	0:0
83	test	1	gpu:2	COMPLETED	0:0
84	test	1		COMPLETED	0:0
84.batch		1		COMPLETED	0:0
85	test	1		COMPLETED	0:0
85.batch		1		COMPLETED	0:0
86	test	1		COMPLETED	0:0
86.batch		1		COMPLETED	0:0
87	test	1		COMPLETED	0:0
87.batch		1		COMPLETED	0:0

### 4.8. 更新作业

有时我们很早就提交了任务,但是在任务开始前却发现作业的属性写错了(例如提交错了分区,忘记申请 GPU 个数),取消了重新排队似乎很不划算。如果作业恰好没在运行 我们是可以通过 scontrol 命令来修改作业的属性。

使用以下命令可以修改 JOBID 任务的部分属性:

scontrol update jobid=JOBID ...

# 4.9. 使用作业数组

很多时候我们需要运行一组作业,这些作业所需的资源和内容非常相似,只是一些参数 不相同。这个时候借助 Job Array 就可以很方便地批量提交这些作业。Job Array 中的 每一个作业在调度时视为独立的作业,仍然受到队列以及服务器的资源限制。

在 SLURM 脚本中使用 #SBATCH -a range 即可指定 Job Array 的数字范围,其中的 range 参数需要是连续或不连续的整数。下面几种指定方式都是合法的。

▶ #SBATCH -a 0-9 作业编号范围是 0 到 9,均含边界;

- ➤ #SBATCH -a 0.2.4 作业编号是 0.2.4:
- ➤ #SBATCH -a 0-5:2 同上,作业编号为 0,2,4;
- ▶ #SBATCH -a 0-9,20,40 混合指定也是可以的。

在脚本运行中, SLURM 使用环境变量来表示作业数组, 具体为

- ➤ SLURM ARRAY JOB ID 作业数组中第一个作业的 ID;
- ➤ SLURM ARRAY TASK ID 该作业在数组中的索引;
- ➤ SLURM\_ARRAY\_TASK\_COUNT 作业数组中作业总数;
- ➤ SLURM\_ARRAY\_TASK\_MAX 作业数组中最后一个作业的索引;
- ➤ SLURM ARRAY TASK MIN 作业数组中第一个作业的做引。

可用以上变量来区分不同组内的任务,以便于处理不同的输入参数。

对于每个数组内的作业,它的默认输出文件的命名方式为 slurm-JOBID TASKID.out。

下面是一个很小的 SLURM 脚本例子,它使用 Job Array 来返回一些预设数组中的不同元素。在实际应用中,这些不同的字符串或许就是程序所需输入的文件名。当然您也可以使用一个脚本来包装你的程序,然后在这个脚本中获取这个环境变量。

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J jobarray # 作业名是 jobarray
#SBATCH -p normal # 提交到 normal 分区
#SBATCH -N 1 # 使用一个节点
#SBATCH --cpus-per-task=1 # 每个进程占用一个 cpu 核心
#SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -o test.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 test.out
#SBATCH -a 0-2 # 设置作业数组包含 3 步

input=(foo bar baz)
echo "This is job #${SLURM_ARRAY_JOB_ID}, with parameter
${input[$SLURM_ARRAY_TASK_ID]}"
```

```
echo "There are ${SLURM_ARRAY_TASK_COUNT} task(s) in the array."
echo " Max index is ${SLURM_ARRAY_TASK_MAX}"
echo " Min index is ${SLURM_ARRAY_TASK_MIN}"
sleep 5
```

提交上面的作业,使用 squeue 查看作业运行情况:

### [test@ln01 ~]\$ sbatch jobarray.slurm

Submitted batch job 94

### [test@ln01 ~]\$ squeue

JOBID PARTITION	NAME USER ST	TIME NODES NODELIST (REASON)
94_0	normal jobarray	test R 0:11 1 compute-001
94_1	normal jobarray	test R 0:11 1 compute-001
94_2	normal jobarray	test R 0:11 1 compute-001

取消作业数组的部分或全部任务可以使用 scancel 命令。

- > scancel 94\_[1-2]: 取消 94 号作业数组 TASK\_ID 为 1 和 2 的作业。
- > scancel 94\_0 50\_2: 取消 94 号作业数组 TASK\_ID 为 0 和 2 的作业。
- ➤ scancel:取消 94 号作业数组的全部作业。

# 4.10. 分区详解

不同的节点的特性和硬件属性不同,设置分区可以帮助用户更好确定节点的特点,进而选择最适合自己的节点进行运算。此外,如果集群中部分机器是私有的,那么设置分区可以使得只有部分用户能在这个分区提交作业。总的来说,分区(Partition)可看做一系列节点的集合。

目前我们只有两个可以提交作业的分区:

gpu 分区:包含 4 个 GPU 计算节点(详细配置参考第 1 节)。

normal 分区:包含 160 个 CPU 计算节点(详细配置参考第 1 节)。

# 5. 应用使用示例

### 5.1. Ansys

在/gs/script/ansys 下有 Ansys 的提交脚本和测试算例:

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J ansys # 作业名是 ansys
#SBATCH -p normal # 提交到 normal 分区
#SBATCH -N 2 # 使用 2 个节点
#SBATCH -n 16 # 使用 16 个 CPU 核
#SBATCH --ntasks-per-node 8 # 每个节点使用 8 个 CPU 核
#SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -o ansys.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 ansys.out
#SBATCH -e ansys.err # 将屏幕的错误输出结果保存到当前文件夹的 ansys.err
srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
mech host=""
for host in ` sort -u machinefile.${SLURM JOB ID}`;do
n=$(grep -c $host machinefile.${SLURM JOB ID})
     mech host=$(echo "$host:$n:$mech host")
done
mech host=$(echo $mech host|sed "s/:$//")
module load ansys/v191
```

ansys191 -b -dis -mpi ibmmpi -machines \$mech host -i vm240.txt -o vm240.out

### 5.2. Fluent

在/gs/script/fluent 下有 fluent 的提交脚本和测试算例:

```
#!/bin/bash
                        # 作业名是 fluent
#SBATCH -J fluent
                        # 提交到 normal 分区
#SBATCH -p normal
             # 使用 2 个节点
#SBATCH -N 2
#SBATCH -n 16 # 使用 16 个 CPU 核
#SBATCH --ntasks-per-node 8 # 每个节点使用 8 个 CPU 核
                # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -t 5:00
                        # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 fluent.out
#SBATCH -o fluent.out
#SBATCH -e fluent.err # 将屏幕的错误输出结果保存到当前文件夹的 fluent.err
srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
mech host=""
for host in ` sort -u machinefile.${SLURM JOB ID}`;do
 n=$(grep -c $host machinefile.${SLURM JOB ID})
     mech host=$(echo "$host:$n,$mech host")
done
mech host=$(echo $mech host|sed "s/,$//")
echo $mech host
module load ansys/v191
module load intel/18.0.3.222
```

```
fluent 2d -g -ssh -pib -mpi=intel -t$NP -cnf="$mech_host" -i inputfile
```

### 5.3. CFX

在/gs/script/cfx 下有 cfx 的提交脚本和测试算例:

```
#!/bin/bash
                # 作业名是 cfx
#SBATCH -J cfx
                        # 提交到 normal 分区
#SBATCH -p normal
             # 使用 2 个节点
#SBATCH -N 2
               # 使用 16 个 CPU 核
#SBATCH -n 16
#SBATCH --ntasks-per-node 8 # 每个节点使用 8 个 CPU 核
                      # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -t 5:00
#SBATCH -o cfx.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 cfx.out
#SBATCH -e cfx.err # 将屏幕的错误输出结果保存到当前文件夹的 cfx.err
srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
mech host=""
for host in ` sort -u machinefile.${SLURM JOB ID}`;do
 n=$(grep -c $host machinefile.${SLURM JOB ID})
     mech host=$(echo "$host*$n,$mech host")
done
mech host=$(echo $mech host|sed "s/,$//")
echo $mech host
module load ansys/v191
```

```
cfx5solve -def perf_AirliftReactor.def -start-method "IBM MPI Distributed
Parallel" -par-dist "$mech_host"
```

### 5.4. Ansysedt

在/gs/script/ansysedt 下有 ansysedt 的提交脚本和测试算例:

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J ansysedt # 作业名是 ansysedt
                   # 提交到 normal 分区
#SBATCH -p normal
                     # 使用 2 个节点
#SBATCH -N 2
#SBATCH -n 16
                      # 使用 16 个 CPU 核
#SBATCH --ntasks-per-node 8 # 每个节点使用 8 个 CPU 核
#SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
#SBATCH -o ansysedt.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 vasp.out
#SBATCH -e ansysedt.err # 将屏幕的错误输出结果保存到当前文件夹的 vasp.err
srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
mech host=""
for host in ` sort -u machinefile.${SLURM JOB ID}`;do
 n=$(grep -c $host machinefile.${SLURM JOB ID})
     mech host=$(echo "$host:$n,$mech host")
done
mech host=$(echo $mech host|sed "s/,$//")
```

```
module load ansys/v191

ansysedt -ng -BatchSolve -batchoptions -Distributed -MachineList
list=$mech_host /gs/tmp/ansysedt/ansysedt/10kWdianci.aedt
```

### 5.5. **VASP**

在/gs/script/vasp下有 vasp 的提交脚本和测试算例:

```
#!/bin/bash
   #SBATCH -J vasp
                         # 作业名是 vasp
                           # 提交到 normal 分区
  #SBATCH -p normal
                        # 使用 2 个节点
  #SBATCH -N 2
                         # 使用 16 个 CPU 核
   #SBATCH -n 16
   #SBATCH --ntasks-per-node 8 # 每个节点使用 8 个 CPU 核
   #SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
  #SBATCH -o vasp.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 vasp.out
   #SBATCH -o vasp.err # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 vasp.err
  srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
  NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
  module load intel/18.0.3.222
  mpirun -genv I MPI FABRICS shm:dapl -np ${NP} -f ./machinefile.${SLURM JOB ID}
/gs/software/vasp/vasp.5.4.4/bin/vasp std # 执行我的 vasp 程序
```

### 5.6. Lammps

在/gs/script/lammps 下有 lammps 的提交脚本:

```
#!/bin/bash
                          # 作业名是 lammps
  #SBATCH -J lammps
                           # 提交到 normal 分区
  #SBATCH -p normal
  #SBATCH -N 2
                       # 使用 2 个节点
  #SBATCH -n 16 # 使用 16 个 CPU 核
  #SBATCH --ntasks-per-node 8 # 每个节点使用 8 个 CPU 核
  #SBATCH -t 5:00 # 任务最大运行时间是 5 分钟
  #SBATCH -o lammps.out # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 lammps.out
  #SBATCH -o lammps.err # 将屏幕的输出结果保存到当前文件夹的 lammps.err
  srun hostname | sort > machinefile.${SLURM JOB ID}
  NP=`cat machinefile.${SLURM JOB ID} | wc -l`
  module load lammps/20191030
mpirun -genv I MPI FABRICS shm:dapl -np ${NP} -f ./machinefile.${SLURM JOB ID}
lmp mpi
```

# 6. 常见问题

### 【1】如何在系统中对程序进行调试

登录节点不允许长时间运行作业,对程序的调试可以通过作业调度系统分配到计算节点上。 srun 和 salloc 都可以用于交互式调试应用,当调试的计算量比较大时,请不要在登录节点上直接运行,高负载的用户进程会被系统守护进程杀掉。

- 1) 执行: srun -n 1 -p gpu -gres=gpu:1 /bin/bash接着执行: nvidia-smi,可以看到系统分配了一块 GPU 卡。中断交互调试,任务结束。
- 2) 执行: sbatch -n 1 -p gpu -gres=gpu:1 /bin/bash 接着执行: srun nvidia-smi,可以看到系统分配了一块 GPU 卡。 退出终端,任务结束。

### 【2】如何在系统中使用 Infiniband 网络

本系统配置了 Infiniband 网络,在使用 IntelMPI 和 OpenMPI 时,可以通过指定参数使用 Infiniband 网络。

- 1) 使用 IntelMPI 时,请在运行 mpirun 时增加如下选项:
  - --genv I\_MPI\_FABRICS shm:dapl
- 2) 使用 OpenMPI 时,请在运行 mpirun 时增加如下选项:
  - --mca btl self, sm, openib

### 【3】如何获得作业运行时环境变量

Slurm 作业调度系统运行时输出的主要环境变量如下:

- ➤ SLURM ARRAY TASK ID: 作业组 ID (索引)号;
- ➤ SLURM\_ARRAY\_TASK\_MAX: 作业组最大 ID 号;
- ➤ SLURM ARRAY TASK MIN: 作业组最小 ID 号;
- ➤ SLURM ARRAY TASK STEP: 作业组索引步进间隔;
- ➤ SLURM ARRAY JOB ID: 作业组主作业号;
- ➤ SLURM CLUSTER NAME: 集群名;

- ➤ SLURM CPUS ON NODE: 分配的节点上的 CPU 数量;
- ➤ SLURM CPUS PER TASK: 每个任务的 CPU 数量;
- ➤ SLURM JOB ID 作业号:
- ➤ SLURM JOB CPUS PER NODE 每个节点上的 CPU 颗数;
- ➤ SLURM JOB DEPENDENCY: 作业依赖信息,由 dependency 选项设置;
- ➤ SLURM JOB NAME: 作业名;
- ➤ SLURM\_JOB\_NODELIST: 分配的节点名列表;
- ➤ SLURM\_JOB\_NUM\_NODES: 分配的节点总数;
- ➤ SLURM JOB PARTITION: 使用的队列名;
- ➤ SLURM\_JOB\_RESERVATION: 作业预留:
- ➤ SLURM\_LOCALID: 节点本地任务号;
- ➤ SLURM\_MEM\_PER\_CPU: 类似 mempercpu, 每颗 CPU 的内存
- ➤ SLURM MEM PER NODE: 类似 mem, 每个节点的内存;
- ➤ SLURM NODE ALIASES: 分配的节点名、通信 IP 地址和主机名组合:
- ➤ SLURM NODEID: 分配的节点号;
- ➤ SLURM\_NTASKS: 类似-n, ntasks, 总任务数, CPU 核数;
- ➤ SLURM\_NTASKS\_PER\_CORE: 每个 CPU 核分配的任务数;
- ➤ SLURM\_NTASKS\_PER\_NODE: 每个节点上的任务数;
- ➤ SLURM\_NTASKS\_PER\_SOCKET: 每颗 CPU 上的任务数,仅 ntaskspersocket 选项设定时设定;
- ➤ SLURM\_PRIO\_PROCESS: 进程的调度优先级 (nice 值); SLURM\_PROCID: 当前进程的 MPI 秩;
- ➤ SLURM\_PROFILE: 类似 profile;
- ▶ SLURM RESTART COUNT: 因为系统失效等导致的重启次数;
- ➤ SLURM SUBMIT DIR: sbatch 启动目录,即提交作业时目录:
- ▶ SLURM\_SUBMIT\_HOST: sbatch 启动的节点名,即提交作业时节点;
- ➤ SLURM\_TASKS\_PER\_NODE: 每节点上的任务数;
- ➤ SLURM\_TASK\_PID: 任务的进程号 PID; SLURMD\_NODENAME: 执行作业脚本的节点名。

### 【4】如何在服务器和本地计算机之间传文件

可以使用 scp 或 WinScp 等工具。

### 【5】作业无法正常时如何查看原因

用户提交作业后,是否运行取决于用户申请的资源情况和当前系统的情况。建议使用 squeue 命令来查看所有已经提交和正在运行的作业。其中 NODELIST(REASON) 一栏包含非常有用的信息,在作业未运行时,它会显示未运行的原因; 当作业在运行时,它会显示作业是在哪个节点运行的。

下面是作业未正常运行的原因:

原因代码	详细说明
BeginTime	未到用户所指定的任务开始时间
Dependency	该作业所依赖的作业尚未完成
InvalidAccount	用户的 SLURM 账号无效
InvalidQOS	用户指定的 QoS 无效
ParitionTimeLimit	用户申请的时间超过该分区时间上限
QOSMaxCpuPerUserLimit	超过当前 QoS 用户最大 CPU 限制
QOSMaxGRESPerUser	超过当前 QoS 用户最大 GRES(GPU) 限制
Priority	存在一个或多个更高优先级的任务,该任务需要等待
ReqNodeNotAvail	所申请的部分节点不可用
Resources	暂无闲置资源,该任务需等待其他任务完成