
## Les réseaux informatiques

Couches 1 et 2

Liaison entre 2 machines



OBJECTIF: Propager, sans erreurs, une suite binaire entre deux machines


#### Propriétés du signal

La transmission de données sur un support physique se fait par propagation d'un phénomène vibratoire. Il en résulte un signal ondulatoire.




Signal : onde exprimée par une sinusoïde Moment (T) ou période = temps mis pour générer un signal

Principe de fonctionnement




Propriétés du signal binaire



Principe: Générer des signaux différents et associer à chaque signal des valeurs binaires

Codage du signal

Limites des supports




Problème 1 : Atténuation du signal → la distance entre les machines est limitée.

Limites des supports

Problème 2 : Le signal physique est soumis à des perturbations ponctuelles (bruit) qui peuvent altérer le sens du message initial → Il faut prévoir des procédures pour détecter et corriger ces erreurs

Pour mettre en place une liaison de qualité il faut :




#### Toutes ces fonctionnalités concernent les couches 1 et 2 de l'OSI

Type de problème	Couche		Rôle	Norme	
Echange entre processus	7 Application		Applications réseau	Http, Ftp, Ftam, X400	
	6	Présentation	Format des données	ISO 8823, Nfs,Asn-1	
	5	Session	Accès aux données	X225,	
Fonctions de transport	4	Transport	Transport et contrôle de routage	X224, TCP, UDP	
Techniques et algorithmes de routage	3	Réseau	Routage des paquets dans plusieurs réseaux	X25, IP,SNA,IPX,	
Echange entre 2 machines	2	Liaison	Contrôle de l'échange entre deux machines	HDLC, LAP, BSC, IEEE 802.x	
Matériel de connexion	1	Physique	Transmission de signaux binaires	X21, Vx, Ethernet,	

# A – Supports de transmission et codage du signal

Couche 1



#### **Supports**

#### Paire torsadée (RJ45)

débit de 100 Mb/s à 10 Gb/s

→ 1 DVD de 5Go en 4 secondes





#### Fibre optique

400Gb/s sur une distance de 12 000 Km → 10 DVD de 5 Go/s




#### Les ondes radioélectriques (WiFi)

50 à 100 Mb/s (normes 802.11 g et n)


Les ondes grandes distances (WiMax)

10 Mb/s sur 20 à 30 km






Pourquoi adapter le signal?




Adaptation des signaux



Il est nécessaire d'amplifier les signaux, pour que, malgré l'atténuation, ils atteignent leur destination, en bon état.

Plusieurs techniques existent à ce jour : NRZ, Manchester, Miller, ...


#### Notion de débit de transmission



Un signal ayant plusieurs propriétés : exemple des niveaux d'amplitudes différents, on associe à un niveau une valeur binaire : Le codage


Si les qualités du support et du signal sont bonnes, on peut générer plusieurs niveaux différents : la Valence (V)

Idée = coder chaque niveau par une valeur binaire correspondant à son rang.





Par exemple si on a 4 niveaux, on peut les numéroter de 0 à 3 en binaire: soit deux bits.

#### Notion de débit de transmission



Finalement avec cette technique on compense la réduction de la vitesse de transmission en augmentant la quantité de bits envoyés à chaque signal. C'est cette technique qui est utilisée dans vos Box : l'ADSL





#### Contrôle des erreurs

Assurer une liaison de qualité, consiste, avant tout, à réduire le nombre d'erreurs de transmission. Pour cela, on travaille sur 2 niveaux :

1 - Fiabilisation du support de transmission (amélioration du câblage)


Malgré cela une liaison conventionnelle a généralement un taux d'erreur compris entre 10<sup>-5</sup> et 10<sup>-9</sup> (paire torsadée) et jusqu'à 10<sup>-12</sup> (fibre optique).

2 - Mise en place des mécanismes logiques de détection et de correction des erreurs.

#### Contrôle des erreurs

#### 1 - La détection des erreurs

Principe de base : Redondance = ajout d'information (checksum) pour la vérification de la validité des données.



Message transmis

Principales méthodes de codage :

Le contrôle de parité

Le contrôle de parité croisé

Le contrôle de redondance cyclique

#### Contrôle des erreurs

Le contrôle de parité (VRC = Vertical Redundancy Check)

**Principe de codage :** Ajout d'un bit supplémentaire (bit de parité) à un certain nombre de bits de données (7 ou 8 bits)

Par exemple : ajout d'un 1 si le nombre de bits du mot est impair, 0 dans le cas contraire.

Exemple : B 1000010 **0** 

Contrôle : A la réception, si le bit de parité ne correspond pas à la parité de l'octet reçu : une erreur est signalée.

Limite: Si deux bits (ou un nombre pair de bits) venaient à se modifier simultanément lors du transport de données, aucune erreur ne serait alors détectée...

#### Contrôle des erreurs

#### Le contrôle de parité croisé

Le contrôle de parité croisé (LRC = Contrôle de Redondance Longitudinale), contrôle l'intégrité des bits de parité d'un bloc de caractères. Exemple :

В	1000010	0
I	1001001	1
T	1010100	1
	1011111	0

Limite : Méthode plus efficace que le bit de parité → détection de plusieurs bits erronés. En cas d'erreur il faudra retransmettre tout le bloc.

#### Contrôle des erreurs

#### Le Contrôle de Redondance Cyclique (CRC)

Le CRC permet le contrôle des erreurs des blocs de données de plusieurs centaines d'octets (appelés trames ou frames en anglais ou FCS (Frame Check Sequence)).

Ainsi à chaque trame est ajouté un CRC dont la valeur dépend des données transmises.

#### Principe de base :

CRC = Reste (message à transmettre / code binaire connu de l'émetteur et du récepteur)

#### Contrôle des erreurs

#### 2 - La correction des erreurs

Il existe deux modes de correction :

- Correction automatique, évite la retransmission des données Le codage à triple répétition : répète trois fois la transmission de chaque message, mais est très coûteux, puisqu'il multiplie par 3 la taille des données, donc réduit la vitesse de transmission
- Accusé de réception et retransmission :
   Méthode la plus fréquente , dans la transmission des données, mais très pénalisante, car elle implique beaucoup d'échanges de données.

#### Contrôle des erreurs

#### **En conclusion**

La protection contre les erreurs de transmission nécessite :

- La définition de procédures normalisées
- La création d'un format structuré pour les données échangées

→ On devra définir un PROTOCOLE

## B-Protocoles de liaison

Dans les années 80 l'informatique commence à envahir les entreprises, mais son développement est difficile, car les réseaux existants s'appuient sur le réseau téléphonique, très lent ...

L'IEEE, s'aventure à faire l'état des lieux et à proposer ce que pourrait être un réseau local, plus adapté aux besoins des entreprises, donc plus rapides ...

Pourquoi le réseau téléphonique est lent :

- Car conçu pour de grandes distances et le transport de la voix;
- Le support physique n'est pas de bonne qualité pour la transmission des données (bande passante et fréquence très basse), donc pas très fiable;
- Pour fiabiliser, on utilise la connexion entre les machines et des techniques de contrôles des erreurs et de correction très pénalisantes.
- → Conséquences : les débits ne dépassent pas 9600 bit/s


Par contre dans un réseau local:

- Les distances sont plus courtes;
- On peut utiliser des supports de meilleure qualité, même si le coût au mètres est plus élevé;
- -La qualité de la transmission est meilleure;
- -On a besoin de moins de contrôles.
- → Conséquences : les débits peuvent atteindre plusieurs Mb/s

## La normalisation : le modèle IEEE 802.x (réseaux locaux)


802.1 Protocole sans accusé de réception demandé							
802.2 LLC (Liaison de données)							
Type 1 (sans connexion) Diffusion (Datagramme) Pas de lien logique établi Pas d'acquittement		Type 2 (orienté connexion) Lien logique Acquittement Contrôle de flux et d'erreurs		Type 3 (trame simple) Datagramme Acquittement			
		ACCES	A U	MEDIA			
802.3		802.4		802.5		802.11	
CSMA/CD ETHERNET	В	US JETON	ANNEAU JETON		CSMA/CA		

**IEEE 802.3** 




Réseau en bus / technique d'accès : CSMA/CD

**IEEE 802.5** 



Réseau anneau / technique d'accès : Jeton

**IEEE 802.11** 




#### La normalisation:

#### le modèle IEEE 802.x (réseaux locaux)

Type de problème		Couche	Rôle
Fonctions de transport	4	Transport	Transport et contrôle de routage
Techniques et algorithmes de routage	3	Réseau	Routage des paquets dans plusieurs réseaux
Echange entre 2 machines	2	Liaison	IEEE 802.1
			IEEE 802.2
Matériel de connexion	1	Physique	IEEE 802.3 / 802.4 / 802.5
			Câbles et signaux électriques


## C-Protocole Ethernet

#### **Protocole Ethernet**




Le protocole Ethernet a été conçu pour les réseaux locaux. Objectif = Faire communiquer deux machines.

#### Caractéristiques



#### Caractéristiques



1 – Adressage: 6 octets = Adresse MAC ou adresse physique

2 – Méthode d'accès : CSMA/CD

3 - Echange des données : Trame précédée

d'un fanion

4 - Contrôle des erreurs : CRC

5 - Contrôle de la liaison : Rien de prévu

#### La trame Ethernet

@destination	@source	protocole	données	PAD	CRC
6 octets	6 octets	2 octets	46 à 1500 octets		4 octets
	<b>√</b>				

280 000 Giga adresses

niveau supérieur associé au paquet

```
Ethernet II, Src: Sfr_2a:d6:bc (e0:a1:d7:2a:d6:bc)
                                                                           0x0800 = IP
 Destination: IPv4mcast_7f:ff:fa (01:00:5e:7f:ff:fa)

⊕ Source: Sfr_2a:d6:bc (e0:a1:d7:2a:d6:bc)

                                                                          0x0600 = XNS,
   Type: IP (0x0800)
0000
                                                                          0x0806 = ARP,
0010
     20 2a 20 48 54 54 50 2f
                             31 2e 31 0d 0a 48
                                                                          0x8035 = RARP
0040
                                                      T:239.25 5.255.25
     30 3a 31 39 30 30 0d 0a
                            43 61 63 68 65
0050
                                                      0:1900.. Cache-Co
                            78 2d 61 67
0060
                                                      ntrol:ma x-age=60
0070
                                                      ..Locati on:http:
0080
                                                      //192.16 8.1.1:49
                                                                          Longueur totale
0090
                                                      152/root Desc.xml
00a0
                                                      .. Server : neufbo
00b0
                             78 20 55
                                                      x/neufbo x UPnP/1
                                                                          de la trame:
          20 4d 69 6e 69 55
                             50 6e 50 64 2f
00c0
                                                      .0 MiniU PnPd/1.5
00d0
                                                      ..NT:upn p:rootde
                                                                          64 octects à
00e0
                                                      vice..US N:uuid:5
                             33 65 65
00f0
                                                      56e1620- 3ee4-4a9
                                                      9-8837-9 36ae6a12
                                                                          1518 octets
                   75 70 6e
                             70 3a
                                                      519::upn p:rootde
                             53 3a 73 73 64 70
                                                      vice..NT S:ssdp:a
                                                      live....
     6c 69 76 65 0d 0a 0d 0a
```

#### **Fonctionnement**

#### **Emission d'une trame:**

- 1. Construction de la trame,
- 2. Calcul CRC,
- 3. Transmission (Technique utilisée CSMA-CD)

#### Traitement d'une trame à la réception :

- 1 Vérification longueur trame, si < 64 octets alors rejet
- 2 Vérification CRC, si erreur détecté alors rejet
- 3 Vérification @destinataire, si @ différente alors rejet
- 4 Extraction protocole, si protocole non actif alors rejet
- 5 Transfert des données vers couche supérieure


Le CRC – Principe du codage

On veut transmettre le message suivant : 1 1 0 1

Le code diviseur sera : 1 0 0 1


Le message transmit sera sous la forme : 1 1 0 1 x x x xxx représentent les 3 bits possibles du reste de la division.

Calcul du bloc de contrôle



Message transmis 1 1 0 1 1 0 0

Le CRC – Principe du codage



#### Ethernet est utilisé aujourd'hui:

- sur tous les supports de transmission : paires de cuivre, fibre optique, réseaux sans fil, ....
- dans les réseaux locaux domestiques : courant électrique (CPL).

#### Ethernet est un standard pour l'entreprise :

- >90% des réseaux = Ethernet
- 80 millions de cartes vendues chaque année


#### La vitesse de l'Ethernet :

- -100 / 1000 Mb/s (standard)
- atteint aujourd'hui les 10 Gigabits (dernières normes)
- 40 Gb/s (future norme)

## Liaison entre deux machines

# D - Equipements d'interconnexion

Pourquoi des équipements d'interconnexion?




20 m à 2500 m

Comme le signal électrique s'attenue avec la distance, la longueur maximale d'un segment de câble dépend du support utilisé. Si l'on veut créer des réseaux sur une grande surface géographique, il sera nécessaire de ré-amplifier les signaux.

Quelles ont les distances maximales par support ?

Support	Schéma	Longueur	
Fibre optique		2500 m	
Paire torsadée		100 m à 100mbs 50m à 1gbs 20m à 10gbs	
Sans fil	(((-)))	300 m	

Pour augmenter les distances : plusieurs solutions



➤ Le répéteur


➤Le Hub Couche 1

Le switch Couche 2

**Equipements** d'interconnexion


Le Routeur Couche 3

Le **répéteur** (repeater) :




Equipement simple permettant de régénérer un signal entre deux noeuds du réseau, afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau. Le répéteur travaille uniquement au niveau des informations binaires circulant sur la ligne de transmission, il n'est pas capable d'interpréter les paquets d'informations.

Le concentrateur, répéteur multiports ou hub :



Elément matériel permettant de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Son unique but est de récupérer les données binaires parvenant sur un port et de les diffuser sur l'ensemble des ports (généralement 4, 8, 16 ou 32).


**Le commutateur** ( *switch*) = pont multiports



Analyse les trames arrivant sur ses ports d'entrée et filtre les données afin de les aiguiller uniquement sur les ports adéquats (on parle de **commutation** ou de **réseaux commutés**).

Le filtrage des données se fait sur la base de l'adresse de la machine (adresse physique ou MAC)

#### Exemple de câblage




Paires torsadées: maxi 4 Hub (ou Switch) entre deux machines

#### Le routeur :


Equipement

d'interconnexion de réseaux informatiques permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va emprunter.




Réseau local - LAN

#### Exemple de réseau




Réseaux d'un particulier

Exemple de réseau




Réseaux du département informatique

Exemple de réseau





Réseaux du campus FDS



Source: www.iifa.fr/reseaux

#### Un MAN





#### Un autre WAN

