M2101 - Architecture et programmation bas niveau

Cours n°3: Processus


Victor Poupet

Parallélisme

Les OS modernes sont tous capables d'exécuter plusieurs tâches en parallèle

- chaque tâche est réalisée par un processus
- en réalité un processeur ne peut exécuter qu'un seul processus à la fois à un instant donné
- pour les faire avancer en parallèle, le processeur alloue de petits intervalles de temps à chaque processus, en alternance (ordonnancement)

Gydle d'un processus



Les processus ont 5 états possibles d'exécution :


- Nouveau : en cours de création
- Prêt : toutes les ressources nécessaires sont disponibles mais pas actuellement exécuté par le CPU
- Exécution : en cours d'exécution par le CPU
 - En attente: ne peut pas poursuivre son exécution (attente clavier, fichier, message d'un autre processus, etc.)
 - Terminé : l'exécution est finie

Bloc de contrôle

Le bloc de contrôle d'un processus (process control bloc ou PCB) est une structure de données utilisée par l'OS pour représenter ses informations :

- Identification
 - identifiant du processus (PID)
 - identifiant du processus parent (PPID)
 - identifiant de l'utilisateur et du groupe exécutant le processus (UID et GID)
- État du processeur
 - registres
 - pointeurs de pile et exécution
- Contrôle du processus
 - état d'exécution (prêt, suspendu, etc.)
 - descripteurs de fichiers ouverts
 - privilèges
 - comptabilité (temps CPU, date d'exécution, etc.)

Shangement de processus



Pour changer le processus en cours d'exécution, le processeur doit :

- sauvegarder le PCB du processus en cours
- charger le PCB du nouveau processus
- reprendre l'exécution du nouveau processus

Ce transfert peut être réalisé après une interruption de l'exécution du premier processus à l'aide d'un appel système.

Anatomie d'un processus

La mémoire occupée par un processus est divisée en plusieurs sections :

- une section text contenant les instructions (en langage machine) à exécuter par le processus
- une section data contenant les variables globales et statiques, allouées avant d'exécuter la fonction main
- le tas (heap) utilisé pour l'allocation dynamique des variables, géré à l'aide de fonctions d'allocation (malloc, free, etc.)
- la pile (*stack*) utilisée pour stocker les variables locales, les arguments et la valeur de retour des procédures exécutées par le programme

En plus de ces données, si le programme est interrompu, il faut également sauvegarder le compteur d'exécution ainsi que les valeurs contenues dans les registres du processeur

```
La fonction size permet d'obtenir (entre
                                               autres) la taille des sections text et data
                                               correspondant à un exécutable
int tab[5000];
int tab2[1000] = {1};
int main() {
  int tab2[20000]:
  return 0;
```

dec

1072 4276 20032 25380 6324 a.out

hex

filename

\$ size a.out

text data bss

■ La section data d'un exécutable est divisée en deux parties : ■ data correspondant aux variables globales

ou statiques initialisées **bss** correspondant aux variables globales ou statiques non initialisées ou initialisées à 0 (qui ne prennent donc pas de place dans

- l'exécutable) L'espace des variables globales est préparé par le compilateur, et réservé à
- la création du processus (la zone correspondant à bss est initialisée à 0)

Les variables globales ne peuvent pas avoir une taille variable (définie à

l'exécution)

text

La section text de la mémoire contient la séquence d'instructions à exécuter

- Chargée au démarrage du programme et protégée en écriture
- Un registre du processeur contient l'adresse de l'instruction en cours (program counter ou PC)


Limites


```
$ ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
file size (blocks, -f) unlimited
max locked memory (kbytes, -1)
  unlimited
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 256
pipe size (512 bytes, -p) 1
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 709
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
```

La fonction ulimit permet d'obtenir les limitations de taille imposées par le système d'exploitation.

Allocation dynamique

```
int *fibo (int n) {
                                                Les fonctions de la famille malloc
  int *t = malloc(sizeof(int)*(n+1));
                                                permettent de réserver de l'espace
  t[0] = 1;
                                               dynamiquement (dans le tas)
  t[1] = 1;
                                                ■ La fonction renvoie un pointeur
  for (int i=2; i<=n; i++) {</pre>
                                                  indiquant où se trouve le bloc de
    t[i] = t[i-1] + t[i-2];
                                                  mémoire libéré
  return t;
                                                La fonction free permet de marquer la
                                                mémoire allouée par malloc comme
int main() {
                                                étant libre
  int *t = fibo(100):
  int a = t[10];
                                                La taille du tas disponible pour un
  int b = t[100];
                                                processus n'est en général pas limitée, et
  free(t);
                                               c'est donc là que doivent être placés les
  printf("10: %d, 100: %d\n", a, b);
                                               objets de grande taille.
```







- Fréquemment utilisée donc placée sur de la mémoire plus rapide
- Variables libérées automatiquement
- Connexe : ne se fragmente pas et facile d'accès
- Gestion automatique de la portée des variables
- Récursivité facile

Tas

- Espace illimité
- Objets accessibles globalementDoit être libéré explicitement
- Objets peuvent être redimensionnés
- (realloc)