Communication inter-processus

Introduction

Les processus ne peuvent pas communiquer directement car un seul processus est actif à un instant donné. Il est nécessaire pour cela d'utiliser l'équivalent d'une boite aux lettres pour l'échange des messages.

Les mécanismes mis en œuvre sur les systèmes sont les : TUBES FILES DE MESSAGES.

Moyen de communication entre deux processus s'exécutant sur une même machine

Propriétés:

- Fichiers particuliers (SGF)
- File de données (FIFO) → Fonctions de lecture et écriture bloquantes
- Lectures destructrices
- Lectures multiples: le 1er qui lit récupère les données

Autres propriétés :

 tube vide et lecture → processus bloqué jusqu'à dépôt de données

 tube non vide et nombre de données à lire > données existantes → processus lit le nombre de car disponibles

 tube plein et écriture → processus bloqué jusqu'à lecture de données

Les types de tubes :

- Tubes nommés (sur disque)
- Tubes anonymes (mémoire)

Caractéristiques:

- fichier portant un nom
- création par la fonction mknod()
- ouverture par open()

- → Création tube mknod (nom_du_fichier, accès+S_IFIFO) mkfifo (nom_fichier, accès)
- utilisation de la fonction de création d'un i-node particulier
- spécifier un nom de fichier
- donner les droits d'accès
- création d'un fichier fonctionnant en mode FIFO
- → Ouverture tube desc = open(nom_du_fichier, mode)
- ouverture en lecture si mode = O_RDONLY
- ouverture en écriture si mode = O_WRONLY
- ouverture en maj si mode = O_RDWR
- ouverture bloquante / non bloquante mode =O_NDELAY

→ lecture dans le tube read (desc, buf, nb)

- si O_NDELAY à l'ouverture
- retour code erreur si lecture dans un tube vide
- sinon
- processus bloqué si tube vide, attente suffisamment de données à lire

→ écriture dans le tube write (desc, buf, nb)

- si O NDELAY à l'ouverture
- retour code erreur si tube plein
- sinon
- processus bloqué si tube plein, attente tube suffisamment vide pour écrire

EXEMPLE DE PROGRAMMATION

```
/* Processus ecrivain */
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
main()
 int tub;
  mkfifo ("fictub", S IRUSR | S IWUSR) /* création fichier
  FIFO */
  tub = open("fictub",O WRONLY) /* ouverture fichier */
  write (tub,"0123456789",10); /* écriture dans fichier */
  close (tub);
  exit(0);}
```

EXEMPLE DE PROGRAMMATION

```
/* Processus lecteur */
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
main()
{ int tub;
  char buf[11];
  tub = open("fictub",O_RDONLY) /* ouverture fichier */
  read (tub,buf,10); /* lecture du fichier */
  printf("J'ai lu %s\n, buf);
  close (tub);
  exit(0); }
```

PROPRIETES:

- Structure sans nom
- Création en mémoire : Fonction pipe()
- Duplication des processus : Fonction fork()
- Deux descripteurs : Lecture et ecriture
- Fonction d'accès : read(), write(), close()

Les fonctions de programmation

pipe (tab) → crée un tube

- retourne les n° des deux descripteurs dans un tableau
- tab[0]: n° du descripteur de lecture: dl
- tab[1]: n° du descripteur d'écriture: de

read (dl, buf, nb) → lecture dans un tube


- dl: n° descripteur lecture / buf : zone de réception des octets
- nb : nombre d'octets à lire

write (de, buf, nb) – ecriture dans un tube


- de: n° du descripteur écriture / buf: zone d'émission des octets
- nb: nombre d'octets à écrire

```
Exemple de programmation
#include <stdio.h>
int pip[2]; /* descripteur de pipe */
char buf [6];
pere(){write (pip[1],"hello",5); exit(0);} /* écriture pipe */
fils() {read (pip[0],buf,5); printf("%s\n",buf);exit(0);} /* lecture
   pipe */
main()
{ pipe(pip); /* creation pipe */
  switch (fork())
       case -1: perror("pipe"); exit(1);
        case 0: fils();
       default: pere();}
```

Synchronisation



- Soit: PA transmet à PB ou PB transmet à PA
 SI
- PA dépose et PA lit => PB bloqué
- PA dépose, PB dépose et PB lit => PB lit sa propre donnée



Fermeture des descripteurs inutiles