Modèles OSI et TCP/IP Couche physique Couche liaison de données

Module FAR
Polytech Montpellier – IG3
David Delahaye

Pourquoi une architecture en couches?





transfert de fichier de A à B via un réseau

- acheminer des bits
- transporter des paquets
- gérer les échanges d'applications = congestions du réseau
- etc.

- altérations de données
- pertes de données
- pannes matérielles
- etc.



Comment décomposer?





principe: structuration en couches (niveaux)

- chaque couche est construite sur la précédente
- le nombre, le nom, le contenu et les fonctions des couches diffèrent d'une architecture à l'autre
- dans toutes les architectures, le rôle de chaque couche est d'offrir des services à la couche supérieure


Pourquoi une architecture en couches?

Lorsqu'on doit concevoir un système complexe

- une structure explicite permet l'identification et les relations entre les différentes parties du système
 - un modèle de référence en couches constitue une base de discussion
- la modularité facilite la maintenance et la mise à jour du système
 - la modification d'une couche reste transparente au reste du système


\$\bigsip 2 aspects: vertical et horizontal

Aspect vertical?



- la couche (N+1) voit la couche (N) uniquement par le service offert
- la couche (N+1) n'a aucune vue sur la couche (N-1)
- la couche (N) est séparée de la couche (N-1) et de la couche (N+1) par une interface de service bien définie


Aspect horizontal



- le protocole (N) définit les règles de communication à l'intérieur de la couche (N)
- les entités (N) représentent les éléments actifs de la couche (N)

Une couche

- ✓ une interface de service
- ✓ un protocole de communication




- ✓ Principes de l'empilement des couches
 - chaque couche utilise les services de la couche inférieure
 - chaque couche offre des services à la couche supérieure au travers d'une interface de service
 - les entités d'une même couche communiquent entre elles selon un protocole
- ✓ Une architecture de réseau = un ensemble de couches

Le modèle de référence OSI

- Open Systems Interconnection
- travaux entrepris à l'ISO en 1978
- norme parue en 1980 : IS 7498
- pourquoi faire ?
 - régler les problèmes de l'interconnexion de systèmes hétérogènes (logiciel et matériel)
- portée du modèle ?
 - il ne concerne que l'interconnexion et n'est utilisé que pour décrire les communications entre systèmes
 - modèle abstrait
 - modèle indépendant des logiciels et technologies

Les 7 couches OSI




couches hautes

- rendent un service d'accès
- comportent les fonctions de traitement sur les données transportées

couches basses

- rendent un service de transport
- comportent les fonctions de transmission de données

Les 7 couches OSI



Rôle des 7 couches

- physique
 - responsable de la transmission des bits sur un circuit de communication
 - spécification des connecteurs
 - détermination des caractéristiques électriques des circuits
 - définition des procédures d'utilisation des connexions physiques
- liaison de données
 - responsable de la transmission fiable de trames sur une connexion physique
 - contrôle de flux
 - contrôle d'erreur

Rôle des 7 couches

réseau

- responsable du transfert de données à travers le réseau
 - adressage
 - routage
 - contrôle de congestion

transport

- responsable du transfert de bout-en-bout, avec fiabilité et efficacité
 - contrôle de flux
 - reprise sur erreur
 - optimisation

Rôle des 7 couches

session

- responsable des mécanismes nécessaires à la gestion d'une session
 - organisation du dialogue
 - synchronisation du dialogue
 - établissement et libération d'une session

présentation

- responsable de la représentation des données échangées entre applications
 - traduction des données
 - compression
 - cryptage

application

 fournir à l'usager des services pour réaliser une application répartie et pour accéder à l'environnement OSI

Communication en mode connecté

- la communication comporte 3 phases
 - établissement de connexion
 - transfert de données
 - libération de connexion
- transfert fiable
- minimisation du volume d'information de contrôle
- procédures très lourdes (établ. et libération)
- convient mal à la diffusion d'information
- manque d'efficacité pour les échanges sporadiques

Communication en mode non connecté

- ni établissement ni libération
 - les données échangées sont considérées comme étant des messages (datagrammes) complètement indépendants les uns des autres
- © simplicité
- © robustesse
- (3) transfert non fiable
- (3) information de contrôle récurrente

L'architecture TCP/IP


application

transport (host-to-host)

réseau (internet)

accès au réseau host-to-network

Architecture à 4 niveaux



Graphe (simplifié) des protocoles TCP/IP

L'architecture TCP/IP

Les 4 couches :

- La couche application est responsable des applications réseau.
- La couche transport offre un service de transport de messages entre les extrémités client et serveur d'une application.
- La couche réseau permet l'échange de données entre deux machines raccordées à des réseaux différents : elle est responsable du routage des datagrammes entre ces deux machines.
- La couche accès au réseau traite les échanges de données entre un hôte et le réseau auquel il est attaché et se charge également du routage de données entre deux équipements rattachés au même réseau.

TCP/IP vs. OSI


- 4 couches vs. 7
 - pas de session, ni de présentation
 - pas de couche physique
- couche réseau uniquement en mode non connecté
 - cahier des charges initial de l'ARPA
- La couche accès au réseau n'est pas une couche au sens réel du terme : c'est une interface entre les couches réseau et liaison OSI
- moins de formalisme dans la définition des couches
 - notions d'interfaces, de services ???
 - moins bonne isolation des protocoles
- ne fait pas de distinction claire entre services, interfaces et protocoles
- ne fait pas de différence entre spécification et implémentation
- n'est pas général et est peu approprié pour décrire toute autre pile de protocoles

Couche physique



- ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données), en anglais DTE, Data Terminal Equipment
 - effectue les traitements sur les données (ainsi que la supervision de la transmission de données)
 - il s'agit d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un routeur, ...

Un support de transmission



Les différents supports

- Filaire (paires torsadées, cable)
- Optique (fibre optique)
- Aérien (radio terrestre, radio satellite)

Les critères de comparaison


- bande passante
- atténuation
- sensibilités diverses
- coût
- encombrement
- poids, etc.

Supports de transmission

- Différents supports physiques avec différents débits :
 - Paires torsadées (de 4 Mbits/s à 1 Gbits/s);
 - Câble coaxial (10 Mbits/s);
 - Fibre optique (2 Gbits/s);
 - Infrarouges (4 Mbits/s);
 - Ondes radio (11 Mbits/s);
 - Micro-ondes (10 Mbits/s);
 - Satellite (20 Mbits/s).

Analogique vs. numérique

- · message = données que l'usager souhaite transmettre
- · message analogique
 - espace de temps continu, espace de valeurs continu
 - ex : voix, vidéo, données collectées par des capteurs



- · message numérique
 - espace de temps discret, espace de valeurs discret
 - ex : texte, entiers

010001100...


Analogique vs. numérique

- La transmission est l'opération qui consiste à transporter le signal d'une machine vers une autre, sur un support donné
- transmission analogique
 - transport d'un signal analogique
 - nécessite, sur de longues distances, des amplificateurs
- · transmission numérique
 - transport d'un signal numérique
 - nécessite, sur de longues distances, des répéteurs

La numérisation


- · Avantages du numérique sur l'analogique
 - facilités de stockage, de traitement et de restitution
 - intégration (multimédia)
 - faible taux d'erreur des liaisons numériques par rapport aux liaisons analogiques (répéteurs vs. amplificateurs)
 - coût des composants (équipements) numériques inférieur à celui des composants analogiques
- la tendance : traiter des données numériques et les véhiculer par un signal numérique (le tout numérique)
- numérisation: transformation d'un message analogique en un message numérique

Quelques définitions



- ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données)
 - · Effectue les traitements sur les données (ainsi que la supervision de la transmission de données)
 - · Il s'agit d'une station (console, tposte de travail, etc.)
- ETCD (Equipement de Terminaison du Circuit de Données, en anglais, DCTE, Data circuit-terminating equipment)
 - Adapte le signal numérique délivré par l'ETTD aux caractéristiques du support
 - Codage / décodage bande de base (codec)
 - Modulation / démodulation (modem)


Quelques définitions



- Le circuit de données est composé par l'ensemble des moyens (physiques) permettant le transport d'un signal de données
- La jonction ETTD/ETCD spécifie les caractéristiques de la connexion (interface) physique entre l'ETTD et l'ETCD

26

État de notre architecture



Pourquoi une liaison de données ?

 Le circuit de données permet d'émettre et/ou de recevoir des bits en série


mais avec:

- Un certain débit ;
- Un certain délai ;
- Un certain taux d'erreurs.

C'est insuffisant!


Ajout d'une interface logique.


Qu'est-ce qu'une liaison de données ?



- Rôle: fiabiliser le transfert d'information entre 2 ETTD
- Fiabilité :
 - Pas d'erreur
 - Pas de perte
 - Pas de déséquencement
 - Pas de duplication

Vue en couches






Services de liaison de données

- Les services à utiliser
 - services offerts par le circuit de données
- Les services à rendre
 - les utilisateurs doivent avoir l'illusion d'un canal de transmission fiable
 - les utilisateurs doivent pouvoir établir et libérer logiquement une liaison au dessus d'un circuit
- 3 éléments de service
 - établissement de liaison
 - transfert de données
 - libération de liaison

Représentation des services



Protocole de liaison de données

- une liaison de données : un canal physique capable de transmettre des bits, raccordant 2 (ou N) stations et leur permettant d'échanger de l'information structurée en trames
- un protocole de liaison de données : un ensemble de règles permettant de gérer la liaison
 - règles de codage
 - règles de structuration
 - règles d'échange
- le protocole met en œuvre un certain nombre de mécanismes de communication

Mécanismes de communication

Problème de délimitation des trames
 le récepteur doit savoir quand commence une
 trame et quand elle finit

• Idée

une trame doit commencer par un marqueur de début de trame et se finir par un marqueur de fin de trame

[♦] Fanion de début/fin de trame

Exemple de délimitation : 01111110

- Mécanisme de transparence
 - pour s'assurer qu'à l'intérieur de la trame, la configuration 01111110
 ne soit pas interprétée comme un flag de fin
 - à l'émission : ajout d'un bit "0" après 5 "1" consécutifs
 - à la réception : destruction d'un bit "0" après 5 "1" consécutifs
- Émission d'une trame
 - construction de la trame
 - calcul des bits de contrôle
 - transparence (ajout)
- Réception d'une trame
 - transparence (retrait)
 - calcul des bits de contrôle
 - examen des champs de la trame

Exemple de délimitation : 01111110

émission de ...11011111110101...

insertion de "0" ...1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1...




destruction de "0" ...1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1...


réception de ...1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1...

Établissement de la liaison

Le circuit de données est préalablement établi entre A et B




Établissement de la liaison




- Trame de demande d'établissement
- Trame de confirmation d'établissement

Libération de la liaison

La liaison est en cours de transfert de données lorsque...




Libération de la liaison




- > Trame de demande de libération
- Trame de confirmation

Transfert de données

La liaison est établie



Transfert de données



Trame de données ou d'information



Les problèmes possibles

- erreurs de transmission
- rupture du circuit de données
- pertes de trames
- débordement du récepteur
- panne d'un des ETTD
- panne d'un des ETCD
- etc.


Contrôle de flux

Problème
 pertes de données possibles
 si engorgement du
 récepteur

Idée

asservir le taux d'émission de trames au taux d'absorption du récepteur

Trame « la suivante »
Protocole Send-and-Wait




Détection d'erreurs

Problème

Des erreurs de transmission peuvent altérer les données

Idée

Introduire de l'information de contrôle permettant de détecter la présence d'erreurs de transmission dans une trame



\$\top \champ de contrôle de type CRC

Reprise sur erreur

- Problème
 - récupérer une trame de données en erreur
- Idée

introduire une trame de contrôle demandant la retransmission de la trame de données retransmission de la trame courante

passage à la trame suivante

EL_A

données

ACK

données

données

- ♥ Trame de contrôle NAK
- ☼ Trame de contrôle ACK (« la suivante »)

Rétention d'une copie

Problème

pouvoir réémettre la dernière trame de données envoyée

Idée

garder une copie de toute trame de données émise jusqu'à réception d'un acquittement positif retransmission de la trame courante

passage à la trame suivante

EL_A

données

ACK


données

données

buffer (tampon) d'émission


Temporisateur de retransmission

Problème
 pertes de trames possibles :
 interblocages



Idée

utiliser un mécanisme de temporisation limitant la durée d'attente d'une réponse



temporisateur de retransmission T1

Temporisateur de retransmission

- Dimensionnement de T1
 - T1 trop petit : retransmissions inutiles
 - T1 trop grand : reprise tardive
- Les trames NAK ne sont plus obligatoires
 - mais elles permettent d'accélérer la reprise

Nombre maximum de tentatives

Problème

en cas d'incident grave du circuit de données, retransmissions d'une même trame à l'infini

Idée


- limiter le nombre maximum de transmissions successives d'une même trame
- libérer éventuellement la liaison (et les ressources de communication associées)

nombre maximum N1 d'émissions d'une trame

Numérotation des trames de données

Problème

duplications de données possibles




Idée

utiliser dans la trame de données un champ de numérotation en séquence


\$\text{champ N(S)} pour les trames de données

- Numérotation modulo m
- Variable V(S) en émission




Numérotation des ACK

Problème
 pertes de données non
 récupérables possibles



Idée
 utiliser dans la trame ACK un champ de numérotation




Numérotation des ACK

- \Leftrightarrow champ N(R) pour les trames ACK
- Numérotation modulo m
- Variable V(R) en réception

Détection d'inactivité


- Problème
 ressources de communi cation bloquées inutilement
- Idée
 utiliser un mécanisme de
 temporisation limitant la
 durée d'inactivité de la
 liaison



- $\$ temporisateur de détection d'inactivité \emph{I}
- Dimensionnement
- Envoi de trames pour maintenir une activité

Problème


mauvaise utilisation du circuit lorsque le temps de propagation est important



- T_{te} : temps de traitement en émission
- T_{td} : temps de transmission des données
- \blacksquare T_p : temps de propagation
- T_{tr} : temps de traitement en réception
- \blacksquare T_{ta} : temps de transmission de l'acquittement

Idée

permettre à l'émetteur d'envoyer plusieurs trames consécutives avant de se bloquer en attente d'acquittement



♦ fenêtre d'anticipation de taille W

Principe

- la fenêtre est une liste de W numéros de séquence
- l'émetteur est autorisé à envoyer les W trames de données dont le N(S) est tel que :

```
dernier N(R) reçu \leq N(S) \leq dernier N(R) reçu + W - 1
```

Fenêtre coulissante

- Impacts sur les autres mécanismes
 - acquittement positif : plusieurs stratégies
 - un ACK par trame
 - un ACK par fenêtre, etc
 - acquittement négatif : plusieurs stratégies
 - rejet global
 - rejet sélectif
 - régulation de flux

- Trame de rejet global
- Trame de rejet sélectif
- ♦ Trame « stop »
- pouvoir suspendre temporairement le flux de données
- pouvoir reprendre le flux de données

Bilan des mécanismes de communication

Trames

- Demande d'établissement
- Confirmation
- Demande de libération
- Données
- Acquittement positif
- Rejet global / sélectif
- Stop

Temporisateurs

- Retransmission T1
- Inactivité I

Paramètres

- Modulo de la num. m
- Nb max de transm. N1
- Taille de la fenêtre W



Un exemple de protocole : HDLC

- « High-level Data Link Control »
- Norme ISO 13239
- Dérivé de SDLC développé par IBM
- Configuration point-à-point ou multipoint
- Exploitation en bidirectionnel à l'alternat ou simultané
- Fonctionnement en mode connecté
- Procédure orientée-bit
- Utilisation d'une fenêtre d'anticipation

Structure de la trame HDLC

fanion	adresse	contrôle	information	FCS	fanion
8 bits	8 bits	8 bits	n bits $(n \ge 0)$	16 bits	8 bits

- Fanion: '01111110'
 - Délimitation de la trame, début et fin
 - Synchronisation
 - Mécanisme de transparence : par insertion d'un '0' après cinq
 '1' consécutifs dans les données

Adresse

- Identification de la station secondaire impliquée dans l'échange
- Trame de commande : la station secondaire destinataire
- Trame de réponse : la station secondaire émettrice

Structure de la trame HDLC

fanion	adresse	contrôle	information	FCS	fanion
8 bits	8 bits	8 bits	n bits $(n \ge 0)$	16 bits	8 bits

Contrôle

- Type de la trame
- Numéros de séquence
- Extension à 16 bits en modulo 128

Information

- Données de l'utilisateur
- Toute trame de longueur inférieure à 6 octets est non valide
- FCS (« Frame Check Sequence »)
 - Calculé à partir d'un polynôme $(x^{16} + x^{12} + x^5 + 1)$

Situations d'anomalies

- Station temporairement occupée
 - Indication d'un état d'occupation
 - Indication d'un retour à la normale
- Erreur de transmission
 - Rejet des trames dont le FCS indique la présence d'erreurs
- Erreur de numéro de séquence
- Trame non valide

Protocole PPP

- « Point to Point Protocol »
- Variante de HDLC
- Connexions Internet des particuliers (RTC, PPPoX)
- Fonctionnalités
 - Délimitation de trames
 - Détection d'erreurs
 - Négociation d'adresses
 - Authentification
 - Multi-protocole
 - Compression de données

Champ supplémentaire

- De deux octets
- Déterminant le protocole de niveau supérieur
 - 0x0021 : IPv4
 - 0x002B: IPX
 - 0x800F: IPv6
- Situé après le champ de contrôle du format HDLC