







### 用户管理 \*\*\*

- 用户账户
  - 用户账号都包含哪些信息?
    - 用户名 密码 用户识别码UID 组识别码GID 备注 家目录HOME shell
    - linux系统是支持多用户的分时操作系统
    - 用户分为三种以UID来区分
      - 超级用户 UID = 0 在系统中拥有至高无上的权限.
      - 系统用户 UID 1-499 bin,ftp,mail等,不具备登录系统的权利,却是系统运行不可缺少的.
      - 普通用户 UID 500-60000 管理员建立的用户.密码和权限都由管理员制定.

## 用户管理 ★★★

- 增加用户
  - useradd
    - -u UID
    - -d 主目录
    - -g GID
    - -G 附属组
    - · -s 登录使用的SHELL
  - 例:
    - useradd -s /bin/sh -g oinstall -G asmadmin,dba ora11g
    - 此命令新建了一个用户orallg,该用户的登录Shell是/bin/sh,他属于oinstall用户组,同 时又属于asmadmin和dba用户组,其中oinstall用户组是其主组。

### 用户管理 \*\*\*

- •删除用户
  - userdel
    - 如果一个用户账号不再使用,能从系统中删除。删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统 文件中的该用户记录删除,必要时还要删除用户的主目录。
    - ·删除一个已有的用户账号使用userdel命令,格式如下: userdel 选项 用户名 常用的选项是:
      - -r, 他的作用是把用户的主目录一起删除。
  - 例:删除一个orallg用户,并同时删除它的home目录
    - #userdel –r ora11g

# 用户管理★★★

### • 修改用户

- usermod
  - · 修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录 Shell等。
  - 修改已有用户的信息使用usermod命令,格式如下: usermod 选项 用户名 常用的选项和useradd命令中的相同,能为用户指定新的资源值。

#### - 例:

- usermod -s /bin/ksh -d /home/z -g developer sam
- 此命令将用户sam的登录Shell修改为ksh,主目录改为/home/z,用户组改为developer
- usermod zte1 -g cheng
- · 此命令是改动用户zte1所属的组为cheng这个组

### 用户管理 ★★★

- 口令管理
  - passwd
    - · root用户能为自己和其他用户指定口令, 普通用户只能修改自己的口令。
    - 可使用的选项:
      - -I 锁定口令,即禁用账号
      - -u 口令解锁
      - -d 使账号无口令
      - -f 强迫用户下次登录时修改口令
      - -d 删除口令
      - -S 查看密码状态
      - -x 密码最大时间
      - -n 密码最小时间
      - -w 密码警告时间
      - -i 密码过期锁定时间
      - --stdin 非交互添加密码
        - echo "123" | passwd --stdin seker

#### • 组的概念

- 每个用户都有一个用户组,系统能对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于和他同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就对/etc/group文件的更新。
- 用户组(group)就是具有相同特征的用户(user)的集合体;比如有时我们要让多个用户具有相同的权限,比如查看、修改某一文件或执行某个命令,这时我们需要用户组,我们把用户都定义到同一用户组,我们通过修改文件或目录的权限,让用户组具有一定的操作权限,这样用户组下的用户对该文件或目录都具有相同的权限,这是我们通过定义组和修改文件的权限来实现的。

- 主要属组与附属组
  - 主要属组:每一个用户都必须有且只有一个主要属组,因为文件在建立时就会使用到主属组
  - 附属组:每一个用户可以加入其它组,这些组被称为用户的附属组
  - 需要注意的是一个用户建立时,如果不明确指定,则系统自动建立一个与用户名相同的群组,同时将这个群组也设置为该用户的主要属组,他们都是为linux内的系统权限分派而存在的。
  - 例:
    - useradd oacelinux
    - id oacelinux

- 增加用户组
  - groupadd
  - 常用的选项有:
    - -g GID 指定新用户组的组标识号(GID)
  - 例1:
    - groupadd group1
    - 此命令向系统中增加了一个新组group1,新组的组标识号是在当前已有的最大组标识号的基础上加1。
  - 例2:
    - groupadd -g 101 group2
    - ·此命令向系统中增加了一个新组group2,同时指定新组的组标识号是101。

- •删除用户组
  - -groupdel
  - 例如:
    - groupdel group1
    - · 此命令从系统中删除组group1。

- •.修改用户组
  - groupmod
  - 常用的选项有:
    - -g GID 为用户组指定新的组标识号。
    - -n 新用户组 将用户组的名字改为新名字
  - 例1:
    - groupmod -g 102 group2
    - · 此命令将组group2的组标识号修改为102。
  - 例2:
    - groupmod -g 10000 -n group3 group2
    - · 此命令将组group2的标识号改为10000,组名修改为group3。

# 切換用户★★★

- 用户切换
  - -su 切换用户
    - 以root用户切换其他用户则不需要密码
    - 而其他用户做任何切换都需要密码
  - -su-
    - 不加 在切换时不切换用户的家目录和PATH

## 切換用户★★★

- 登录后检查
  - 登录系统后,可以执行以下命令检查登录状态

查看当前用户身份 whoami

登录本机用户及来源 who

登录用户在做什么 • W

验证用户和查看用户的群组 id

都有哪些登录用户 users



