







进程管理★★★

- 什么是进程
 - linux在执行每一个程序时,就会在内存中为这个程序建立一个进程,以便让内核可以管理这个运行中的进程.内核会记录这个程序执行期间分配的内存空间以及使用过的资源,所以linux在内核中为每一个执行中的程序建立一个资料库,记录该程序执行过程中都开启了哪些文件,使用了哪些资源,等等信息.这个资料就是进程.进程就是linux系统中用来记录执行过程中程序各种信息的资料.

进程管理★★★



• 查看进程

- -top: 实时监控
 - ?帮助
 - enter刷新
 - <>翻页
 - q退出

top - 01:29:13 up 1:05, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Tasks: 104 total, 1 running, 103 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st Mem: 4147976k total, 269748k used, 3878228k free, 18840k buffers Swap: 5144568k total, 0k used, 5144568k free, 200500k cached

```
PID USER
          PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root
        15 0 2072 656 560 S 0.0 0.0 0:00.56 init
2 root RT -5
                0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 migration/0
        39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirgd/0
 3 root
               0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
4 root
                0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 migration/1
 5 root
                0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
6 root
                0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
7 root
        RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 migration/2
8 root
9 root
        34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirgd/2
         RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/2
10 root
11 root
         RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 migration/3
12 root
         34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirgd/3
         RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/3
13 root
```

进程管理 ★★★



- 查看进程
 - ps: 进程列表
 - ps aux
 - ps -ef

```
[root@oel ~]# ps -ef | grep event
       14 1 0 00:23?
                          00:00:00 [events/0]
root
       15 1 0 00:23?
                          00:00:00 [events/1]
root
root
       16 1 0 00:23?
                          00:00:00 [events/2]
            1 0 00:23?
                          00:00:00 [events/3]
root
68
      3543 3531 0 00:24?
                            00:00:00 hald-addon-keyboard: listening
on /dev/input/event0
      7144 4124 0 01:30 pts/0 00:00:00 grep event
root
```

```
[root@oel ~]# ps aux | grep event
      14 0.0 0.0 0 0?
                           S< 00:23 0:00 [events/0]
root
      15 0.0 0.0 0 0? S< 00:23 0:00 [events/1]
root
      16 0.0 0.0 0 0?
                           S< 00:23 0:00 [events/2]
root
      17 0.0 0.0 0 0?
                           S< 00:23 0:00 [events/3]
root
68
     3543 0.0 0.0 2020 804?
                              S 00:24 0:00 hald-addon-
keyboard: listening on /dev/input/event0
      7148 0.0 0.0 3924 684 pts/0 S+ 01:31 0:00 grep event
root
```

进程管理 ★★★



- 杀死进程
 - kill
 - · -15 结束终止
 - 强行终止杀死 • -9
 - -例:
 - kill -15 4319
 - kill -9 4315
 - 杀死进程IDy国4319或4315的进程,进程ID,通过查看进程的命令获取

进程管理★★★

• 后台进程

- 在命令后加&,将命令放到后台执行

- jobs 查看当前的后台进程

-fg %1 将作业号为1的后台进程放到前台

- bg%1 激活作业号为1的后台进程

- ctrl z 暂停并放到后台

- - -ifconfig

[root@oaec-oel ~]# ifconfig 命令
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:1B:11:48

inet addr: 192.168.107.128 Bcast:192.168.107.255

Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe1b:1148/64 Scop 你当前的IP
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU.IDOO METHC.I
RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5643 (5.5 KiB) TX bytes:9722 (9.4 KiB)


Interrupt:59 Base address:0x2024

- 修改IP
 - -有三种办法修改IP
 - 1.图形化工具
 - 需要启动LINUX桌面环境,永久生效
 - 2.修改网卡的配置文件
 - 直接修改网卡的配置文件,永久生效,易误操作
 - 使用ifconfig命令配置
 - 临时生效, 网络服务重启或者系统重启后, 恢复为修改之前的状态



- 修改IP
 - 图形化工具
 - system-config-network
 - 易操作
 - 需重启网络服务才能生效
 - 永久生效

system-config-network





- 修改IP
 - -配置文件
 - 不易操作
 - 需重启网络服务
 - 永久生效

网卡名

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0(如果是第二块刚为eth1)

BOOTPROTO=static

IPADDR=192.168.0.11(改成要设置的IP)

NETMASK=255.255.255.0 (子网掩码)

GATEWAY=192.168.0.1(网关)

ONBOOT=yes(开机启动该网卡)



- · 修改IP
 - 临时修改
 - 重启网络服务或重启服务器后, 丢失修改

要修改的网卡

子网掩码

ifconfig eth0 192.168.107.111 netmask 255.255.255.0

要修改的IP

网络管理 ***

• 重启网络服务

[root@oel ~]# service network restart

Shutting down interface eth0: [OK]

Shutting down loopback interface: [OK]

Bringing up loopback interface: [OK]

Bringing up interface eth0:

Determining IP information for eth0... done. [OK]



• 停止和启用网卡

[root@oel ~]# ifconfig eth0 down [root@oel ~]# ifconfig eth0 up

- 主机名解析及DNS配置
 - 主机名解析文件/etc/hosts

```
[root@oel ~]# cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

::1 localhost6.localdomain6 localhost6
```

192.168.10.136 oel

- DNS配置文件/etc/resolv.conf

[root@oel ~]# cat /etc/resolv.conf; generated by /sbin/dhclient-script

search localdomain nameserver 192.168.10.2

网络管理 ***

- 修改主机名
 - 修改主机名配置文件/etc/sysconfig/network
 - 使用hostname临时修改
 - 查看主机名

[root@oel ~]# cat /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes NETWORKING_IPV6=no

HOSTNAME=oel

[root@oel ~]# hostname oel

[root@oel ~]# hostname

oel

• 监控网络

-sar -n DEV

[root@oel ~]# Sar -n DEV 1 2

Linux 2.6.18-164.el5PAE (oel) 07/02/2016

```
01:43:36 AM
              IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
01:43:37 AM
                    0.00
                            0.00
                                   0.00
                                          0.00
                                                 0.00
               lo
                                                         0.00
                                                                0.00
01:43:37 AM
              eth0
                      1.01
                             0.00
                                    60.61
                                            0.00
                                                   0.00
                                                          0.00
                                                                 0.00
01:43:37 AM
              sit0
                     0.00
                            0.00
                                    0.00
                                           0.00
                                                  0.00
                                                         0.00
                                                                0.00
```

```
01:43:37 AM
              IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
01:43:38 AM
                    0.00
                           0.00
                                   0.00
                                          0.00
                                                 0.00
               lo
                                                        0.00
                                                               0.00
01:43:38 AM
              eth0
                     2.02
                             4.04
                                   121.21
                                          804.04
                                                    0.00
                                                            0.00
                                                                   0.00
01:43:38 AM
              sit0
                     0.00
                            0.00
                                   0.00
                                          0.00
                                                 0.00
                                                         0.00
                                                                0.00
```

Average: IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **Average:**

1.52 2.02 90.91 402.02 0.00 0.00 0.00 **Average:** eth0 **Average:** sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



- 查看当前磁盘使用情况
 - -df
 - -h 使用k m g为单位显示
- 查看目录的大小
 - du
 - -hs 使用k m g为单位显示

```
[root@oel ~]# df -h
Filesystem
             Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
          34G 9.0G 24G 28%/
/dev/sda1
              99M 12M 82M 13%/boot
            2.0G
                  0 2.0G 0%/dev/shm
tmpfs
```

[root@oel opt]# du -hs /opt 272M /opt



- 配置及查看磁盘
 - 查看硬盘及分区信息
 - fdisk –

fdisk -I

查看系统所有磁盘的信息

Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinuers **Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280**

当前只有一块磁盘,大小 为20GB

Device Boot Start End **Blocks Id System** /dev/sda1 * 104391 83 Linux /dev/sda2 **14** 2610 20860402+ 8e Linux LVM

> 该磁盘有两个分区,分别 是sda1和sda2



- 对硬盘进行分区操作
 - fdisk /dev/sdx


获取帮助 -m

显示分区信息 - p

创建新分区 -n

保存 $-\mathsf{W}$

删除分区



- 格式化与挂载
 - 格式化

mkfs.ext3 /dev/sdb1

格式化磁盘sdb1

-挂载磁盘

mount /dev/sdb1 /disk1

- 开机自动挂载

```
vi /etc/fstab
增加一行
/dev/sdb1 /disk1 ext3
```

- 文件系统与裸设备
 - 文件系统(file system),是操作系统的一部分,操作系统中负责管理和存储文件信息的软件称为文件管理系统,简称文件系统。
 - -裸设备(raw device),也叫裸分区(原始分区),是一种没有经过格式化,不 被Unix/Linux通过文件系统来读取的特殊块设备文件。由应用程序负责对 行读写操作。不经过文件系统的缓冲。它是不被操作系统直接管理的设备。 种设备少了操作系统这一层, I/O效率更高。不少数据库都能通过使用裸设备 作为存储介质来提高I/O效率。

- 创建裸设备
 - -配置文件/etc/udev/rules.d/60-raw.rules

```
[root@oel opt]# more /etc/udev/rules.d/60-raw.rules
# Enter raw device bindings here.
# An example would be:
# ACTION=="add", KERNEL=="sda", RUN+="/bin/raw/dev/raw/raw1 %N"
# to bind /dev/raw/raw1 to /dev/sda, or
# ACTION=="add", ENV{MAJOR}=="8", ENV{MINOR}=="1", RUN+="/bin/raw/dev/raw/raw2 %M %m"
# to bind /dev/raw/raw2 to the device with major 8, minor 1.
```



- 配置裸设备
 - -1.准备磁盘分区
 - fdisk
 - -2.配置裸设备配置文件
 - /etc/udev/rules.d/60-raw.rules
 - -3.启用裸设备
 - start_udev

[root@oel opt]# start_udev **Starting udev:** [OK]



- 配置裸设备
 - -4.查看裸设备
 - -raw -qa
 - Is -lh /dev/raw


```
[root@oel-asm ~]# raw -qa
/dev/raw/raw1: bound to major 8, minor 17
/dev/raw/raw2: bound to major 8, minor 33
/dev/raw/raw3: bound to major 8, minor 49
/dev/raw/raw4: bound to major 8, minor 65
/dev/raw/raw5: bound to major 8, minor 81
/dev/raw/raw6: bound to major 8, minor 97
/dev/raw/raw7: bound to major 8, minor 113
/dev/raw/raw8: bound to major 8, minor 129
```

```
[root@oel-asm ~]# Is -Ih /dev/raw
total 0
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 1 Jul 2 02:12 raw1
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 2 Jul 2 02:12 raw2
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 3 Jul 2 02:12 raw3
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 4 Jul 2 02:12 raw4
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 5 Jul 2 02:12 raw5
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 6 Jul 2 02:12 raw6
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 7 Jul 2 02:12 raw7
crw-rw---- 1 oracle oinstall 162, 8 Jul 2 02:12 raw8
```

LVM

- -原理
 - 硬盘=>物理设备/dev/sdb=>分区后变成物理卷 /dev/sdb1=>physical volume
 - 多个physical volume组成一个集合=>卷组volume group
 - 在volume group上划分逻辑卷logical volume=>格式化后使用
- 优点
 - 1.能够将I/O操作分散到多个硬盘上,提高I/O效率
 - 2.能够方便的扩展空间

• LVM概览



• 简单使用LVM

1.初始化硬盘,分区 fdisk /dev/sdb ====» /sdb1 2.设置pv pvcreate /dev/sdb1

> pvdisplay pvremove

3.组成vg

vgcreate vg test /dev/sdb1

vgextend vg test /dev/sdc1 vgdisplay

vgremove

4.划分lv

lvcreate –n d50 –L 50m vg test

lvdisplay Ivremove 6.格式化逻辑卷

mkfs.ext3 /dev/vg test/d50

7.挂载使用

mount /dev/vg test/d50 /d50

df -h

mount

cd /d50

touch, mkdir

8.卸载

umount /d50



- 源码包安装
 - -1.configure
 - -2.make
 - -3.make install
 - 例:
 - 安装rlwrap到操作系统

• RPM包安装

- rpm全称Redhat Package Manager,是一种用于互联网下载包的打包及安装工具,由该工具打包生成的可安装文件后缀名.rpm
- -rpm命令
 - 1.安装软件包
 - rpm -ivh ***.rpm 其中i表示安装, v表示输出, h表示用#作进度标记
 - 2.升级软件包
 - rpm -Uhv ***.rpm
 - 3.删除软件包
 - rpm -e package_name
 - rpm -e –nodeps package_name 不考虑依赖包
 - rpm -e -allmatches package_name 删除所有跟package_name匹配的所有版本的包
 - · 4.查询已安装的rpm包
 - rpm -qa

- YUM软件管理器的使用步骤
 - 配置文件/etc/yum.repos.d/xxx.repo
 - 在配置文件中配置可用的软件源
 - 创建元数据
 - 使用YUM进行软件包的安装

- 配置VMWare共享目录
- 创建操作系统安装光盘的挂载目录
 - make /mnt/iso
- 挂载操作系统安装光盘的镜像文件
 - mount -o loop Enterprise-R5-U4-Server-i386-dvd.iso /mnt/iso

- 将Linux安装介质镜像配置为YUM源
 - 创建YUM配置文件:/etc/yum.repos.d/myoel.repo
 - 在文件添加以下内容
 - [dvdinfo]
 - name=myoel
 - baseurl=file:///mnt/iso/Server
 - enabled=1
 - gpgcheck=0
 - 创建YUM源的元数据
 - yum makecache

- 执行安装
 - yum install -y 软件包名称



• 压缩与解压缩

-.gz

- 解压1: gunzip FileName.gz
- 解压2: gzip -d FileName.gz
- 压缩: gzip FileName

-.bz2

- 解压1: bzip2 -d FileName.bz2
- 解压2: bunzip2 FileName.bz2
- 压缩: bzip2 -z FileName

-.zip

- 解压: unzip FileName.zip
- 压缩: zip FileName.zip FileName

- tar打包命令
 - -打包
 - tar cvf filename.tar filename
 - -解包
 - tar xvf filename.tar
 - -与压缩命令集成
 - tar zcvf filename.tar.gz filename
 - tar zxvf filename.tar.gz
 - tar jcvf filename.tar.bz2 filename
 - tar jxvf filename.tar.bz2



