
# Elektrosztatika 2

Elektromos fluxus, Gauss-tétel, Maxwell I. egyenlete

#### Ismétlés: Nyugvó pontforrás elektrosztatikus mezője

Elektrosztatika: időben állandó elektromos terek

Erőtér: forrás  $\longrightarrow$  mező  $\longrightarrow$  erőhatás




 $\mathbf{r}(x,y,z)$  pontba helyezett pontforrásra ( $q_0$ ) ható Coulomb erő:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_0 \cdot q}{|\mathbf{r}^*|^2} \,\hat{\mathbf{r}}^* = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_0 \cdot q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_f|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_f}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_f|}$$

A próbatöltésre ható erőt elosztva a próbatöltés nagyságával megkapjuk a minden **r**(x,y,z) pontban érvényes elektromos erőteret (vektortér!):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_f|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_f}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_f|}$$

#### Ismétlés: Nyugvó töltések elektrosztatikus mezője



#### Ismétlés: Erővonalak

#### Irány: A próbatöltésre ható erő iránya


#### Sűrűség: Arányos az elektromos tér nagyságával

- A (+) töltésnél kezdődnek és a (-) töltésnél érnek véget, vagy végtelennél is kezdődhetnek vagy végződhetnek.
- Nem keresztezik egymást és nem válnak szét
- A vezető anyagokba nem hatolnak be (vezető belsejében E=0)


# Positive Charge Negative Charge

#### **Electric Field Lines for Point Charges**






#### (b) Between Two Equal and Like Charges



#### Elektromos fluxus


= Adott felületet metsző erővonalak száma

#### 1. A felület merőleges az erővonalakra




mos fluxus  $\Phi_{\rm F} = EA$ .

#### 2. A felület nem merőleges az erővonalakra



# $\Phi_{\mathbf{E}} = \iint\limits_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$

#### 3. A felület görbült




25-3 ábra
Zárt felület, néhány ΔA felületvektorral, melyek merőlegesek a felszínre és kifelé mutatnak.

mos fluxus  $\Phi_{\rm p} = EA$ .

## Fluxus zárt felületen, homogén **E** térben


Adott **E** térerősségű, *x* irányú, homogén elektromos tér. Mekkora fluxus az ábrán látható kocka teljes felületére?




## Fluxus zárt felületen, homogén **E** térben

Adott **E** térerősségű, *x* irányú, homogén elektromos tér. Mekkora fluxus az ábrán látható kocka teljes felületére?

$$\Phi_{\mathbf{E}} = \iint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$$



## Fluxus zárt felületen, homogén **E** térben




$$\Phi_{\mathbf{E}} = \iint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

#### Gauss törvény


= Töltések számlálása helyett elég ismerni az elektromos teret.

Szükséges fogalom: Térszög (szteradián)



b) A térszög definíciója:  $\Omega \equiv A/r^2$  (szteradián egységekben), ahol A annak a felületnek a nagysága, amelyet az r sugarú gömb középpontjából Ω térszög alatt látunk. Egy térszögelemre:  $\Delta\Omega \equiv \Delta A/r^2$  (szteradián egységekben). Az A felület bármilyen alakú lehet, de minden pontban merőleges kell hogy legyen a sugárra. Minthogy a gömb felülete  $4r^2\pi$ , a teljes gömbfelület  $\Omega = 4r^2\pi/r^2 = 4\pi$  szteradián térszögnek felel meg. Az Ω térszög a középpontból kiinduló és a ΔA felülettel meghatározott kúp alakú tartománnyal szemléltethe-


$$\Omega = 1sr \to A = r^2$$




Teljes gömbfelület:  $\,\Omega=4\pi\,$ 

#### Gauss törvény

= Töltések számlálása helyett elég ismerni az elektromos teret.



Ha egy zárt felület belsejében (bárhol) q töltés található, akkor a teljes felületre a  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$  integrál értéke mindig  $q/\varepsilon_o$ .




#### 25-8 ábra

Az ábra q töltést körülvevő önkényesen felvett felületet mutat. A  $\Delta A$  felületelem nem merőleges a q-ból induló erővonalakra. A  $\Delta A'$ -vel jelölt vetület, amelynek nagysága  $\Delta A' = \Delta A \cos\theta$ , merőleges az erővonalakra, és így meghatározza a  $\Delta \Omega = (\Delta A \cos\theta)/r^2$  térszögelemet. A  $\Delta A$  elemi felület a q töltés helyéről  $\Delta \Omega$  térszög alatt látszik.

#### Gauss törvény

= Töltések számlálása helyett elég ismerni az elektromos teret.




#### 25-9 ábra

Egy Gauss felület teljes  $\Phi_E$  elektromos fluxusa csak a zárt felület belsejében lévő töltések előjeles összegétől függ. Ennélfogva az  $S_1$  felület eredő fluxusa  $q_1/\varepsilon_0$ , az  $S_2$  felületé pedig  $(q_2+q_3)/\varepsilon_0$ . Az S3 felületen keresztül kifelé ugyanannyi erővonal megy át mint befelé (hiszen belül nincsen töltés) és így az S<sub>3</sub> felület fluxusa zérus.

$$\Phi_{\mathbf{E}} = \iint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$

#### Feladat:




$$\Phi_{\mathbf{E}} = \iint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$


# Töltéssrűség

Eloszlás Sz	zimbólum	Egység	Elemi töltés	
Pontszerű töltés	s q	C	q	
Vonalmenti	λ	C/m	$dq = \lambda dx$ ,	ahol dx egy elemi vonalszakasz
Felületmenti	σ	C/m <sup>2</sup>	$dq = \sigma dA$ ,	ahol dA egy elemi felület*
Térfogati	ρ	C/m <sup>3</sup>	$dq = \rho dV$ ,	ahol dV egy elemi térfogat*


## Töltéssrűség – végtelen töltött rúd elektromos tere

Pozitív töltések helyezkednek el egyenletesen egy végtelen hosszú egyenes mentén. A vonalmenti töltéssűrűség  $\lambda$ . Számítsuk ki az E térerősséget az egyenestől r távolságban.






#### Elektromosan töltött gömb tere



# Gauss-Osztrogradszkij-tétel (Divergencia-tétel)

$$\iint\limits_{S} \mathbf{E} \, d\mathbf{A} = \iiint\limits_{V} \nabla \cdot \mathbf{E} \, dV$$



# Maxwell I.

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

#### Tökéletesen vezető anyagokban!

#### Jelentés:

- Az elektromos tér forrása az elektromos töltés.
- Egy adott r(x,y,z) pontban az elektromos tér divergenciája arányos a pontban lévő töltéssűrűséggel.


# AND GOD SAID $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left( \vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$ AND THERE WAS LIGHT

## Gauss törvény és az elektromos vezetők

Elektrosztatikus egyensúly:

Az elektromos erőtér a vezetőkben a töltéseket szabadon mozgatja.

Elektromos erőtérbe helyezett vezetőben lévő töltések nagyon gyorsan elrendeződnek a vezető felületén (egyensúlyi állapot), úgy hogy a vezető belsejében a külső térrel ellentétes tér jön. A két tér kioltja egymást, így a vezető belsejében az elektromos tér 0.



#### 25-21 ábra

Egy külső elektromos erőtérbe helyezett töltetlen fémhasáb felületén töltések jelennek meg: a vezető belsejében, a megosztással keletkező felületi töltések által létrehozott belső erőtér kioltja az eredeti erőtér hatását, így a hasábon belül zérus nagyságú térerősség alakul ki.