



CHAL ANDREA

LUCÍA RUIZ DE AGUIRRE R.

NOCIONES PREVIAS:

Para tejer este chal es necesario saber tejer punto del derecho, del revés, montaje en punto del derecho, retomar puntos, y la técnica de puntos deslizados. (<https://youtu.be/Bm-xMVUZEfk>) por si no conoces bien la técnica

CONSTRUCCIÓN:

Este chal se teje de arriba hacia abajo (top down) empezando por el borde superior, en el centro, con el montaje "garter tab" o montaje de borde en punto del derecho, y creciendo hacia los laterales y hacia abajo, su forma final es de media luna.

MUESTRA:

22 puntos y 28 vueltas para una muestra de 10 x 10 cm (4 x 4") en punto derecho, después de bloquear.

HILO:

4 madejas de Baby Yak Silk de Myak Tibetan Fibers (50% baby yak, 50% seda; 25 g / 116 m; 0.9 oz / 127 yds) en colores Savitri (color 1), Ulivo (color 2), Fieno (color 3) y Dakini (color 4).

AGUJAS:

Agujas circulares de 3.5 mm (US 4) con cable de 80 cm (32") o las necesarias para obtener la muestra de tensión. Aguja de un número mayor para cerrar los puntos.

OTROS ACCESORIOS:

Aguja lanera para rematar hebras.

ABREVIATURAS:

D: Punto del derecho

R: Punto del revés

H: Echar hebra

DHD: Aumento, tejer un punto del derecho y sin soltar hacer lazada, a continuación volver a tejerlo del derecho

TDD: Aumento, tejer un punto del derecho primero por la hebra de delante y sin soltar volver a tejerlo del derecho por la hebra de detrás.

3PJD: Reducción, tejer tres puntos juntos del derecho

LD: Derecho de la labor

LR: Revés de la labor

C1: Color 1, si aparece en las instrucciones, por ejemplo, 3DC1 habrá que tejer 3 puntos del derecho en el color 1

C2: Color 2, si aparece en las instrucciones, por ejemplo, 3DC2 habrá que tejer 3 puntos del derecho en el color 2

C3: Color 3, si aparece en las instrucciones, por ejemplo, 3DC3 habrá que tejer 3 puntos del derecho en el color 3

C4: Color 4, si aparece en las instrucciones, por ejemplo, 3DC4 habrá que tejer 3 puntos del derecho en el color 4

DCHD: Deslizar punto con la hebra por delante, si aparece en las instrucciones, por ejemplo, DCHDC1 habrá que deslizar 1 punto del derecho con la hebra por delante en el color 1

DCHDT: Deslizar punto con la hebra por detrás, si aparece en las instrucciones, por ejemplo, DCHDTC1 habrá que deslizar 1 punto del derecho con la hebra por detrás en el color 1

B: Bodoque; hacer bodoque de la siguiente manera DHD en un punto, haciendo 3 puntos de uno, da la vuelta a la labor y teje 3R, da la vuelta y teje 3PJD, completando el bodoque. Si aparece en las instrucciones, por ejemplo, BC1 habrá que tejer 1 bodoque en el color 1

PUEDES CONSEGUIR KITS DE LANA PARA ESTE PATRÓN AQUÍ.



MONTAJE

Con el C1, monta de manera provisional 3 puntos, teje 6 vueltas del derecho, gira la labor 90 grados, remonta 3 puntos del lateral y téjelos del derecho, remonta los 3 puntos de montaje tejiéndolos del derecho. Tienes que tener 9 puntos en las agujas al acabar el montaje.

SECCIÓN 1

Vuelta 2 [LR]: 2DC1, TDDC1, 3DC1, TDDC1, 2DC1. [11 puntos]

Vuelta 3 [LD]: 5TDDC1, 1DC1, 5TDDC1. [21 puntos]

Vuelta 4 [LR]: Teje toda la vuelta del derecho.

Vuelta 5 [LD]: 3DC1, DHDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 4 puntos, DHDC1, 3DC1. [25 puntos] Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 6 [LR]: 2DC1, TDDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 3 puntos, TDDC1, 2DC1. [27 puntos] Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 7 [LD]: 3DC1, DHDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 4 puntos, DHDC1, 3DC1. [31 puntos] Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 8 [LR]: 2DC1, TDDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 3 puntos, TDDC1, 2DC1. [33 puntos] Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 9 [LD]: 3DC1, DHDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 4 puntos, DHDC1, 3DC1. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 10 [LR]: 2DC1, TDDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 3 puntos, TDDC1, 2DC1. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Repite las vueltas 9 y 10 hasta tener 129 puntos en las agujas.

En esta parte de la sección trabajaremos con los colores C1, C2 y C4.

Vuelta 11 [LD]: 3DC1, DHDC1, 2DC1, BC4, *3DC1, BC4*, repite de * a * hasta que queden 6 puntos, 2DC1, DHDC1, 3DC1. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta. Corta C4.

Vuelta 12 [LR]: 2DC1, TDDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 3 puntos, TDDC1, 2DC1. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 13 [LD]: 3DC2, DHDC2, *DCHDTC1, 1DC2*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, DCHDTC1, DHDC2, 3DC2. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 14 [LR]: 2DC2, TDDC2, 3DC2, *DCHDC1, 1DC2*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, 2DC2, TDDC2, 2DC2. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 15 [LD]: 3DC1, DHDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 4 puntos, DHDC1, 3DC1. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 16 [LR]: 2DC1, TDDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 3 puntos, TDDC1, 2DC1. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 17 [LD]: Repite la vuelta 15.

Vuelta 18 [LR]: Repite la vuelta 16.

Vueltas 19 a 24: Repite una vez más de la vuelta 13 a la 18.

Vueltas 25 a 28: Repite una vez más de la vuelta 13 a la 16.

Vuelta 29 [LD]: 3DC2, DHDC2, 1DC2, *DCHDTC1, 1DC2*, repite de * a * hasta que queden 4 puntos, DHDC2, 3DC2. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 30 [LR]: 2DC2, TDDC2, 4DC2, *DCHDC1, 1DC2*, repite de * a * hasta que queden 6 puntos, 3DC2, TDDC2, 2DC2. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 31 [LD]: 3DC1, DHDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 4 puntos, DHDC1, 3DC1. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 32 [LR]: 2DC1, TDDC1, teje del derecho en C1 hasta que queden 3 puntos, TDDC1, 2DC1. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vueltas 33 a 40: Repite una vez más de la vuelta 25 a la 32. Al acabar esta sección tendrás 219 puntos en las agujas. Corta C1.

SECCIÓN 2

Vuelta 1 [LD]: 3DC2, DHDC2, teje del derecho en C2 hasta que queden 4 puntos, DHDC2, 3DC2. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 2 [LR]: 2DC2, TDDC2, teje del derecho en C2 hasta que queden 3 puntos, TDDC2, 2DC2. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Repite las vueltas 1 y 2 hasta tener 309 puntos en las agujas.

Vuelta 3 [LD]: 3DC3, DHDC3, teje del derecho en C3 hasta que queden 4 puntos, DHDC3, 3DC3. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 4 [LR]: 2DC3, TDDC3, teje del derecho en C3 hasta que queden 3 puntos, TDDC3, 2DC3. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 5 [LD]: 3DC2, DHDC2, *DCHDTC3, 1DC2*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, DCHDTC3, DHDC2, 3DC2. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 6 [LR]: 2DC2, TDDC2, 3DC2, *DCHDC3, 1DC2*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, 2DC2, TDDC2, 2DC2. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta. Corta C2.

Vuelta 7 [LD]: 3DC3, DHDC3, teje del derecho en C3 hasta que queden 4 puntos, DHDC3, 3DC3. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 8 [LR]: 2DC3, TDDC3, teje del derecho en C3 hasta que queden 3 puntos, TDDC3, 2DC3. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 9 [LD]: Repite la vuelta 7.

Vuelta 10 [LR]: Repite la vuelta 8.

Vuelta 11 [LD]: 3DC4, DHDC4, *DCHDTC3, 1DC4*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, DCHDTC3, DHDC4, 3DC4. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 12 [LR]: 2DC4, TDDC4, 3DC4, *DCHDC3, 1DC4*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, 2DC4, TDDC4, 2DC4. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 13 [LD]: Repite la vuelta 7.

Vuelta 14 [LR]: Repite la vuelta 8.

Vuelta 15 [LD]: Repite la vuelta 7.

Vuelta 16 [LR]: Repite la vuelta 8.

Vueltas 17 a 22: Repite una vez más de la vuelta 11 a la 16.

Vuelta 23 [LD]: Repite la vuelta 11.

Vuelta 24 [LR]: Repite la vuelta 12.

Vuelta 25 [LD]: Repite la vuelta 7.

Vuelta 26 [LR]: Repite la vuelta 8.

Vuelta 27 [LD]: 3DC4, DHDC4, *1DC4, DCHDTC3*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, 1DC4, DHDC4, 3DC4. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 28 [LR]: 2DC4, TDDC4, 4DC4, *DCHDC3, 1DC4*, repite de * a * hasta que queden 6 puntos, 3DC4, TDDC4, 2DC4. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 29 [LD]: Repite la vuelta 7.

Vuelta 30 [LR]: Repite la vuelta 8.

Vuelta 31 [LD]: Repite la vuelta 11.

Vuelta 32 [LR]: Repite la vuelta 12.

Vuelta 33 [LD]: Repite la vuelta 7.

Vuelta 34 [LR]: Repite la vuelta 8.

Vuelta 35 [LD]: 3DC4, DHDC4, teje del derecho en C4 hasta que queden 4 puntos, DHDC4, 3DC4. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 36 [LR]: 2DC4, TDDC4, teje del derecho en C4 hasta que queden 4 puntos, TDDC4, 2DC4. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta.

Vuelta 37 [LD]: 3DC3, DHDC3, *1DC3, DCHDTC4*, repite de * a * hasta que queden 5 puntos, 1DC3, DHDC3, 3DC3. Has aumentado 4 puntos en esta vuelta.

Vuelta 38 [LR]: 2DC3, 1TDDC3, 4DC3, *DCHDC4, 1DC3*, repite de * a * hasta que queden 6 puntos, 3DC3, 1TDDC3, 2DC3. Has aumentado 2 puntos en esta vuelta. Corta C3.

Vuelta 39 [LD]: Repite la vuelta 35.


Vuelta 40 [LR]: Repite la vuelta 36.

Repite las vueltas 39 y 40 3 veces más. A continuación, con un número mayor de aguja cierra todos los puntos del derecho.


ACABADO

Bloquea agresivamente y estrena tu chal.

SECCIÓN 1



SECCIÓN 2



- DC3/KC3
- No stitch
- TDDC3/KFBC3
- DCHDC2/SI1wyiFC2
- DHDC3/KyoKC3
- DCHDTC2/SI1wyiBC2
- BC4/BC4
- DCHDC3/SI1wyiFC3
- DCHDTC3/SI1wyiBC3
- DC3/KC2
- TDDC2/KFBCC2
- DHDC2/KyoKC2
- DCHDTC4/SI1wyiBC4
- DCHDC4/SI1wyiFC4
- DC4/KC4
- TDDC4/KFB4
- DHDC4/KyoKC4
- No stitch
- DC1/KC1
- DCHDTC1/SI1wyiBC1
- DCHDC1/SI1wyiFC1
- DHDC1/KyoKC1
- TDDC1/KFBC1