

NOCIONES PREVIAS:

Para tejer este jersey es necesario saber tejer punto del derecho y del revés, tejer en circular, montar puntos mediante cualquier método, aunque se recomienda el de la hebra larga, realizar aumentos preferiblemente con el método del montaje de puntos al aire (el que se emplea para montar puntos en las sisas de las mangas), y cerrar puntos.

CONSTRUCCIÓN:

Este es un jersey top down, es decir se empieza tejiendo por el escote, a continuación se teje el canesú, después se teje el cuerpo, y finalmente se tejen los elásticos de las mangas. Se realiza de una sola pieza, sin ninguna costura. Se teje en punto del derecho y punto del revés, los puños y el remate del bajo de la prenda que se tejen en punto elástico.

MUESTRA:

28 puntos y 36 vueltas para una muestra de 10 x 10 cm (4 x 4") en punto jersey, sin bloquear.

HILO:

4 (4, 5, 5, 6, 6) ovillos de Summerlite 4ply de Rowan (100% algodón egipcio; 50 g / 175m; 1.76 oz / 191 yd).

AGUJAS:

Agujas circulares de 3 mm (US 2.5) con cables de 40 cm (16") para el escote y 80 cm (32") para el cuerpo, o las necesarias para obtener la muestra de tensión (sin bloquear).

OTROS ACCESORIOS:

1 marcador para el inicio de vuelta, aguja lanera para rematar las hebras.

TALLAS:

Talla 1: contorno de pecho de la prenda 89 cm (35"). Altura total desde la sisa 32 cm (12.50").

Talla 2: contorno de pecho de la prenda 95.5 cm (37.50"). Altura total desde la sisa 32 cm (12.50").

Talla 3: contorno de pecho de la prenda 103 cm (40.50"). Altura total desde la sisa 32 cm (12.50").

Talla 4: contorno de pecho de la prenda 113 cm (44.50"). Altura total desde la sisa 35 cm (14.50").

Talla 5: contorno de pecho de la prenda 120 cm (47.25"). Altura total desde la sisa 35 cm (14.50").

Talla 6: contorno de pecho de la prenda 130 cm (51.25"). Altura total desde la sisa 35 cm (15.25").

El contorno de brazo está ajustado al estándar de tallaje en función del contorno del pecho. La holgura recomendada es 3 cm (1.25") de holgura positiva para todas las tallas. Es decir, tu contorno de pecho ha de ser unos 3 cm (1.25") menor al de la prenda para elegir tu talla, si tienes, por ejemplo, un contorno de pecho de 91 cm (35.75"), deberás elegir la talla 2. Si por el contrario lo tienes de 94 cm (37"), deberás elegir una talla 3.

ABREVIATURAS:

D. Punto del derecho, si en el patrón pone 3D, se tejen 3 puntos del derecho.

R. Punto del revés, si en el patrón pone 3R, se tejen 3 puntos del revés.

Min. Marcador de inicio de vuelta.

MIA. Aumento; se hace montando un punto nuevo, haciendo una lazada al aire o como se dice en lenguaje de toda la vida "echar un punto", el procedimiento es el mismo que cuando es necesario montar puntos en las sisas. En cualquier caso puedes utilizar los aumentos MID y MIIZ en sustitución de este aumento, o el que más te guste o conozcas.



INSTRUCCIONES TALLAS 1, 2, 3:

Se describirán los puntos de la siguiente manera: 1 (2, 3). En el caso de haber instrucciones para una sola talla o para varias se indicará de manera independiente.

Se recomienda leer las instrucciones completas antes de empezar a tejer, así como marcar de alguna forma clara las instrucciones que correspondan a la talla elegida.

MONTAJE:

Monta 140 (150, 160) puntos con el método de la hebra larga, o el que más te guste. Une para tejer en circular, asegurándote de que la línea de montaje no está retorcida, y coloca el marcador de inicio de vuelta (Min).

ELÁSTICO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje *1D, 1R* repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Repite la vuelta 1 otras 7 (7, 7) veces más.

CANESÚ:

Vueltas 1 y 2: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 3: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 5R, M1A, 3R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 4 a 9: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 10: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 2R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 11 a 16: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 17: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 1R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 18 a 23: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 24: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 1R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 25 y 26: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vueltas 27 y 28: pasa el marcador Min, *7R, 1D, 7R, 1D, 7R, 1D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 29 y 30: pasa el marcador Min, *1D, 5R, 3D, 5R, 3D, 5R, 2D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 31 y 32: pasa el marcador Min, *2D, 3R, 5D, 3R, 5D, 3R, 3D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 33 y 34: pasa el marcador Min, *3D, 1R, 7D, 1R, 7D, 1R, 4D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 35 y 36: pasa el marcador Min, *3R, 1D, 7R, 1D, 7R, 1D, 4R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 37 y 38: pasa el marcador Min, *2R, 3D, 5R, 3D, 5R, 3D, 3R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 39 y 40: pasa el marcador Min, *1R, 5D, 3R, 5D, 3R, 5D, 2R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 41 y 42: pasa el marcador Min, *7D, 1R, 7D, 1R, 7D, 1R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 43 y 44: pasa el marcador Min, *7R, 1D, 7R, 1D, 7R, 1D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 45 y 46: pasa el marcador Min, *1D, 5R, 3D, 5R, 3D, 5R, 2D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 47 y 48: pasa el marcador Min,

2D, 3R, 5D, 3R, 5D, 3R, 3D, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 49 y 50: pasa el marcador Min, *3D, 1R, 7D, 1R, 7D, 1R, 4D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 51 y 52: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 53: pasa el marcador Min, *2D, M1A, 6D, M1A, 6D, M1A, 6D, M1A, 4D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

A partir de este punto el jersey se teje todo en punto del derecho excepto el elástico inferior y el remate de las mangas.

Vueltas 54 a 57: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta.

Al acabar esta sección tendrás un total de 392 (420, 448) puntos en las agujas.

SEPARACIÓN DE MANGAS Y CUERPO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje 20 puntos, monta 6 (8, 10) puntos y separa 78 (84, 92) puntos para la manga en un cable auxiliar, teje 118 (126, 132) puntos, monta 6 (8, 10) puntos y separa 78 (84, 92) puntos para la manga en un cable auxiliar, teje hasta acabar la vuelta.

Al acabar esta vuelta tendrás 248 (268, 288) puntos en las agujas para el cuerpo.

Vuelta 2: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta.

Repite la vuelta 2 hasta que tengas la longitud total del jersey indicada para cada talla menos 4 cm (1.50").

ELÁSTICO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje *1D, 1R* repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Repite la vuelta 1 hasta tener un elástico que mida en torno a 4 cm (1.50").

Cierra todos los puntos holgadamente como se presenten.

MANGAS:

Retoma los puntos del cable auxiliar y levanta los puntos de la sisa que montaste en el cuerpo. Coloca un marcador en el centro de la axila para indicar el inicio de las vueltas (Min), a continuación teje:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta.

Repite la vuelta 1 otras 5 (5, 5) veces más.

ELÁSTICO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje *1D, 1R* repite de * a * hasta acabar la vuelta.


Repite la vuelta 1 hasta tener un elástico que mida en torno a 2 cm (0.75").

Cierra todos los puntos holgadamente como se presenten.

Teje la otra manga de la misma manera.

ACABADO:

Con una aguja lanera, remata todas las hebras. Bloquea y estrena tu jersey.



- Punto del derecho / Knit
- Punto del revés/ Purl
- No stitch
- M
 aumento (leer descripción de abreviaturas)/ increase (read abbreviations descriptions)

INSTRUCCIONES TALLAS 4, 5, 6:

Se describirán los puntos de la siguiente manera: 4 (5, 6). En el caso de haber instrucciones para una sola talla o para varias se indicará de manera independiente.

Se recomienda leer las instrucciones completas antes de empezar a tejer, así como marcar de alguna forma clara las instrucciones que correspondan a la talla elegida.

MONTAJE:

Monta 170 (180, 190) puntos con el método de la hebra larga, o el que más te guste. Une para tejer en circular, asegurándote de que la línea de montaje no está retorcida, y coloca el marcador de inicio de vuelta (Min).

ELÁSTICO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje *1D, 1R* repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Repite la vuelta 1 otras 8 (8, 8) veces más.

CANESÚ:

Vueltas 1 y 2: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 3: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 5R, M1A, 3R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 4 a 11: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 12: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 2R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 13 a 20: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 21: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 1R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 22 a 29: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vuelta 30: pasa el marcador Min, *2R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 4R, M1A, 1R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 31 y 32: pasa el marcador Min, teje del revés hasta acabar la vuelta.

Vueltas 33 y 34: pasa el marcador Min, *7R, 1D, 7R, 1D, 7R, 1D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 35 y 36: pasa el marcador Min, *1D, 5R, 3D, 5R, 3D, 5R, 2D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 37 y 38: pasa el marcador Min, *2D, 3R, 5D, 3R, 5D, 3R, 3D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 39 y 40: pasa el marcador Min, *3D, 1R, 7D, 1R, 7D, 1R, 4D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 41 y 42: pasa el marcador Min, *3R, 1D, 7R, 1D, 7R, 1D, 4R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 43 y 44: pasa el marcador Min, *2R, 3D, 5R, 3D, 5R, 3D, 3R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 45 y 46: pasa el marcador Min, *1R, 5D, 3R, 5D, 3R, 5D, 2R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 47 y 48: pasa el marcador Min, *7D, 1R, 7D, 1R, 7D, 1R*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 49 y 50: pasa el marcador Min, *7R, 1D, 7R, 1D, 7R, 1D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 51 y 52: pasa el marcador Min, *1D, 5R, 3D, 5R, 3D, 5R, 2D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 53 y 54: pasa el marcador Min, *2D, 3R, 5D, 3R, 5D, 3R, 3D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 55 y 56: pasa el marcador Min, *3D, 1R, 7D, 1R, 7D, 1R, 4D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 57 y 58: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta.

Vuelta 59: pasa el marcador Min, *2D, M1A, 6D, M1A, 6D, M1A, 6D, M1A, 4D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Vueltas 60 a 64: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta.

Vuelta 65: pasa el marcador Min, *8D, M1A, 14D, M1A, 6D*, repite de * a * hasta acabar la vuelta.

A partir de este punto el jersey se teje todo en punto del derecho excepto el elástico inferior y el remate de las mangas.

Vueltas 66 a 68: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta.

Al acabar esta sección tendrás un total de 510 (540, 570) puntos en las agujas.

SEPARACIÓN DE MANGAS Y CUERPO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje 20 puntos, monta 6 (6, 8) puntos y separa 102 (108, 110) puntos para la manga en un cable auxiliar, teje 153 (162, 175) puntos, monta 6 (6, 8) puntos y separa 102 (108, 110) puntos para la manga en un cable auxiliar, teje hasta acabar la vuelta.

Al acabar esta vuelta tendrás 318 (336, 366) puntos en las agujas para el cuerpo.

Vuelta 2: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta. Repite la vuelta 2 hasta que tengas la longitud total del jersey indicada para cada talla menos 4 cm (1.50").

ELÁSTICO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje *1D, 1R* repite de * a * hasta acabar la vuelta.

Repite la vuelta 1 hasta tener un elástico que mida en torno a 4 cm (1.50").

Cierra todos los puntos holgadamente como se presenten.

MANGAS:

Retoma los puntos del cable auxiliar y levanta los puntos de la sisa que montaste en el cuerpo. Coloca un marcador en el centro de la axila para indicar el inicio de las vueltas (Min), a continuación teje:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje del derecho hasta acabar la vuelta. Repite la vuelta 1 otras 5 (5, 5) veces más.

ELÁSTICO:

Vuelta 1: pasa el marcador Min, teje *1D, 1R* repite de * a * hasta acabar la vuelta.


Repite la vuelta 1 hasta tener un elástico que mida en torno a 2 cm (0.75").

Cierra todos los puntos holgadamente como se presenten.

Teje la otra manga de la misma manera.

ACABADO:

Con una aguja lanera, remata todas las hebras. Bloquea y estrena tu jersey.



Punto del derecho / Knit



Punto del revés/ Purl



No stitch



aumento (leer descripción de abreviaturas)/ increase (read abbreviations descriptions)