LIMITES DE RECURSOS (ULIMIT)

ULIMIT - LÍMITES DE LOS USUARIOS

Con <u>ulimit</u> y <u>ulimit</u> -a puedo revisar la cantidad de recursos a los que tienen acceso los usuarios, así como máximo de archivos abiertos, uso de memoria, etc.

Solo el usuario root puede determinar el número máximo de procesos (límite hard) que se pueden ejecutar por parte de los otros usuarios del sistema. SIn embargo, existe un límite que se puede establecer dependiendo de cada usuario (límite soft) y que este mismo puede modificar (como máximo hasta el límite hard). Por defecto los cambios que haga el usuario al límite soft solo tendran efecto en el proceso que este ejecutando o en algunos procesos subsecuentes de ese, porque al momento de cerrar sesión y volver a iniciar los valores del límite soft retornaran a su valor original por defecto, a menos que se ejecute una configuración especial como se muestra a continuación.

MÁXIMO NUMERO DE ARCHIVOS ABIERTOS

Para mirar el número máximo de archivos abiertos permitidos por inicio de sesión para el usuario, lo podemos hacer a través del comando: cat/proc/sys/fs/file-max

ULIMIT (USER LIMIT)

El comando ulimit lo podemos utilizar para ver y definir los límites de recursos para los usuarios que deseen iniciar sesión.

Con <u>ulimit</u> -a podemos desplegar toda la información correspondiente a los límites de recursos por usuario:

```
juanjtov@jjserver:~$ ulimit −a
                        (blocks, -c) 0
core file size
data seg size
                        (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority
                                 (-e) 0
ile size
                        (blocks, -f) unlimited
pending signals
                                 (-i) 3584
max locked memory
                        (kbytes, -1) 65536
max memory size
                        (kbytes, -m) unlimited
open files
                                 (-n) 1024
oipe size
                     (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues
                         (bytes, -q) 819200
eal–time priority
                                 (-r) = 0
                        (kbutes, -s) 8192
tack size
cpu time
                       (seconds, –t) unlimited
max user processes
                                 (-u) 3584
/irtual memory
                        (kbytes, -v) unlimited
```

A continuación se describe el significado de los recursos mas importantes mostrados en la tabla:

- ulimit -n → It will display number of open files limit
- ulimit -c → It display the size of core file
- umilit -u → It will display the maximum user process limit for the logged in user.
- ulimit -f → It will display the maximum file size that the user can have.
- umilit $-m \rightarrow lt$ will display the maximum memory size for logged in user.
- ulimit -v → It will display the maximum memory size limit

ulimit -n

Este comando nos permite ver el límite de archivos abiertos que puede tener el usuario por sesión, y como se mencionó anteriormente existen dos tipos de límites (hard y soft) y se pueden desplegar como se muestra a continuación:

```
juanjtov@jjserver:~$ ulimit –Hn
5000
juanjtov@jjserver:~$ ulimit –Sn
5000
```

En este caso los límites son iguales, pero igual se pueden modificar, hay que tener en cuenta que el límite soft nunca puede ser mayor al hard.

NÚMERO MÁXIMO DE ARCHIVOS ABEIRTOS

Ejemplo de como usar ulimit

Existen ocasiones donde el usuario podría necesitar el número máximo del límite (hard), como ususario adminisitrador puedo modificar ese número y hacerlo de manera temporal o permanente. Para poder hacerlo de forma permanente, de modo que así el usuario salga y entre de la sesión, y aún así la configuración persista, realizamos los siguientes pasos:

Si se quiere incrementar este número a 100000, en primer lugar editamos el siguiente archivo:

```
sudo vim /etc/sysctl.conf
```

Al final del archivo agregamos la siguiente línea:

```
fs.file-max = 100000
```

Ejecutamos el siguiente comando para actualizar la configuración:

```
sudo sysctl -p
```

Adicional a esto podemos configurar los límites listados anteriormente con ulimita, lo cual se puede realizar modificando el archivo limits.conf de la siguiente manera:

sudo vim /etc/security/limits, conf y modificando el archivo como se muestra a continuación, en este caso solo se hizo la modificación del máximo de archivos abiertos y el máximo numero de procesos para los usuarios raíz y * (es decir para el resto de ususarios):

NOTA: Las líneas modificadas fueron las ultimas 8 (observar que no tienen el # que significa comentarios)

```
stack – max stack size (KB)
         - cpu - max CPU time (MIN)
         – nproc – max number of processes
         – as – address space limit (KB)
         – maxlogins – max number of logins for this user
         – maxsyslogins – max number of logins on the system
         – priority – the priority to run user process with
         – locks – max number of file locks the user can hold
         – sigpending – max number of pending signals
         – msgqueue – max memory used by POSIX message queues (bytes)
         - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
         - rtprio - max realtime priority

    chroot - change root to directory (Debian-specific)

#<domain>
                        <item>
               <type>
                                       <value>
                 soft
                                           0
                          core
#root
                 hard
                                           100000
                          core
                 hard
                                           10000
                          rss
#@student
                                           20
                 hard
                          nproc
                                           20
#@faculty
                 soft
                          nproc
#@faculty
                 hard
                                           50
                          nproc
#ftp
                 hard
                          nproc
                                           0
#ftp
                                           /ftp
                          chroot
#@student
                          maxlogins
                                           4
                soft
                         nofile
                                          3500
                         nofile
                                          7000
                hard
                                          5000
                soft
                         nproc
                                          5000
                hard
                         nproc
                                          100000
                         nofile
root
                soft
root
                 hard
                         nofile
                                           100000
                                           100000
root
                 soft
                          nproc
                 hard
                                           100000
oot
                          nproc
```

NOTA: Después de esto sin importar si el usuario hace logout y después vuelve a ingresar los valores ya quedan por defecto