我们知道TCP在网络OSI的七层模型中的第四层——Transport层,IP在第三层——Network层,ARP在第二层——Data Link层,在第二层上的数据,

我们叫Frame,在第三层上的数据叫Packet,第四层的数据叫Segment。 我们程序的数据首先会打到TCP的Segment中,然后TCP的Segment会打到IP的Packet中,然后再打到以太网Ethernet的Frame中,传到对端后,各

- Transport: 传输层
- Network: 网络层 • Data Link:数据链路层

个层解析自己的协议,然后把数据交给更高层的协议处理。

- Segment: 报文 • Packet: 数据包
- Frame: 以太帧

一. TCP头部格式

Offset

Source Port Sequence Number Bytes Acknowledgment Number Offset 12 Window CEUAPRSF Checksum Urgent Pointer 20 TCP Options (variable length, optional) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

。 一个TCP连接需要四个元组来表示是同一个连接(src_ip, src_port, dst_ip, dst_port)准确说是五元组,还有一个是协议。但因为这里只是说

I. TCP的状态机

需要注意这么几点:

TCP协议,所以,这里我只说四元组。 。 注意上图中的四个非常重要的东西:


。 TCP的包是没有IP地址的,那是IP层上的事。但是有源端口和目标端口。

- Sequence Number是包的序号,用来解决网络包乱序(reordering)问题。
- - TCP Flag ,也就是包的类型,主要是用于操控TCP的状态机的。
- Acknowledgement Number就是ACK——用于确认收到,用来解决不丢包的问题。 ■ Window又叫Advertised-Window,也就是著名的滑动窗口(Sliding Window),用于解决流控的。
- 其实,**网络上的传输是没有连接的,包括TCP也是一样的**。而TCP所谓的"连接",其实只不过是在通讯的双方维护一个"连接状态",让它看上去好像有

左图是TCP状态图,右图是TCP连接,TCP传输,TCP断开状态图

Passive Open

CLOSED



谓的4次挥手。如果两边同时断连接,那就会就进入到CLOSING状态,然后到达TIME_WAIT状态

Q: 为什么TCP断开链接要四次握手?

三. TCP重传机制 TCP要保证所有的数据包都可以到达,所以,必需要有重传机制。

到了4(注意此时3没收到),此时的TCP会怎么办?我们要知道,因为正如前面所说的,SeqNum和Ack是以字节数为单位,所以ack的时候,不能跳着确

注意,接收端给发送端的Ack确认只会确认最后一个连续的包,比如,发送端发了1,2,3,4,5一共五份数据,接收端收到了1,2,于是回ack 3,然后收

对于4次挥手,其实你仔细看是2次,因为TCP是全双工的,所以,发送方和接收方都需要Fin和Ack。只不过,有一方是被动的,所以看上去就成了所

1. 超时重传机制

。 一种是仅重传timeout的包。也就是第3份数据。

。 另一种是重传timeout后所有的数据,也就是第3,4,5这三份数据。

丢了的包,如果发送方连续收到3次相同的ack,就重传。Fast Retransmit的好处是不用等timeout了再重传。

ACK 2

ACK 2 ACK 2 ACK 2

接收端程序

NextByteExpected

认,只能确认最大的连续收到的包,不然,发送端就以为之前的都收到了。

应用层接收到的数据不会因为网络上的传输的问题而乱序(TCP会用这个序号来拼接数据)

一种是不回ack,死等3,当发送方发现收不到3的ack超时后,会重传3。一旦接收方收到3后,会ack 回 4——意味着3和4都收到了。 但是,这种方式会有比较严重的问题,那就是因为要死等3,所以会导致4和5即便已经收到了,而发送方也完全不知道发生了什么事,因为没有收到 Ack,所以,发送方可能会悲观地认为也丢了,所以有可能也会导致4和5的重传。

这两种方式有好也有不好。第一种会节省带宽,但是慢,第二种会快一点,但是会浪费带宽,也可能会有无用功。但总体来说都不好。因为都在等

于是,TCP引入了一种叫**Fast Retransmit** 的算法,**不以时间驱动,而以数据驱动重传**。也就是说,如果,包没有连续到达,就ack最后那个可能被

Seq#

2 3

1. 快速重传机制

对此有两种选择:

timeout, timeout可能会很长(在下篇会说TCP是怎么动态地计算出timeout的)

比如:如果发送方发出了1,2,3,4,5份数据,第一份先到送了,于是就ack回2,结果2因为某些原因没收到,3到达了,于是还是ack回2,后面 的4和5都到了,但是还是ack回2,因为2还是没有收到,于是发送端收到了三个ack=2的确认,知道了2还没有到,于是就马上重转2。然后,接收端收到了 2,此时因为3,4,5都收到了,于是ack回6。示意图如下:

2 ACK 6 Sender Receiver 四. TCP滑动窗口 我们都知道,**TCP必需要解决的可靠传输以及包乱序(reordering)的问题**,所以,TCP必需要知道网络实际的数据处理带宽或是数据处理速度,这 样才不会引起网络拥塞,导致丢包。 所以,TCP引入了一些技术和设计来做网络流控,Sliding Window是其中一个技术。 前面我们说过,**TCP头里有一个字段叫Window,又叫** Advertised-Window,这个字段是接收端告诉发送端自己还有多少缓冲区可以接收数据。于是发送端就可以根据这个接收端的处理能力来发送数据,而不 会导致接收端处理不过来。 为了说明滑动窗口,我们需要先看一下TCP缓冲区的一些数据结构:

LastByteSent

LastByteAcked

Left Edge of

28 29 30 31

• 已收到ack确认的数据。

Send Window

发送端程序

TCP TCP LastByteRead LastByteWritter

(6 bytes)

46 47 48 49 50 51

Send Window

(Slides 5 Bytes To The Right)

Right Edge of

Send Window

52 53 54 55 56 57

New Usable


Window

52 53 54 55 56

Category #3 Cat #4

上图中,我们可以看到: • 接收端LastByteRead指向了TCP缓冲区中读到的位置,NextByteExpected指向的地方是收到的连续包的最后一个位置,LastByteRcved指向的是收 到的包的最后一个位置,我们可以看到中间有些数据还没有到达,所以有数据空白区。

LastByteRcvd



Sent (14 bytes)

上图中分成了四个部分,分别是: (其中那个黑模型就是滑动窗口)

下面是个滑动后的示意图(收到36的ack,并发出了46-51的字节)

(Previous Send

Window Position)

37 38 39 40

Category #1 Category #2 Category #3 Category #4 Not Sent, Recipient Sent and Not Sent. Sent But Not Yet Acknowledged Acknowledged Recipient Ready Not Ready To Receive (Sent and Still Outstanding) (31 bytes) To Receive (44 bytes)

(20 bytes)

• 发还没收到ack的。 • 在窗口中还没有发出的(接收方还有空间)。 • 窗口以外的数据(接收方没空间)

32 33

Category #1

2) 拥塞避免

3) 拥塞发生

4) 快速恢复

1. 慢热启动算法 - Slow Start

28 29 30 31

五. TCP的拥塞控制

上面我们知道了,TCP通过Sliding Window来做流控(Flow Control),但是TCP觉得这还不够,因为Sliding Window需要依赖于连接的发送端和接收 端,其并不知道网络中间发生了什么。TCP的设计者觉得,一个伟大而牛逼的协议仅仅做到流控并不够,因为流控只是网络模型4层以上的事,TCP的还应 该更聪明地知道整个网络上的事。 具体一点,我们知道TCP通过一个timer采样了RTT并计算RTO,但是,如果网络上的延时突然增加,那么,TCP对这个事做出的应对只有重传数据,但 是,重传会导致网络的负担更重,于是会导致更大的延迟以及更多的丢包,于是,这个情况就会进入恶性循环被不断地放大。试想一下,如果一个网络内 有成千上万的TCP连接都这么行事,那么马上就会形成"网络风暴",TCP这个协议就会拖垮整个网络。这是一个灾难。 所以,TCP不能忽略网络上发生的事情,而无脑地一个劲地重发数据,对网络造成更大的伤害。对此TCP的设计理念是:**TCP不是一个自私的协议,当** 拥塞发生的时候,要做自我牺牲。就像交通阻塞一样,每个车都应该把路让出来,而不要再去抢路了。 拥塞控制主要是四个算法: 1)慢启动

Category #2

慢启动的算法如下(cwnd全称Congestion Window): 1). 连接建好的开始先初始化cwnd = 1,表明可以传一个MSS大小的数据。 2). 每当收到一个ACK, cwnd++; 呈线性上升 3). 每当过了一个RTT, cwnd = cwnd*2; 呈指数让升

4). 还有一个ssthresh(slow start threshold),是一个上限,当cwnd >= ssthresh时,就会进入"拥塞避免算法"(后面会说这个算法)

所以,我们可以看到,如果网速很快的话,ACK也会返回得快,RTT也会短,那么,这个慢启动就一点也不慢。下图说明了这个过程。

首先,我们来看一下TCP的慢热启动。慢启动的意思是,刚刚加入网络的连接,一点一点地提速,不要一上来就像那些特权车一样霸道地把路占

cwnd

1 RTT ACK

满。新同学上高速还是要慢一点,不要把已经在高速上的秩序给搞乱了。

- receiver sender data packet 30 25 cwnd ssthresh 1.5 time (seconds) $cwnd \leftarrow cwnd + 1$ (for each ACK) 2. 拥塞避免算法 - Congestion Avoidance 前面说过,还有一个ssthresh(slow start threshold),是一个上限,当cwnd >= ssthresh时,就会进入"拥塞避免算法"。一般来说ssthresh的值是
- 65535, 单位是字节, 当cwnd达到这个值时后, 算法如下:
 - 1). 收到一个ACK时, cwnd = cwnd + 1/cwnd 2). 当每过一个RTT时, cwnd = cwnd + 1 这样就可以避免增长过快导致网络拥塞,慢慢的增加调整到网络的最佳值。很明显,是一个线性上升的算法