1. Storm并行相关的概念

Storm集群有很多节点,按照类型分为nimbus(主节点)、supervisor(从节点)。 在conf/storm.yaml中配置了一个supervisor有多个槽(supervisor.slots.ports),每个槽就是一个JVM,就是一个worker,在每个worker里面可以运行多个线程叫做executor,在executor里运行一个topology的一个component(spout、bolt)叫做task。

- 1). 一个Storm集群有一个nimbus进程
- 2). 每个Storm集群机器有一个supervisor进程
- 3). 每个supervisor进程配置有多个JVM槽,每个JVM槽称为worker
- 4). 一个Storm拓扑在一个worker(JVM)运行
- 5). 每个worker可以运行多个线程,称为executor
- 6). 每个executor执行拓扑的一个component(spout或bolt),称为task

2. Storm并行配置


- 1). supervisor是storm集群配置的,执行storm supervisor时,产生一个supervisor节点。
- 2). worker进程是在storm/conf/storm.yaml文件中选项supervisor.slots.ports配置的。worker进程数量也可以通过config.setNumWorkers(workers)设置。
- 3). executor是通过builder.setSpout(id, spout, parallelism_hint)和builder.setBolt(id, bolt, parallelism_hint)设置的。
- 4). task是通过boltDeclarer.setNumTasks(num)设置的。

默认情况下,每个supervisor启动4个worker,每个worker启动1个executor,每个executor中会有1个task。

例如:

topologyBuilder.setBolt("green-bolt", new GreenBolt(), 2) .setNumTasks(4) .shuffleGrouping("blue-spout); 上面指定使用2个executor、4个task运行green-bolt, Storm会使用2个executor, 每个executor运行2个task来运行green-bolt

3. 图文详解



- 1). worker即进程,一个worker就是一个进程,进程里面包含一个或多个线程
- 一个worker处理topology的一个子集,同一个子集可被多个worker同时处理,一个worker有且仅为一个topology服务,不会存在一个worker即 处理topology1的几个节点,又处理topology2的几个节点
 - 2). 一个线程就是一个executor,一个线程会处理一个或多个任务
- 一个executor处理一个节点,但这个节点可能会有多个实例对象,所以可通过配置并发度和setNumTask来配置一个executor同时处理多少个 task。默认情况下task的数目等于executor线程数目,即1个executor线程只运行1个task。
 - 3). 一个任务就是一个task,一个task就是一个节点类的实例对象 默认情况下一个executor就处理一个task。如果处理多个task,executor会循环遍历执行task。

一个topology的提交过程:

- 1. 非本地模式下,客户端通过thrift调用nimbus接口,来上传代码到nimbus并触发提交操作.
- 2. nimbus进行任务分配,并将信息同步到zookeeper.
- 3. supervisor定期获取任务分配信息,如果topology代码缺失,会从nimbus下载代码,并根据任务分配信息,同步worker.
- 4. worker根据分配的tasks信息,启动多个executor线程,同时实例化spout、bolt、acker等组件,此时,等待所有connections(worker和其它机器通讯的网络连接)启动完毕,此storm-cluster即进入工作状态。

