Ebtables 的使用

一、ebtables 简介

ebtables 和 iptables 类似,都是 Linux 系统下网络数据包过滤的配置工具。 既然称之为配置工具,就是说过滤功能是由内核底层提供支持的,这两个工具只 是负责制定过滤的 rules.

ebtables 即是以太网桥防火墙,以太网桥工作在数据链路层,ebtables 来过滤数据链路层数据包。2.6 内核内置了 ebtables,要使用它必须先安装 ebtables的用户空间工具(ebtables-v2.0.8-2),安装完成后就可以使用 ebtables 来过滤网桥的数据包。

二、ebtables 配置

ebtables 的配置分为表、链和规则三级。

1.表

表是内置且固定的,共有三种:filter,nat,broute,用-t 选项指定。最常用的就是 filter 了,所以不设-t 时默认就是这个表。nat 用于地址转换,broute 用于以太网桥。

2.链

链有内置和自定义两种。不同的表内置的链不同,这个从数据包的流程图中就可以看出来。所谓自定义的链也是挂接在对应的内置链内的,使用-j让其跳转到新的链中。

3.规则

每个链中有一系列规则,每个规则定义了一些过滤选项。每个数据包都会匹配这些项,一但匹配成功就会执行对应的动作。

所谓动作,就是过滤的行为了。有四种,ACCEPT,DROP,RETURN 和CONTINUE。常用的就是 ACCEPT 和 DROP,

Ebtables 使用规则如下:

ebtables[-ttable]-[ADI]chainrule-specification[match-extensions][watcher-extensions]

-ttable:一般为 FORWARD 链。

- ADI: A 添加到现有链的末尾; D 删除规则链(必须指明规则链号); I 插入新的规则链(必须指明规则链号)。
 - -P:规则表的默认规则的设置。不同的表有不同的规则。
 - -F:对所有的规则表的规则链清空。
 - -L:指明规则表。可加参数, --Lc,--Ln

-p:指明使用的协议类型,ipv4,arp等可选(使用时必选)详情见/etc/ethertypes

--ip-proto:IP 包的类型,1 为 ICMP 包,6 为 TCP 包,17 为 UDP 包,在 /etc/protocols 下有详细说明

--ip-src:IP 包的源地址

--ip-dst:IP 包的目的地址

--ip-sport:IP 包的源端口

--ip-dport:IP 包的目的端口

-i:指明从那片网卡进入

-o:指明从那片网卡出去

3:实例

这个实例来自 ebtables 的官网 ,ebtables 实例。这个实例主要是结合 ebtables 和 TC 来实现对用户进行流量控制。

在实际的应用中,这种场景较常见。

基于 MAC 地址来对不同的网络宽带使用者进行流量控制。

以下代码供参考

Bridgeconfiguration



#!/bin/bash

ifdowneth0

ifdowneth1

ifconfigbr0down

brctldelbrbr0

Therateshapingpart

We'reusingTCtodothedeed.Thisismyfirstattemptatthis,soImaybedoingsom ethingswrong,especiallywiththeTCcommands-BUTITWORKS-soIfigure,I'llfixitlat er.Youcanuseebtables-L--Lctoseeyourcustomer'susage.Idumpthisouthourly,ad dingthe-Zoptiontozerothecountersout,thenhaveaperlscriptparsethatoutputandd umpitintoaMySQLtablewhereIcanmakebetteruseofit.

```
#!/bin/bash

# #AllRatesareinKbits,soinordertogetsBytesdivideby8

#e.g.25Kbps==3.125KB/s

# TC=/sbin/tc

EBTABLES=/sbin/ebtables#Locationofebtables

cd/usr/local/bridge
```

tc_start(){

\$TCqdiscadddeveth0roothandle1:0cbqbandwidth100Mbitavpkt1000mpu64

\$TCqdiscadddeveth1roothandle1:0cbqbandwidth100Mbitavpkt1000mpu64

在 TC 中,使用"major:minor"这样的句柄来标识队列和类别,其中 major

和 minor 都是数字。

对于队列来说, minor 总是为 0, 即"major:0"这样的形式, 也可以简写为

"major:比如,队列 1:0 可以简写为 1:。需要注意的是, major 在一个网卡的所

有队列中必须是惟一的。对于类别来说,其 major 必须和它的父类别或父队列的

major 相同,而 minor 在一个队列内部则必须是惟一的(因为类别肯定是包含在

某个队列中的)。举个例子,如果队列 2:包含两个类别,则这两个类别的句柄必

须是 2:x 这样的形式,并且它们的 x 不能相同,比如 2:1 和 2:2。

这里,命令中的"add 表示要添加,"deveth0 表示要操作的网卡为 eth0。

"root 表示为网卡 eth0 添加的是一个根队列。"handle1:表示队列的句柄为 1:。

"cbq 表示要添加的队列为 cbq 队列。

#CustomerA

#TwoMACs:00:0D:BD:A4:E1:C8and00:20:78:B0:25:7D

#256kbpsdownloadspeed

\${TC}classadddeveth0parent1:0classid1:1cbgrate256KBitallot1514prio1av

pkt1000bounded

```
${TC}filteradddeveth0parent1:0protocoliphandle1fwflowid1:1
    ${EBTABLES}-AFORWARD-d00:0D:BD:A4:E1:C8-jmark--set-mark1--mark
-targetACCEPT
    ${EBTABLES}-AFORWARD-d00:20:78:B0:25:7D-jmark--set-mark1--mark-
targetACCEPT
    #128kbpsuploadspeed
    ${TC}classadddeveth1parent1:0classid1:1cbqrate128KBitallot1514prio1av
pkt1000bounded
    ${TC}filteradddeveth1parent1:0protocoliphandle1fwflowid1:1
    ${EBTABLES}-AFORWARD-s00:0D:BD:A4:E1:C8-jmark--set-mark1--mark-
targetACCEPT
    ${EBTABLES}-AFORWARD-s00:20:78:B0:25:7D-jmark--set-mark1--mark-
targetACCEPT
    #CustomerB
    #MACAddress:00:0D:BD:A4:D6:54
    #800kbpsdownloadspeed
    ${TC}classadddeveth0parent1:0classid1:2cbqrate800KBitallot1514prio1av
pkt1000bounded
    ${TC}filteradddeveth0parent1:0protocoliphandle2fwflowid1:2
    ${EBTABLES}-AFORWARD-d00:0D:BD:A4:D6:54-jmark--set-mark2--mark
-targetACCEPT
```

```
#64kbpsuploadspeed
    ${TC}classadddeveth1parent1:0classid1:2cbqrate64KBitallot1514prio1avp
kt1000bounded
    ${TC}filteradddeveth1parent1:0protocoliphandle2fwflowid1:2
    ${EBTABLES}-AFORWARD-s00:0D:BD:A4:D6:54-jmark--set-mark2--mark
-targetACCEPT
    #CustomerC
    #MACAddress:00:0A:5E:22:D1:A3
    #donotrateshape!
    ${EBTABLES}-AFORWARD-s00:0A:5E:22:D1:A3-jACCEPT
    ${EBTABLES}-AFORWARD-d00:0A:5E:22:D1:A3-jACCEPT
    #Blockanythingwedidn'tspecifyabove.
    ${EBTABLES}-AFORWARD-jDROP--log
    #<myconfighasover500customersandover1100MACaddresses>
    #Justkeepincrementingtheclassid,handle,flowid,andmarkvaluesforeachcus
tomer's
    #individualspeedqueues.
    }
    tc_stop(){
    ./save_and_reset_counters
```

```
${EBTABLES}-F//将删除 ebtables 中定义的规则
{\tt \$TCq disc del deveth 0} root
$TCqdiscdeldeveth1root//删除在 eth0 和 eth1 上面定义的队列
}
tc_restart(){
tc_stop
sleep1
tc_start
}
tc_show(){
//分别查看 eth0 和 eth1 上面定义的队列, 类及过滤器。
echo""
echo"eth0"
$TCqdiscshowdeveth0
$TCclassshowdeveth0
$TCfiltershowdeveth0
echo""
echo"eth1"
```

```
$TCqdiscshowdeveth1
{\tt \$TCclassshowdeveth1}
$TCfiltershowdeveth1
}//下面是 shell 脚本的 case 语句。
case"$1"in
start)
echo-n "Starting bandwidth shaping:"\\
tc_start
echo"done"
;;
stop)
echo-n"Stoppingbandwidthshaping:"
tc_stop
echo"done"
;;
restart)
echo-n"Restartingbandwidthshaping:"
tc_restart
```

```
echo"done"

;;

show)

tc_show

;;

*)

echo"Usage:rateshape{start|stop|restart|show}"

;;

esac
```