
# 互联网访问控制

## 1.自由互联和应用控制




在网络带宽有限的环境下,带宽就变成一项很重要的资源,那么对于一个企业而言,有限的带宽如果被一些非工作流量所占据,而工作流量却因为带宽不够受到影响,这无疑是一件很糟糕的事情。今天我们就来讨论一下互联网访问控制。

为何事情会发展到如此地步呢?在互联网方兴未艾的时候根本就没人提要控制应用,提倡的都是自由互联,这是因为当互联网刚刚萌芽的时候,受到接入技术限制(以 56K Modem 为主),互联网上的应用基本上以静态的文本网页或者少量的图片为主,当时互联网是以吸引用户数为目的的,运营商则是通过提供接入服务数量为盈利点的。随着互联网接入技术的革新(面向电话线路的 xDSL和面向以太网的 FTTx 技术),用户数量的迅速膨胀,互联网应用开始井喷了,有人在互联网上发明了榨干每一滴带宽的 P2P 技术,有人则依赖高速带宽进行VPN 互联或者企业信息发布,对于一般企业而言,后者能带来盈利,所以在一个有限的带宽上,必然要对类 P2P 技术进行限制,这就是互联网访问控制催生的重

要原因。

### 2.基于网段的限速



基于网段的限速是比较简单的,其原理在于对某一个网段每个 IP 地址进行平均带宽控制,而不是对应用进行控制,从逻辑的角度而言,对某网段的限制必然就是对其余网段的保证。它的生效要满足如下条件:

- 1. WAN 口出现拥塞,以太网接口通过配置接口带宽和实时流量比较判断是否拥塞; xDSL则可以通过端口协商机制判断是否拥塞。
- 2. 对指定地址范围段内每一个IP 所占用上下行带宽都限制在固定范围内,即这些IP 都能得到公平的处理,不会出现某一个IP 独占许多带宽的情况。

那么这里就有疑问了,假设互联网出口带宽是 4M,内部 PC 有 20 台,我要对其中的 16 台进行限制,我应该怎么设置上下行流量应该限制在多少呢?

这里我们就要利用到 TCP 基础理论知识了, P2P 只是改变了传统"客户-服务器"应用模式, 传输层使用的还是 TCP 和 UDP, 我们知道 TCP 是通过滑动窗口机制来工作的, 窗口越大, 每秒发送的数据就越多, 默认情况下窗口是根据传输

时延情况不断增大的,也就是说 TCP 的速率会试探性地不断增长,但是一旦发生 丢包(TCP 通过计时和确认机制判断是否丢包)、重传或乱序,窗口都会以每次 减半的方式缩小,所以 TCP 一旦出现丢包、重传、乱序是非常影响速率的,并且 网络限速通常是随机为丢弃方式,当到流量到达门限时丢包、重传、乱序的概率 增大,窗口会迅速缩小,达到明显限速效果。那么 UDP 呢? UDP 是一种发送后不管的传输协议,无法判断是否丢包,发送成功与否完全取决于应用层的实现,所以一般基于 UDP 的应用程序处于实现简单的原因,发送数据都不会很快,属于一种慢速传输技术。

基于对互联网应用和 TCP 理论的分析, 华三的工程师针对目前互联网广泛使用应用进行试验,配置如下数值效果可以适配各种带宽情况,既能保证受限 PC 普通上网业务,又能避免他们滥用带宽,而不是采用平均速率(如 4M 带宽,内部 20 台 PC,那么每台 PC 均享 200k 带宽):

- 1. 下行 1024Kbps,即 1M 带宽,通过各下载工具显示带宽大概在每秒 100K 字节 (Byte) 左右
  - 2. 上行 512Kbps, 即 0.5M 带宽
  - 3. 根据实际链路情况也可以将此数值放大 1 倍或缩小 1 半
  - 4. 如果是高级网管人员,也可以自行设置数值


在这种情况下所有被限制的 IP 在网络拥塞情况下带宽都无法逾越这两个数值,比如在上图中,针对 VLAN8 的 192.168.8.0/24 和 VLAN1 的 192.168.1.0/24 进行限速,那么可以发现那些使用 BT 下载或看视频的 PC,打开网页速度就很慢,根据用户心理,他也许会关闭 BT 以保证网页可以浏览。在 VLAN8 和 VLAN1 被限制的同时,VLAN9 不受限制,各项应用运转顺畅。

基于网段的限速要求提前把 PC 根据应用类型划分成不同的连续网段,这样有利于配置,比如上图就将需要受限的普通员工 PC 划分到 VLAN8 和 VLAN1 中,而服务器和主管使用 PC 则放入到不受限的 VLAN9 中。

### 3.基于角色的流量审计和应用控制

之前我们介绍的是比较简单的互联网控制策略,在拥塞发生时,对指定 IP 地址进行均等限速。随着网络应用丰富多样,用户产生了更加灵活的需求,对互 联网控制策略也产生了基于用户角色进行控制和管理的理念,在桌面级网络设备 领域,该理念已经被越来越多厂家所接受:

- 1. 内部用户将不再单纯根据连续网段区分,而是全面地通过主机名、IP 地址、MAC 地址、物理端口号灵活地确定一台内部主机的身份。但是真正在互联网访问控制中生效的主要还是 IP 地址,附加信息的作用是使用户能够更直观地掌握内部主机和 IP 地址的对应关系。
- 2. 预定义不同的角色,为每个角色制定不同的控制策略,比如普通用户不允许使用 QQ、MSN、BT、电驴等工具,不允许访问开心网、优酷等视频网站;服务器用户只允许开放服务,不允许发起任何访问,对于开放服务流量进行带宽保证;特权用户不作任何限制,同时保证带宽。
- 3. 将不同的内部用户赋予不同的角色,因此互联网行为受到相应角色所控制。
- 4. 同时实时流量的审计,有助于网管人员能够及时了解各内网 PC 的应用动态,为每种角色接受哪些控制策略做好准备。



基于用户角色的应用控制主要有两大类技术:

1. 第一类是用户的识别,只有将用户识别后才能对用户分配角色,标识用户的信息包括主机名、IP 地址、MAC 地址、端口等信息,而实际上在 WAN 口真正生效的是 IP 地址,因为在 IP 网络中只有 IP 地址能够代表一个主机,引进主机名、MAC 地址和端口等信息能够更直观地展现内部主机的信息,使普通用户也能对内部主机做到验明正身,是一种易用性的体现。下表展示了各协议或技术将这不同信息绑定在一起标识内部用户的:


信息	主机名	IP 地址	MAC 地址	端口信息
协议				
主机名与 IP 对应	NetBIOS 协议			
IP与 MAC 对应		ARP 协议		
MAC 与端口对应		MAC 地址学习		

2. 第二类是应用的识别,只有识别了应用才能正确的限制动作,现在互联网很多应用,如 BT、QQ、炒股软件等都无法用传统的地址+端口来识别,这些应用使用的端口是动态的,必须使用特殊技术对应用层数据进行分析,这项技术被称为应用程序特征库,有点类似于杀毒软件的病毒库,应用程序特征库也需

要持续更新以跟踪应用程序的变化,但往往滞后于应用程序的更新进度,因为特征库必须等到应用程序发布后才能进行分析更新,此外还有一个困难是很多软件如 BT 会对特征库进行加密,加密后的数据包就无法被特征库所识别了,俗话说道高一尺魔高一丈,加密是需要协商的,而协商过程是存在明文阶段的,因此可以在协商阶段进行识别,所以很多时候启用应用程序限制后,已经下载的 BT 和已经登录的 QQ 依然可以使用,新增的下载任务和新登录 QQ 才会失败,由于大部分用户的 BT 和 QQ 都存在上上下下的过程,这种限制在实际环境的作用还是相当明显的;当然在应用识别中传统的地址+端口也保留下来,再新增一些 URL过滤,基本上对各种网络应用达到比较完整的覆盖,可以说 80%的网络流量都可以识别出来。

将上述涉及的几个技术要点结合起来,基于用户角色的应用控制实现原理可以用下面这张简图来表示:

#### 基于用户角色的应用控制——原理



通过学习这张图, 我们会对这类工作的方案设计、配置会有更清晰的认