
Programowanie Zespołowe 2015

Temat projektu

System monitorowania rozproszonych zasobów komputerowych, np. obciążenia CPU, zużycia pamięci, obciążenia sieci.

Architektura systemu



Rysunek 1: Architektura systemu do monitorowania zasobów komputerowych.

Główne komponenty systemu, przedstawione na Rys. 1., są nastepujące:

Sensor

- Dokonuje pomiarów wybranych metryk dla określonych zasobów i wysyła pomiary cyklicznie do Monitora.
- Przykład zasobu i metryki: Host / CPU Utilization (aktualne zużycie CPU dla hosta).
- Wiadomość przesyłana przez sensor do monitora powinna zawierać: nazwę (identyfikator) zasobu, nazwę metryki, dane pomiarowe (zależne od metryki).
- Wiadomości powinny mieć formę tekstową. Sugerowany format bazowy: JSON.

Monitor

- Zbiera dane od sensorów i **udostępnia pomiary dla klientów**.
- Również umożliwia tworzenie nowych pomiarów złożonych, które np. agregują pomiary proste.
- Przykład złożonego pomiaru: średnie obcigżenie CPU z ostatnich 5 minut obliczane co minutę.

Klient

- Klient 1: przeglądarka sterowana przez użytkownika umożliwiająca wyszukiwanie dostępnych zasobów i pomiarów, przeglądanie wartości pomiarów i definiowanie nowych pomiarów złożonych.
- Klient 2: program automatycznie przeszukujący monitorowane zasoby i pomiary w jakimś celu (np. podobnie do polecenia 'top' wyświetlający najbardziej obciążone komputery).

Archiwum pomiarów

Baza danych, w której przechowywana jest cała historia pomiarów.

Zastosowanie usług REST

Komponenty serwerowe (Monitor) mają udostępniać swoje usługi przez interfejs REST (usługa sieciowa stosująca protokół HTTP). Metodologia tworzenia usług w paradygmacie REST oznacza m.in., że:

- 1. System rozproszony jest zespołem "zasobów", które mają swoje identyfikatory URI.
- 2. Na każdym z zasobów można wykonać tylko cztery proste operacje, tzw. CRUD:
 - o **C (Create)**: stworzenie nowego zasobu
 - o R (Read): odczytanie stanu zasobu
 - o **U (Update)**: zmiana stanu zasobu
 - o **D (Delete)**: usuniecie zasobu
- 3. Powyższe operacje odwzorowują się na metody protokołu HTTP następująco ('<...>' oznacza treść wiadomości ('body') przesyłanej do serwera):
 - o GET {URI} → pobranie stanu zasobu
 - o POST {URI_kolekcji} <reprezentacja_zasobu> → utworzenie nowego zasobu
 - o POST {URI_zasobu} <zmiana_stanu> → (częściowa) zmiana stanu zasobu
 - o PUT {URI} <nowy_stan> → całkowita podmiana stanu zasobu na nowy
 - o DELETE {URI} → usunięcie zasobu
- 4. Wszystkie bardziej złożone operacje są efektem ubocznym zmiany stanu zasobu.
 - o Przykładowo operacja POST http://www.example.com/orders/123 <{ "status": "paid" }> spowoduje zmianę statusu zamówienia na "zapłacono", ale również spowoduje efekty uboczne: przekazanie zamówienia do działu realizacji, nadanie paczki, wysłanie e-maila z powiadomieniem, itp.
- 5. Serwer nigdy nie powinien przechowywać tzw. stanu sesji (czyli stanu aplikacji). Innymi słowy wszystkie operacje na serwerze są bezstanowe.
 - Przykład: bezstanowy koszyk na zakupy (http://alandean.blogspot.com/2008/11/on-restful-basket-state.html)

Wymagania szczegółowe

- 1. Klient ma mieć możliwość pobrania z Monitora listy wszystkich monitorowanych zasobów i dostarczanych dla nich pomiarów.
- 2. Klient może przeszukiwać Monitor przy pomocy zapytań, np. znaleźć zasób, który jest hostem i ma w nazwie 'zeus'.
- 3. Pomiary proste (dostarczane bezpośrednio przez sensory) powinny być udostępniane przez Monitor jako lista wartości. Domyślnie zwracana jest lista kilku ostatnich pomiarów.
- 4. W przeglądarce można:
 - a. Przeglądać listy dostępnych zasobów i pomiarów.
 - b. Podgladać ostatnie wartości pomiarów.
 - c. Wyszukiwać dostępne zasoby i pomiary (np. po nazwie).
 - d. Wyświetlać wybrane pomiary na wykresie, uaktualnianym automatycznie co pewien czas (np. 5 sekund).
- 5. Klient ma mieć możliwość stworzenia nowego pomiaru (złożonego) w Monitorze. Sposób tworzenia nowego pomiaru może być bardzo skomplikowany, więc ograniczymy się do jednego typu pomiaru złożonego: **agregacji przez obliczanie** *średniej ruchomej* (np. średnia z ostatnich 5 minut obliczana co minutę).
 - a. Pomiar złożony powinien być dostarczany przez Monitor w ten sam sposób jak prosty (jako lista ostatnich wartości).
- 6. Pomiar złożony można usuwać.
- 7. Usunąć pomiar złożony może tylko ten użytkownik, który go stworzył. Oznacza to, że w systemie musi istnieć mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji.

- 8. Monitor ma zapisywać historię wszystkich pomiarów do bazy danych.
- 9. W przeglądarce dodatkowo można:
 - a. Definiować nowy pomiar złożony jako średnią ruchomą istniejącego pomiaru.
 - b. Usuwać wcześniej zdefiniowany pomiar złożony.
 - c. Przeglądać historyczne pomiary z zadanego okresu czasu.
- 10. Ma być zaimplementowany klient automatyczny, tj. program, który działa podobnie jak komenda 'top': wypisuje i co pewien czas odświeża top 10 najbardziej obciążonych maszyn.
 - a. Klient automatyczny może podłączyć się do kilku Monitorów jednocześnie.
 - b. Klient automatyczny musi uwzględniać zmiany, np. musi wykrywać dodanie nowych lub usunięcie istniejących maszyn z listy monitorowanych zasobów.

Kamienie milowe i produkty

KM1: 26 marca 2015

Projekt systemu. Jego głównymi elementami ma być projekt interfejsu REST, tj. listy zasobów, ich reprezentacji, a także projekt działania podstawowych scenariuszy użycia systemu z wykorzystaniem interfejsów REST.

Produkty:

• Dokument opisujący projekt systemu.

KM2: 7 maja 2015

Spełnione są wymagania 1-4. Działa kilka sensorów rozmieszczonych na różnych komputerach, które mierzą co najmniej dwie metryki (np. obciążenie CPU i zużycie pamięci).

Produkty:

• Prototyp systemu + demonstracja działania.

KM3: 11 czerwca 2015

Spełnione są pozostałe wymagania (5-10).

Produkty:

- Prototyp systemu + demonstracja działania.
- Pakiety instalacyjne systemu.
- Podręcznik instalacji.
- Podręcznik użytkownika.