Cuerpo rígido

Cinematica

Rotación pura

Velocidad de un punto.

$$\bar{v}_a = \bar{\omega} \times \bar{r}$$

Donde $\bar{\omega}$ es un vector colineal con el eje de rotación y el modulo está dado por el valor absoluto de ω y cuyo sentido esta dado por la regla del tirabuzón.

Rototraslación

Velocidad de un punto:

$$\bar{v}_a = \bar{\omega} \times \bar{r} + \bar{v}_{eie}$$

Notar que $\bar{v}_{eje} = v_{traslación}$

Movimientos "planos"

$$\bar{\omega} \perp \bar{v}_{eje}$$

$$\bar{v_a} = \bar{\omega} \times \bar{r}_{a,eje} + \bar{v}_{eje}$$

$$\bar{v_a} = \bar{v}_{a,rotacion} + \bar{v}_{a,traslacion}$$


Siempre es posible encontrar un determinado punto C tal que su velocidad de traslación es el opuesto de su velocidad de rotación, es decir ese punto está instantaneamente quieto.

Por como se calculan las velocidades angulares siempre hay una **recta** instantaneamente quieta dentro o fuera del rigido llamado EIR eje instantaneo de rotación.


Todo movimiento rotrotraslatorio se puede llevar a una rotación pura con tal de referenciar el movimiento al EIR

$$\bar{v_a} = \bar{\omega} \times \bar{r}_{a,EIR}$$


Rodadura



La rueda resbala hacia atrás Rodadura con deslizamiento hacia atrás



El CIR está por afuera del cuerpo rígido La rueda resbala hacia adelante Rodadura con deslizamiento hacia adelante




Dinamica

Dinamica de la traslación

$$\sum \bar{F}_{ext} = M_{total} \cdot \bar{a}_{cm}$$

Dinamica de la rotación




$$\sum \bar{M}^o_{F_{ext}} = I^{eje}_{cr} \cdot \bar{\gamma}$$

Donde I es el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje y $\bar{\gamma}$ es la aceleración angular.

$$I_{cr}^{eje} = \sum m_i \cdot d_i^2$$


Momentos de inercia respecto a ejes baricéntricos de simetría



Además se puede calcular el momento de inercia respecto a otro eje paralelo, a partir del


CuerpoRigido - Jupyter Notebook

momento de inercia baricéntrico.




Radio de giro

Es la distancia k desde el eje de rotación a al cual debería ubicarse toda la masa del cuerpo rígido para que su momento de inercia respecto al eje sea igual al del cuerpo rígido original.




Ecuaciones de dinamica para movimientos planos



Cuplas

Es un par de fuerzas de igual modulo y direccion y sentidos opuestos separadas uan distancia d



Teoremas para cuerpo rígido

Impulso y cantidad de movimiento

$$\sum \bar{J}_{F_{ext,\Delta t}} = \Delta \bar{p}_{cm,\Delta t}$$

Recordemos que $ar{p}_{\mathit{cm}} = M \cdot ar{v}_{\mathit{cm}}$

y además
$$ar{J}_F = ar{F} \cdot \Delta t$$

Trabajo y energía

$$\sum W_{F_{ext,A-B}} = \Delta E_{C_{CR,A-B}}$$

$$\sum W_{FNC_{ext,A-B}} = \Delta E_{M_{CR,A-B}}$$

Ecuaciones de energia para cuerpo rígido:

$$E_{C_{traslacion}} = \frac{1}{2}m \cdot v_{cm}^2$$

$$E_{C_{rotacion}} = \frac{1}{2} I_{cr}^{cm} \cdot \omega^2$$

$$E_C = E_{C_{traslacion}} + E_{C_{rotacion}}$$

Ecuaciones de trabajo para cuerpo rígido:

Traslación

$$W_F = \bar{F} \cdot \Delta \bar{r}_{cm} = |\bar{F}| |\Delta \bar{r}| \cos \alpha$$

Rotacion pura alrededor de un eje baricentrico

$$W_F = \bar{M}_F^{cm} \cdot \Delta \bar{\theta} = |\bar{M}_F^{cm}| |\Delta \bar{\theta}| \cos \alpha$$

Rototraslacion

$$W_{F_{neto}} = W_{F_{traslacion}} + W_{F_{rotacion}}$$

Impulso de momentos y variacion del momento cinetico

$$\sum \bar{J}_{\bar{M}^o_{F_{ext}}\Delta t} = \Delta \bar{L}^o_{cr\Delta t}$$

Ecuaciones de momento cinetico para cuerpo rigido

Recordemos que
$$ar{M}_F^o = ar{r} imes ar{F}$$
 y $ar{J}_{M_F^o \Delta t} = ar{M}_F^o \cdot \Delta t$

CuerpoRigido - Jupyter Notebook

Traslacion

$$\bar{L}_{cm}^o = \bar{r}_{cm} \times \bar{p}_{cm}$$

Rotacion pura al rededor de un eje baricentrico

$$\bar{L}_{cr}^{cm} = I_{cr}^{bar} \cdot \bar{\omega}$$

Rototraslacion

$$\bar{L}_{cr}^o = \bar{L}_{cm}^o + \bar{L}_{cr}^{cm} = \bar{r}_{cm} \times \bar{p}_{cm} + I_{cr}^{bar} \cdot \bar{\omega}$$

7 de 7