עדכון יוני 2017

שימוש בכלי עבודה – נהלים והנחיות

תוכן

שימוש בכלי עבודה – נהלים והנחיות 1
שימוש בהלמניה: 2
שימוש בפטיש 5 ק"ג: 3
שימוש בקאטר: 4
שימוש בסכין: 4
שימוש מסור ידני: 5
שימוש מקדחה: 6
ריפוד בזנ"טים: 7

רקע כללי: במהלך הפעילות הצופית נעשה שימוש נרחב ביתדות ובבזנ"טים . אמצעים אלה מחייבים אותנו להשתמש בכלי עבודה כבדים אשר נועדו לתקיעתם/נעיצתם בקרקע. שימוש באמצעים אלה גורם מעת לעת לפגיעות במשתמשים, מטרת הנחיה זו להקנות את הכלים להימנע מפגיעות אלו.

הנחיות כלליות:

1. **התאמת גיל המשתמשים למורכבות האמצעי ואופן השימוש בו -** יש לבדוק טרם השימוש מה נרשם כגיל (כיתה) המינימלי המותר לשימוש בכלי העבודה הספציפי .
2. **הדרכת המשתמשים -** טרם השימוש בכלים אלה יעביר מרכז השבט או בוגר אחר בהנהגה תדריך ,המלווה בהדגמה כיצד לעשות זאת . תדריך זה יכלול בדיקת תקינות בטרם השימוש.
3. **שימוש בכלי הנפה (מעדר, פטיש 5 ק"ג ומקוש):**
   א. בטרם השימוש יש לוודא שהראשים מחוברים כראוי למוט.
   ב. יש לוודא שטח סטרילי בזמן השימוש.
   ג. העבודה תהיה בזוגות כך שחניך אחד מניף את הכלי והחניך השני מוודא שלא נכנסים חניכים אחרים לשטח העבודה.
4. **כלי עבודה האסורים לשימוש:**
   א. סכין יפנית.
   ב. כלי עבודה מכאניים חשמליים למעט מקדחה, מברגה ואקדח דבק חם .

שימוש בהלמניה:

ההלמנייה היא הכלי שבעזרתו נועצים בזנ"טים (ברזלי זווית) הארוכים ממטר בקרקע. בעת השימוש בה יש להקפיד על הנהלים הבאים:

א. השימוש בהלמניה מותר לחניכי **כיתות ט' ומעלה**, במקרים חריגים ולפי שיקול דעת של מרכז ההנהגה ניתן לאשר שימוש גם לחניכי כיתות ח'

ב. יש להשתמש בהלמנייה שאורכה 90 ס"מ וקוטרה 10–15 ס"מ.

ג. יש לוודא כי קיימת שכבת ברזל כפולה או משולשת בחלק ההולם.

ד. בכל מקרה אין להשתמש בהלמניות שהחלק ההולם שלהן אינו עגול, או שהוא בולט בצורה משמעותית מקוטר השרוול.

ה. יש לוודא שהידיות מרותכות היטב לשרוול ההלמנייה.

ו. יש לפסול הלמנייה שאחת מידיותיה אינה תקינה.

ז. יש לדרוש מהיצרן או מהמשווק של ההלמנייה שהמרווח בין הידיות לשרוול יאפשר תנועה חופשית של כף היד האוחזת, כך שמפרקי כף היד לא יתחככו בגוף ההלמנייה.

ח. השימוש בהלמנייה יעשה על ידי שני אנשים, רצוי שגובהם יהיה דומה.


ט. יש לראות את שלבי השחלת השרוול על הבזנ"ט ושליפתו כנקודות תורפה המצריכות משנה זהירות.


י. בעת שימוש בהלמניה מומלץ על שימוש בכפפות עבודה.

יא. יש להקפיד לתחום שטח סטרילי ברדיוס של 2 מטרים לפחות מהבזנט (מסביב לאזור העבודה עם ההלמנייה).

יב. בעת ההלימה יש להסיט את הראש לאחור, להגדיר מראש את מספר ההלימות ולספור בקול רם תוך כדי העבודה.

יג. יש להזהיר את החניכים: חלק נכבד מן הפגיעות מהלמנייה קרו כאשר חניכים הגבירו את קצב העבודה, ומהתנופה נשלפה ההלמנייה מהבזנ"ט ופגעה בראשו של אחד ההולמים.





איור: נופר כהן

שימוש בפטיש 5 ק"ג:

במקרים המיוחדים שבהם נשתמש בבזנ"טים קצרים, נעבוד עם פטיש 5 ק"ג. יש להקפיד על הנהלים הבאים:

א. השימוש בפטיש 5 מותר לחניכי **כיתות ט' ומעלה**, במקרים חריגים ולפי שיקול דעת של מרכז ההנהגה ניתן לאשר שימוש גם לחניכי כיתות ח'

ב. **בדיקת שלמות הפטיש, הידית וחיבורה לראש הפטיש** : אין להשתמש בפטיש שראשו אינו מחובר היטב לידית. כמו כן אין להשתמש בפטיש שידיתו פגומה.

ג. יש להקפיד לתחום שטח סטרילי ברדיוס של 2 מטרים לפחות מהבזנט (מסביב לאזור העבודה עם הפטיש).

ד. במידה ונועצים את הבזנט בזווית (המקרה השכיח) יש לוודא שהבזנ"ט מופנה כלפי ההולם בפטיש.

ה. אחיזת הבזנ"ט או היתד תיעשה בידי אדם נוסף. אדם זה יקפיד שאצבעותיו לא יהיו בקרבת משטח החבטה , ושראשו לא יהיה במסלול הנפת הפטיש

ו. אוחז הבזנ"ט ישתמש בכפפות עבודה.


ז. האדם שמחזיק את הבזנ"ט אוחז בו בחלק המרכזי שלו, רחוק מהחלק העליון, כאשר ראשו מופנה לאחור, תוך שמירת קשר מבט עם מסלול ההלימה של הפטיש


ח. ההולם בפטיש יאחוז בשני ידיים את הפטיש, כך שהיד הקדמית תחזיק בחלק הקרוב לראש הפטיש כאשר היא רחוקה **לפחות 20 ס"מ** מראש הפטיש. והיד השנייה תחזיק בקצה המוט של הפטיש.

ט. בעת תחילת העבודה יש לנעוץ מעט את הבזנ"ט עם מהלומות חלשות יחסית של הפטיש.

י. אחרי שהבזנ"ט ננעץ מעט באדמה, זה שהחזיק את הבזנ"ט זז הצידה, ומחזיק הפטיש עובר למהלומות חזקות, כאשר הוא אוחז בשליש התחתון של ידית הפטיש.

יא. פטיש לעולם לא יונף בזווית העולה על 60 מעלות (כדי למנוע מצב בו הפטיש יפול על ראש האוחז בו או "יעוף" אחורה).





שטח סטרילי איור: נופר כהן

שימוש בקאטר:

א. השימוש בקאטר מותר לחניכי **כיתות ז' ומעלה**.


ב. יש לוודא שהקאטר תקין לפני תחילת העבודה.

ג. בעבודה עם הקאטר יש להרחיק ממנו את היד שלא אוחזת בקאטר.

ד. חיתוך חוטי ברזל ייעשה בצד הגוף, על מנת למנוע "קפיצה" של החוט לכיוון העיניים. כאשר נעזרים בחניך נוסף (אשר אוחז בחוט הברזל) יש לוודא שחניך זה, יחזיק את החוט קרוב לנקודת החיתוך כדי שיתרת החוט לא "תקפוץ" ותפגע בגוף.

שימוש בסכין:

1. שימוש בסכין מותר לחניכי **כיתות ז' ומעלה**.
2. חל איסור מוחלט לשימוש בסכין יפנית !
3. יש לוודא בטרם השימוש שידית הסכין מחוברת כראוי ללהב הסכין
4. העבודה עם הסכין תמיד תהיה מכיוון הגוף והלאה.
5. יש להרחיק את הידיים שאוחזות באלמנט אותו חותכים לפחות 20 ס"מ מאזור החיתוך.



שימוש מסור ידני:

אין להשתמש במסור חשמלי/מכאני! עבודה עם מסור חשמלי מותרת לבעל מקצוע בלבד, ובשום מקרה לא בסביבת חניכים.

א. שימוש במסור מותר לחניכי **כיתה ט' ומעלה**, במקרים חריגים ולפי שיקול דעת של מרכז ההנהגה ניתן לאשר שימוש גם לחניכי כיתות ח'

ב. יש לוודא כי ידית המסור תקינה.

ג. יש לעבוד על משטח עבודה יציב, ישר ונקי - **אין לנסר "באוויר" ובעת הניסור אין להשעין את האובייקט המנוסר על הרגליים.**


ד. העבודה עם המסור תתבצע בזוגות, אחד אחראי על ייצוב הבוס/האלמנט אותו מנסרים והשני על משימת הניסור.

ה. ידיו של מי שלא מחזיק במסור והיד החופשית של זה שמחזיק במסור צריכות להיות במרחק מספק, לפחות 20 ס"מ מנקודת הניסור (לפחות אמה).

ו. יש לנסר מכיוון הגוף קדימה כדי להימנע מפגיעה עצמית.

ז. יש לוודא כי שטח העבודה סטרילי ושאין באזור אנשים שלא צריכים להיות שם.

ח. אין לזרוק את המסור מיד ליד או אל הקרקע.




איור: נופר כהן



שימוש מקדחה:

1. השימוש במקדחה מותר לחניכים **בכיתות י"א–י"ב**, אשר עברו הדרכה ואישור אצל מרכז השבט.
2. יש לוודא את תקינות המקדחה לפני השימוש, בדגש על תקינות כבל החשמל.
3. יש לעבוד על משטח עבודה יציב, ישר ונקי – **אין לקדוח "באוויר"!**
4. העבודה עם המקדחה תתבצע בזוגות, האחד אחראי על ייצוב הבוס / האלמנט אותו קודחים והאחר על משימת הקידוח.
5. ידיו של מי שלא מחזיק במקדחה והיד החופשית של זה שמחזיק במקדחה צריכות להיות במרחק מספק לפחות 20 ס"מ מנקודת הקידוח (לפחות אמה).
6. אין לגעת בראשי הקידוח לאחר הקידוח – יש להניח להם להתקרר.
7. במקרה של תקלה טכנית במקדחה יש להניח אותה בצד ולקרוא למרכז השבט.
8. יש לוודא כי שטח העבודה סטרילי ושאין באזור אנשים שלא צריכים להיות שם.
9. יש לוודא שכבל החשמל מנותב כך שלא יפריע לפעולות הקדיחה ולא יהווה מכשול להולכי רגל בסביבה.
10. אין לזרוק את המקדחה מיד ליד או אל הקרקע.





איור: נופר כהן



ריפוד בזנ"טים:

את הבזנ"טים אנו מרפדים באמצעות שרוולי ספוג בידוד שמשמשים לבידוד צנרת קירור. קוטר פנימי של ריפוד תקין הוא 35–48 מ"מ, ועובי הדופן שלו לא יקטן מ-19 מ"מ.






אופן ריפוד הבזנ"טים:

א. חותכים רצועה של ספוג באורך 20 ס"מ **לפחות.**

ב. "מלבישים" את הספוג על הבזנ"ט, כך ששני שלישים ממנו נוגעים בבזנ"ט ושליש אחד מעליו.

ג. קושרים את הספוג בקשר מוט בחלק שנוגע בבזנ"ט ובחלק שמעליו.

ד. כעת הריפוד יכול להישלף רק כלפי מעלה, ולכן יהיה לו קשה מאוד ליפול



איור: נופר כהן