極座標変換による2重積分

2021年10月19日

1 極座標変換による2重積分

座標変換の中でも、特によく用いられるのが次の極座標変換である.

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

ただし $r \geq 0$ である. θ の値の範囲については $0 \leq \theta < 2\pi$ とするのが標準的であるが, $-\pi < \theta < \pi$ などと設定することもある. 極座標変換については

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r$$

となることから次の結果が得られる.

定理 1.1. $D \subset \mathbb{R}^2$ 上で積分可能な関数 f(x,y) について

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \iint_{D'} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r drd\theta$$

が成り立つ. ただし,

$$D' = \{ (r, \theta) \mid (r \cos \theta, r \sin \theta) \in D \}$$

である.

極座標変換が特に有用なのは次の場合である.

- 積分を行う領域 D の極座標による表示が簡単な形であるとき.
- 被積分関数が原点からの距離 $\sqrt{x^2+y^2}$ のみに依存しているとき.

2 計算の例

例 1. R > 0 とする. $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le R^2\}$ のとき,

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

を求めよ.

解答. 極座標で表示すると D は長方形

$$[0,R]\times[0,2\pi]$$


となる. また被積分関数は原点からの距離のみに依存している. そこで極座標に変換すると

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \iint_{[0,R] \times [0,2\pi]} e^{-r^2} r dr d\theta$$

となる. この積分は実行できて、値は $\pi(1-e^{-R^2})$ である.

例 2. $D = \{(r, \theta) \mid r \le 1 + \cos \theta\}$ のとき、D を図示し、その面積を求めよ.

解答. D を図示すると次のようになる.



D の面積は

$$\iint_D 1 \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

で定義される. これを極座標に変換すると

$$\iint_D 1 dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{1 + \cos \theta} r dr \right) d\theta$$

となる. 右辺の積分を実行すると $\frac{3}{2}\pi$ を得る.