

# INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA Redes de Computadores

# Laboratório n.º 8


## **Encaminhamento**

# **Objectivos**

Neste laboratório serão realizadas as seguintes tarefas:

- ✓ <u>Encaminhamento estático</u>:
  - Configurar rotas estáticas utilizando o IP do próximo salto;
  - Configurar rotas estáticas utilizando uma interface;
  - Configurar rotas estáticas por omissão;
  - Configurar rotas estáticas sumariadas.
- ✓ Encaminhamento dinâmico:
  - Configurar o protocolo de encaminhamento RIPv2.

# **Topologia**



# Tabela de endereçamento

Equipamento	Interface	IP	Máscara de rede	Default Gateway
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	-
N.I.	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	-
	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	-
R2	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	-
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	-
D2	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	-
R3	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	-
PC1	-	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	-	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	-	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Utilize o ficheiro do Packet Tracer fornecido com a configuração do cenário da figura anterior.

## Configuração da ligação wireless

Configure o **PC1** e o **AccessPoint0** com as seguintes características:

- SSID: RC - Canal: 6

- chave WPA2-PSK: redes\_comp

Nota: Deve trocar a interface de rede do PC1 para a WMP300N e usar o AccessPoint-PT

## Configurações dos routers

Nota: Os routers têm configurado as senhas **class** para o acesso privilegiado e **cisco** nos restantes.

#### No router R1:

Na configuração da consola e dos terminais virtuais acrescente o comando:

#### (config-line)#logging synchronous

Nota: Este comando faz com que seja replicado na prompt o comando que o utilizador está a digitar sempre que este for interrompido por uma mensagem de debug do próprio router, evitando assim que o comando fique separado em várias linhas, tornando a leitura difícil ao utilizador.

Ainda na configuração de consola e dos terminais virtuais, configure o tempo de espera até que a ligação seja considerada inactiva, utilizando o comando:

# (config-line)#exec-timeout minutos [segundos]

Nota: Para que as ligações sejam consideradas sempre activas utilize os valores "0 0".

Active o debug do encaminhamento IP com o comando:

## #debug ip routing

Este comando permite-lhe verificar quando uma rota é adicionada, retirada ou modificada na tabela
de encaminhamento do router.
Configure o IP (e apenas o IP) da interface FastEthernet 0/0 do router R1.
A rota foi adicionada na tabela de encaminhamento?
Caso contrário, a interface não está activa, e deve fazer as seguintes verificações:
Está a utilizar a interface correta do router?
O cabo está corretamente ligado a um switch/AccessPoint ou PC?
O cabo escolhido é o correto?
A interface foi corretamente ativada?
Só depois de conseguir responder afirmativamente às questões a interface estará activa.
Configure a interface serial 0/0/0 de R1.
A rota foi adicionada?
Caso contrário, a interface não está activa, e deve fazer as seguintes verificações:
Está a utilizar a interface correta do <i>router</i> ?
O cabo está ligado ao outro <i>router</i> , na interface correta?
Foi definido o clock rate da ligação?
A interface foi corretamente ativada?

Só depois de conseguir responder afirmativamente a todas as questões a interface estará activa.

Desligue o debug do encaminhamento IP com o comando:

#no debug ip routing

# Verificação de configurações

Verifique as configurações testando a conectividade entre os PCs e os seus default-gateway.
Tem conectividade entre o PC1 e o seu default-gateway?
Tem conectividade entre o PC2 e o seu <i>default-gateway</i> ?
Tem conectividade entre o PC3 e o seu <i>default-gateway</i> ?
Caso responda negativamente a alguma das questões anteriores, deve fazer as seguintes verificações:
Cada PC está ligado à interface correcta (do router ou do switch)?
As configurações dos PCs estão em conformidade com a topologia?
<ul> <li>Utilizando o comando show ip interface brief, as interfaces relevantes estão "up e up"?</li> </ul>
Só depois de conseguir responder afirmativamente a todas as questões conseguirá conectividade.
so depois de conseguir responder ammativamente à todas às questoes conseguir à concetividade.
Desde R2, consegue fazer ping a R1 ao IP 172.16.2.1?
Desde R2, consegue fazer ping a R3 ao IP 192.168.1.1?
Caso responda negativamente a alguma das questões anteriores, deve fazer as seguintes verificações:
Os routers estão fisicamente ligados?
As configurações estão em conformidade com a topologia?
Foi utilizado o comando <i>clock rate</i> na interface DCE?
As interfaces foram correctamente activadas?
<ul> <li>Utilizando o comando show ip interface brief, as interfaces relevantes estão "up e up"?</li> </ul>
Só depois de conseguir responder afirmativamente a todas as questões conseguirá conectividade.
Do PC3 é possível fazer ping ao PC1?
Do PC3 é possível fazer <i>ping</i> ao PC2?
Do PC2 é possível fazer ping ao PC1?
De R1 é possível fazer ping a R3?
Todos os <i>pings</i> que acabou de efectuar não tiveram sucesso. Porquê?

Verifique o estado das interfaces dos vários routers com o comando: #show ip interface brief				
Estão todas as interfaces relevantes dos vários routers activas ("up e up")?				
Quantas interfaces estão activas nos routers R1 e R3?				
Porque estão 3 interfaces activas em R2?				
Verifique a tabela de encaminhamento dos vários routers com o comando: #show ip route				
Que rotas estão presentes na topologia da rede mas não estão presentes na tabela de encaminhamento de R1?				
Que rotas estão presentes na topologia da rede mas não estão presentes na tabela de encaminhamento de R2?				
Que rotas estão presentes na topologia da rede mas não estão presentes na tabela de encaminhamento de R3?				
Por que razão estão a faltar rotas nas tabelas de encaminhamento dos vários routers?				
Como pode adicionar essas rotas nas tabelas de encaminhamento dos respectivos routers?				

Na CLI de cada um dos routers guarde as respectivas configurações.

# Configuração de uma rota estática utilizando o IP do próximo salto

Para configurar uma rota estática utilizando o IP do próximo salto, deve utilizar o comando na CLI do router:

(config)#ip route end\_rede máscara ip\_prox\_salto

_		_		_	
ь.	m	a	111	Ω.	•
ᆫ	m	ч	u	_	•

end\_rede – endereço de destino da rede remota a adicionar na tabela de encaminhamento
 máscara – máscara de rede da rede remota a adicionar na tabela de encaminhamento
 ip\_prox\_salto – endereço IP de destino do router do próximo salto

No router R3 adicione a rede 172.16.1.0, utilizando a interface serial 0/0/1 de R2 como o próximo salto.

A rota foi adicionada à tabela de encaminhamento de R3?	
Que interface utiliza o router R3 para encaminhar os pacotes destinados à rede 172.16.1.0/24?	

Assuma que os seguintes pacotes chegam a R3 com o endereço de destino indicado. Irá R3 encaminhar ou descartar os referidos pacotes? Em caso de encaminhar que interface irá utilizar? Preencha o seguinte quadro.

Pacote	Endereço de destino	Encaminhar ou descartar?	Interface
1	172.16.2.1		
2	172.16.1.10		
3	192.168.1.2		
4	172.16.3.10		
5	192.168.2.10		

Apesar de R3 ser capaz de encaminhar um pacote até ao destino da sua rota, isto não significa que o pacote chegue ao seu destino correctamente. O que pode acontecer?		
Do PC3 já é possível fazer <i>ping</i> com sucesso ao PC2?		
O que está a suceder para tal não ser possível?		

Solucione o problema anterior de forma a ser possível fazer ping do PC3 ao PC2.

## Configuração de uma rota estática utilizando uma interface

Para configurar uma rota estática utilizando uma interface, deve utilizar o comando:

## (config)#ip route end\_rede máscara int\_saida

## Em que:

end\_rede – endereço de destino da rede remota a adicionar na tabela de encaminhamento
 máscara – máscara de rede da rede remota a adicionar na tabela de encaminhamento
 int\_saida – interface usada pelo router para encaminhar os pacotes

No router R3 adicione a rede 172.16.2.0, utilizando a interface serial 0/0/1 como interface de saída
A rota foi adicionada à tabela de encaminhamento de R3?
Verifique com as configurações de R3. Aparecem as duas rotas que acabou de introduzir?
Como as poderia remover?
Configure em R2 uma rota estática para a rede 172.16.3.0.
Estão presentes em R2 todas as rotas de que necessita, segundo a topologia dada?
R2 consegue fazer <i>pings</i> a todos os destinatários da rede? Porquê?
Configuração de uma rota estática utilizando uma rota por omissão
Há situações em que é impossível configurar uma rota para cada destino. Conhece algum caso em

Sempre que não é possível adicionar todas as rotas individualmente à tabela de encaminhamento, ou sempre que existir a necessidade de minimizar o número de rotas por questões de processamento, utiliza-se uma rota por omissão. O router utilizará esta rota sempre que não encontrar na sua tabela de encaminhamento uma mais específica para um dado destino.

que tal não é possível?

Na topologia dada o router R1 é considerado um router *stub*. Esta designação é utilizada sempre que um router tem apenas um destino para todos os seus pacotes que viajam para fora das suas redes directamente ligadas, neste caso R2. Significa também que R2 é o *default-gateway* de R1.

Para configurar uma rota estática por omissão, deve utilizar o comando:

(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [int\_saida ou ip\_prox\_salto]

Configure em R1 uma rota por omissão para R2.

Verifique a tabela de encaminhamento de R1. Aparece a rota adicionada como "gateway of las resort"?
É possível do PC2 fazer <i>ping</i> ao PC1?
O que está a faltar?

# Configuração de uma rota estática sumariada

É possível configurar uma nova rota em R3 para a rede 172.16.3.0, no entanto R3 já tem uma rota para 172.16.1.0 e 172.16.2.0, e todas elas têm o mesmo destinatário. É ainda possível verificar que estas três redes estão demasiado próximas, uma vez que são consecutivas. Assim sendo, torna-se possível configurar uma rota estática sumariada que inclua as três rotas e diminua o número de rotas da tabela de encaminhamento, que passará a ter uma rota ao invés de três.

Traduza para numeração binárias as três redes.

Rede	Endereço em binário
172.16.1.0	1010 1100 . 0001 0000 .0000 0001 . 0000 0000
172.16.2.0	1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0010 . 0000 0000
172.16.3.0	1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0011 . 0000 0000

Verifique até que onde os bits mais significativos das três redes são comuns.

A rede sumariada é a rede cujos *bits* mais significativos são comuns às três redes e os restantes são colocados a 0. Qual é a rede sumariada? \_\_\_\_\_172.16.0.0

A máscara corresponde ao número de <i>bits</i> que são comuns às três redes. Qual é a máscara de rede da rota sumariada? 255.255.0.0				
Adicione a rota que acabou de definir à tabela de encaminhamento de R3.				
Verifique novamente a tabela de encaminhamento de R3.				
As rotas anteriores foram removidas?				
Enquanto as rotas anteriores permanecerem na ta usadas preferencialmente. Isto porque o router, teno preferência àquela que define uma rede mais especif /24 é mais especifica (mais pequena) que uma rede c	do as duas rotas o mesmo custo, dará sempre ficamente. Neste caso uma rede com máscara			
Remova das duas rotas anteriormente definidas deixando apenas a rota sumariada.				
Verifique as alterações na tabela de encaminhamento de R3. É possível do PC3 fazer <i>ping</i> ao PC1?				
Configuração do Encaminhamento dinâmico				
Use o ficheiro pkt fornecido para a configuração do encaminhamento dinâmico usando o protocolo RIP v2.				
O ficheiro pkt tem apenas o endereçamento configurado.				
No final da configuração do encaminhamento dinâmico deve ter conectividade entre os três PCs				
Em cada um dos routers deve configurar:  Router (config) #router rip	activar o encaminhamento dinâmico			
Router(config-router) #version 2	versão do rip a executar			
Router(config-router) #network A.B.C.D	Adicionar o endereço de rede das redes directamente ligadas a cada router			
Configure uma descrição nas interfaces FastEthernet dos routers R1, R2 e R3  Que comando utilizou?				
Observe a tabela de encaminhamento.				

Configure no RIP o comando no auto-summary e observe novamente as tabelas de

encaminhamento dos routers.

Que observou?

Configure of RIP por forma a hab serem enviados <i>upadtes</i> das tabelas de encaminhamento para as
interfaces FastEthernet (LANs).
Que comando utilizou?passive-interface fa0/0
Qual a finalidade?
Suponha que o router R2 é o router de acesso à internet (default router).
Configure o router R2 por forma a este incluir nos <i>updates</i> das tabelas de encaminhamento a informação de <i>default router</i> .
Que comando utilizou? default-information originate

Observe as tabelas de encaminhamento dos routers R1, R2 e R3 e verifique a existência da rota por omissão (*default route*).