

- DNS
- DHCP


DHCP: Mensagens principais



DHCP: Mensagens principais



DHCP: Função de Relay



Physical Network 161.44.18.0



DHCP Client

- · DHCP clients broadcasts a DHCP discover packet.
- DHCP relay (ip helper address) on the router hears the DHCP.
 Discover packet and fowards (unicast) the packet to the DHCP server.
- DHCP relay fills in the GIADDR field with IP address primary interface of router.
- DHCP relay can be configured to forward the packet to multiple DHCP servers; client will choose the "best" server.

DHCP: Configuração do servidor

Ficheiro de configuração: /etc/default/dhcp3-server

INTERFACES="eth0"

Interfaces onde serão escutados pedidos de DHCP

Ficheiro de configuração: /etc/dhcp3/dhcpd.conf

```
default-lease-time 600; #segundos
max-lease-time 7200; #segundos (10h)
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "mydomain.example";
option netbios-name-servers 192.168.1.1;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.10 192.168.1.100;
range 192.168.1.150 192.168.1.200;
}
```

Reiniciar o servidor DHCP:

sudo service isc-dhcp3-server start

DHCP: Configuração do servidor

Ficheiro de configuração: /etc/dhcp3/dhclient.conf

Configuração do client de DHCP: dhclient

```
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
    domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
    netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
    rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
#lease {
  interface "eth0";
# fixed-address 192.33.137.200;
  medium "link0 link1";
  option host-name "andare.swiftmedia.com";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option broadcast-address 192.33.137.255;
  option routers 192.33.137.250;
  option domain-name-servers 127.0.0.1;
  renew 2 2000/1/12 00:00:01;
  rebind 2 2000/1/12 00:00:01;
  expire 2 2000/1/12 00:00:01;
# }
```

DHCP: Cliente

Activação da interface por DHCP: /etc/network/interfaces-

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 172.16.1.2
   netmask 255.255.255.0
   up flush-mail
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```


Atrituição de configuração IP, por DHCP


dhclient3 eth0

DNS: estrutura


• Estrutura em árvore

- Árvore de domínios
- Cada nó contém zero ou mais RR
- Uma zona contém um ou mais domínios e sub-domínios
- Resolução inversa






DNS: estrutura



Lista de domínios registados
http://www.iana.org/domains/root/db/

DNS: estrutura



DNS: Cliente

- Ficheiros de configuração:
 - /etc/host.conf
 - → comportamento global (e.g.: ordem de consulta, protecção contra spoofing e logs)

 man 5 host.conf

man 5 hosts/etc/hostsman 5 resolv.conf

- →alguns nomes configurados manualmente (e.g., localhost e «nome da própria máquina»)
- /etc/resolv.conf
- → Apontadores para servidores de nomes

- No arranque é carregado um ficheiro que inclui ponteiros para os ficheiros db apropriados
 - /etc/named.conf

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

default-zones - Inclui zonas configuradas localmente e apontadores para ficheiros com *resource records*.

servidor de nome principal

Exemplo de um registo SOA

```
xyz.pt. IN SOA ns1.xyz.pt. admin.xyz.pt. (
200011141; serial 2000-11-14-1
Domínio absoluto; refresca em 6 horas
3600; tenta de novo em 1 hora
26000000; expira em 1 mês
900); TTL mínimo 15 min
```

Notas:

- utilização de "." depois de ".pt" (domínio absoluto)
- utilização do ";" como início de comentário
- no e-mail, o "@" é substituído por "."
- parêntesis permitem continuar na linha seguinte

- Cada zona pode ter vários servidores de nomes
- Cada registo NS contém o FQDN (e não o IP) de um servidor de nomes
- Exemplo de registos NS

```
xyz.pt. IN NS ns1.xyz.pt.
xyz.pt. IN NS ns2.xyz.pt.
xyz.pt. IN NS ns3.externo.com.
```

• Registo A: nome → IP

Exemplo:

ns1 IN A 192.168.0.1

• Registo PTR: nome domínio inverso → nome Exemplo:

1.0.168.192.in-addr.arpa. IN PTR nsl.xpto.pt.


Registo CNAME: atalho → nome

Exemplo:

meu-dns.xpto.pt. IN CNAME nsl.xpto.pt.

- Nome do servidor para encaminhar o mail destinado ao domínio
- Cada domínio deve ter vários servidores de mail associados
- Além do nome, cada servidor de mail possui um número que representa a ordem de preferência. Por exemplo:

```
xyz.pt. MX 0 mail.xyz.pt. ; servidor mais prioritário
xyz.pt. MX 10 backup1.xyz.pt.
xyz.pt. MX 20 backup2.xyz.pt. ; servidor menos prioritário
```



; db_master.exemplo.org

```
$TTL 1D
 TN
         SOA
                 ns1.exemplo.org. hostmaster.exemplo.org. (
                 2007011201 ; serial, data hoje formato ISO
                                ; refresh
                 8H
                 2H
                                ; retry
                 4 W
                                ; expire
                 1D)
                                ; ttl minimum
                     "exemplo.org, o seu dominio :)"
               TXT
               NS ns1
               NS ns2
                                  ; mail primario
                     10 ns2
               MX
               A 192.168.234.30; condor
ns1
ns2
               A 192.168.226.3 ; lcalinux
               CNAME ns1
WWW
condorESTG
               CNAME
                    ns1
lcalinux
                    ns2
               CNAME
mail
               CNAME ns2
                                ; servidor mail (ficticio)
m01
                   192.168.226.11
m02
               A 192.168.226.12
```

```
; db_226_168_192.in-addr.arpa
$TTL 1D
  TN
           SOA
                   ns1.exemplo.org. hostmaster.exemplo.org. (
                   200701201 : serial
                   8 H
                              ; refresh, seconds
                   2.H
                              ; retry, seconds
                              ; expire, seconds
                   4 W
                              ; minimum, seconds
                   1D)
                 TXT "226.168.192.in-addr.arpa -- reverse"
                        ns1.exemplo.org.; servidor de nomes
                 NS
                        ns2.exemplo.org.
                 NS
30.234.168.192.in-addr.arpa.
                                PTR nsl.exemplo.org.
3
                                PTR ns2.exemplo.org.
                                PTR m01.exemplo.org.
11
12
                                PTR m02.exemplo.org.
```